



AVG Anti-Virus Business Edice 2012

Uživatelský manuál

Verze dokumentace 2012.02 (8/25/2011)

Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich registrovaných vlastníků.

Tento produkt používá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991.

Tento produkt obsahuje kód knihovny C-SaCzech, Copyright (c) 1996-2001 Jaromír Doleček <dolecek@ics.muni.cz>.

Tento produkt používá kompresní knihovnu libbzip2, Copyright (c) 1996-2002 Julian R. Seward.

Tento produkt používá kompresní knihovnu zlib Copyright (C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler.



Obsah

1. Úvod	7
1.1 Schéma AVG Anti-Virus Business Edice	7
1.2 Klíčové vlastnosti a funkce	9
1.3 Podporované operační systémy	10
1.4 Minimální požadavky na hardware	11
1.5 Doporučené požadavky na hardware	11
1.6 Síťové požadavky	12
1.6.1 Porty, které je potřeba povolit na stanicích	12
1.6.2 Porty, které je potřeba povolit pro vzdálenou správu	12
1.7 Přemístění stanic z předchozí verze	13
2. Instalace AVG Anti-Virus Business Edice	14
2.1 Přehled komponent	14
2.1.1 Průvodce nasazením AVG Admin Serveru	14
2.1.2 Průvodce síťovou instalací AVG	14
2.1.3 AVG Admin Konzole	14
2.1.4 AVG Admin Lite	14
2.1.5 AVG Admin Server	14
2.1.6 Serverové role	14
2.2 Kam nainstalovat a nasadit	15
2.3 Vítejte	16
2.4 Aktivace Licence	17
2.5 Typ instalace	17
2.6 Uživatelské volby	18
2.7 Instalace hotova	19
3. Průvodce nasazením AVG Admin Serveru	21
3.1 Úvod	21
3.2 Nasazení role UpdateProxy na více serverů	22
3.3 Výběr role	22
3.4 Role DataCenter	23
3.5 DataCenter Role - první nasazení	23
3.6 DataCenter role - opakované nasazení	25
3.7 DataCenter role - Přehled databází	29
3.7.1 Firebird	29
3.7.2 MS SQL Server Express	29



3.7.3 MS SQL Server	29
3.7.4 Oracle	29
3.7.5 MySQL 5	29
3.8 DataCenter role - Import dat	34
3.9 DataCenter role - Přístup k serveru	35
3.10 Role UpdateProxy	36
3.10.1 Aktualizační servery	36
3.11 Přehled konfigurace	40
4. Průvodce síťovou instalací AVG - Základní režim	42
4.1 Doporučení týkající se komponent	42
4.2 Vítejte	43
4.3 Výběr způsobu instalace	44
4.4 Vzdálená instalace po síti	45
4.4.1 Všechny stanice z domény	45
4.4.2 Zadat rozsah IP adres	45
4.4.3 Importovat seznam stanic ze souboru	45
4.4.4 Výběr jedné stanice	45
4.4.5 Použít Active Directory	45
4.5 Vzdálená instalace po síti - závěrečné kroky	55
4.6 Vytvoření instalačního skriptu AVG	57
5. Průvodce síťovou instalací AVG - Pokročilý režim	64
5.1 Vítejte	65
5.2 Výběr způsobu instalace	66
5.3 Vzdálená instalace po síti	67
5.3.1 Všechny stanice z domény	67
5.3.2 Zadat rozsah IP adres	67
5.3.3 Importovat seznam stanic ze souboru	67
5.3.4 Výběr jedné stanice	67
5.3.5 Použít Active Directory	67
5.4 Vzdálená instalace po síti - závěrečné kroky	79
5.5 Vytvoření instalačního skriptu AVG	81
6. AVG Admin Konzole	90
6.1 Co je AVG Admin Konzole	90
6.2 Přehled rozhraní AVG Admin Konzole	92
6.2.1 Hlavní nabídka	92
6.2.2 Navigační strom	92

6.2.3 Sekce záznamů	92
6.2.4 Stavový panel	92
6.2.5 Panel filtrů	92
6.3 Synchronizační proces	104
6.3.1 Synchronizace nastavení stanic	104
6.3.2 Synchronizace výsledků testů	104
6.3.3 Synchronizace stavů komponent ze stanice	104
6.4 Stanice	106
6.4.1 Stanice v chybném stavu	106
6.4.2 Stanice s AVG Firewallem	106
6.4.3 Nezařazené	106
6.4.4 Filtrování	106
6.5 Servery	110
6.5.1 AVG Admin Servery	110
6.5.2 Aplikační servery	110
6.5.3 Filtrování	110
6.6 Výsledky testů	119
6.6.1 Filtrování	119
6.7 Události	123
6.7.1 Filtrování	123
6.8 Upozorňování	124
6.8.1 Záložka Podmínka	124
6.8.2 Záložka Oznamení	124
6.9 Grafické reporty	127
6.9.1 Šablony reportů	127
6.9.2 Plány reportů	127
6.9.3 Vygenerované reporty	127
6.9.4 Filtrování	127
6.10 Licence	136
6.10.1 Společné nastavení	136
6.10.2 Stanice	136
6.11 Nevyřízené požadavky	137
6.11.1 Filtrování	137
6.12 Síťová instalace	138
6.12.1 Procházení sítě	138
6.12.2 Vzdálená instalace po síti	138
7. AVG Admin Server	158



8. AVG Admin Lite	159
8.1 Průvodce nasazením AVG Admin Serveru Lite	159
8.1.1 Přehled konfigurace	159
8.1.2 Dokončení	159
8.2 Průvodce síťovou instalací AVG Lite	162
8.2.1 Parametry instalace	162
8.2.2 Vytvoření instalačního skriptu AVG	162
8.2.3 Dokončení	162
9. Správce nastavení AVG	167
10. Konfigurace	170
10.1 Společné nastavení pro stanice/skupiny	170
10.1.1 Obecné ovládání a úrovně dle priority	170
10.1.2 Správce událostí	170
10.1.3 Vzdálená Správa	170
10.1.4 Povolené akce	170
10.1.5 Licence	170
10.1.6 Kopírování konfigurace	170
10.1.7 Naplánované testy	170
10.1.8 Přesouvání hodnot do skupin/serverů	170
10.1.9 Anti-Spam	170
10.2 Společné nastavení Firewallu pro stanice	186
10.2.1 Nastavení položek jako povinné	186
10.2.2 Profily	186
10.3 Společné nastavení aplikačních serverů	190
10.3.1 Přehled	190
10.3.2 Anti-Spam Server pro MS Exchange	190
10.3.3 Kontrola pošty pro MS Exchange (směrovací TA)	190
10.3.4 Kontrola pošty pro MS Exchange (SMTP TA)	190
10.3.5 Kontrola pošty pro MS Exchange (VSAPI)	190
10.3.6 Kontrola dokumentů pro MS SharePoint	190
10.3.7 Akce nad nálezy	190
10.3.8 Filtrování e-mailů	190
10.4 Nastavení AVG Admin Serveru	200
10.4.1 Záložka Obecné	200
10.4.2 Záložka DataCenter	200
10.4.3 Záložka UpdateProxy	200



10.4.4 Zálůžka E-mail	200
10.5 Připojovací řetězec	207
10.6 Proxy server	208
10.7 AVG Admin Konzole	209
10.7.1 Konextová nabídka	209
10.7.2 Skupiny stanic	209
10.8 Miniaplikace na plochu	219
11. Jak...	221
11.1 Jak připojit stanice k AVG DataCenter	221
11.1.1 Připojení stanic ručně	221
11.2 Jak přemístit stanice z/do jiného DataCenter	223
11.2.1 Import stanic a nastavení z AVG DataCenter 2011	223
11.2.2 Přemístění stanic do jiného AVG DataCenter	223
11.3 Jak synchronizovat stanice	224
11.4 Jak vyřešit problémy s aktualizací	225
11.5 Jak změnit jazyk uživatelského rozhraní	226
11.6 Jak zamezit přístupu k nastavení na stanicích	228
11.7 Zpracování požadavků a stavové zprávy	229
11.8 Jak spravovat přístupová práva	230
11.9 Jak udržovat DataCenter databázi	233
11.10 Seznam parametrů instalace AVG	234
12. AVG DataCenter	240
12.1 Údržba	240
12.2 Ochrana heslem	240
12.3 Konverze AVG DataCenter na jinou databázi	241
12.4 Webové rozhraní	241
13. Aktualizace	242
13.1 Obecné informace	242
13.2 Aktualizace v rámci místní sítě	242
14. FAQ a technická podpora	244

1. Úvod

Tento uživatelský manuál nabízí přehled funkcí a vlastností **AVG Anti-Virus Business Edice**.


Důležité upozornění:

Tento dokument může obsahovat odkazy na další uživatelské příručky, zejména pak k Internet Security edici. Pokud nejste dostatečně seznámeni s rozhraním AVG a jeho pokročilým nastavením, popřípadě nastavením Firewallu, doporučujeme stáhnout tyto příručky z webu <http://www.avg.cz/cz-cs>, sekce *Centrum podpory/Stáhnout/Dokumentace*.

Doporučujeme také využít kontextové nápovědy, která je dostupná v rámci celé aplikace.

1.1. Schéma AVG Anti-Virus Business Edice

Prohlédněte si prosím zjednodušené schéma fungování AVG Anti-Virus Business Edice, které zobrazuje základní propojení a interakci komponent Vzdálené správy ve výchozí a také nejčastěji užívané konfiguraci:





1) **AVG DataCenter**

sestává z databáze a **AVG Admin Serveru**. **AVG Admin Server** slouží jako prostředník mezi AVG DataCenter a stanicemi AVG. AVG Admin Konzole využívá AVG Admin Server k přístupu do databáze AVG DataCenter a k centrální správě nastavení stanic a systémových parametrů. AVG stanice se připojují k AVG Admin Serveru, odkud si stahují parametry nastavení a také skrze něj ukládají nově definované nastavení, výsledky testů a podobně přímo do AVG DataCenter.

AVG Admin Server může fungovat také jako lokální aktualizací server. Pokud nasadíte UpdateProxy roli na více serverů, můžete je následně použít pro aktualizaci stanic ve vaší síti a udržet tak přenosovou kapacitu v rozumné míře.

2) **AVG Admin Konzole**

je program, který slouží ke správě AVG stanic. Komunikuje přímo s AVG Admin Serverem.



3) Stanice

komunikuje přímo s AVG Admin Serverem (přijímá výchozí nastavení, požaduje konkrétní nastavení, odesílá výsledky testů a podobně.)

4) AVG Technologies Server

poskytuje aktualizací soubory AVG Admin Serveru/serverům.

1.2. Klíčové vlastnosti a funkce

AVG Anti-Virus Business Edice nabízí následující funkce:

- **Vzdálená instalace**

Tato funkce umožňuje snadnou instalaci AVG na všechny stanice v místní síti. Vzdálenou instalaci zajišťuje [Průvodce síťovou instalací AVG](#) - program umožňuje snadnou vzdálenou instalaci, například vytvořením instalačního skriptu, který umožní spustit instalační program na všech stanicích v síti.

- **Centrálně spravované aktualizace**

Všechny AVG stanice v síti lze aktualizovat centrálně za použití AVG Admin Konzole.

- **Serverové role**

AVG Anti-Virus Business Edice nyní umožňuje nasadit více rolí, kdy každá role může být nasazena zvlášť (DataCenter role pro správu stanic, UpdateProxy role pro správu aktualizací), což uživateli umožní rozdělení zátěže na více fyzických serverů.

- **Bezpečná komunikace**

Síťová komunikace mezi AVG Admin Serverem a stanicemi je kompletně šifrována.

- **Kompletní vzdálená administrace v síti**

Všechny funkce AVG Anti-Virus Business Edice umožní:

- Automatizovanou vzdálenou instalaci AVG na všechny stanice v síti, zejména díky novému Průvodci síťovou instalací AVG
- Nepetržitý pohled nad všemi AVG stanicemi v síti a nad jejich aktuálním stavem
- Centrální správu a administraci AVG stanic a jejich konfiguraci

AVG Anti-Virus Business Edice nabízí všechny funkce zejména díky AVG Admin Konzoli a AVG DataCenter.

Pokud se domníváte, že všechny funkce nevyužijete, lze nainstalovat a nasadit pouze [AVG](#)



[Admin Lite](#) (slouží pro generování instalačního skriptu i jako místní zdroj aktualizace).

- Kromě již zmíněných funkcí má také AVG Anti-Virus Business Edice obsahovat také podporu následujících komponent (konfigurace je dostupná přímo z AVG Admin Konzole):
 - **Anti-Spam ochrana**
 - **Anti-Spyware ochrana**
 - **Ochrana Firewallem**
 - **Ochrana Webovým štítem**
 - **LinkScanner**
 - **Anti-Rootkit ochrana**

Poznámka: V závislosti na vaší konkrétní edici se podpora jednotlivých komponent může lišit!

- **Zpětná kompatibilita**

AVG Anti-Virus Business Edice 2012 podporuje také stanice předchozí verze AVG s možností snadné migrace na novou verzi.

1.3. Podporované operační systémy

AVG Anti-Virus Business Edice je určen pro správu a ochranu stanic s následujícími operačními systémy (s výjimkou uvedenou pod tímto seznamem):

- MS Windows XP Professional SP2
- MS Windows XP Home SP2
- MS Windows XP Professional x64 SP1
- MS Windows Server 2003 SP1
- MS Windows Server 2003 x64
- MS Windows Server 2008
- MS Windows Server 2008 x64
- MS Windows Vista, všechny edice
- MS Windows Vista x64, všechny edice
- MS Windows 7, všechny edice
- MS Windows 7 x64, všechny edice



AVG Admin Konzole, AVG Admin Server a související komponenty jsou podporovány následujícími operačními systémy:

- MS Windows XP Professional SP2
- MS Windows XP Home SP2
- MS Windows XP Professional x64 SP1
- MS Windows Server 2003 SP1
- MS Windows Server 2003 x64
- MS Windows Server 2008
- MS Windows Server 2008 x64
- MS Windows Vista, všechny edice
- MS Windows Vista x64, všechny edice
- MS Windows 7, všechny edice
- MS Windows 7 x64, všechny edice

1.4. Minimální požadavky na hardware

Minimální požadavky na hardware pro AVG Anti-Virus Business Edice a související komponenty jsou následující:

- Procesor Intel Pentium 1,5 GHz
- 750 MB volného místa na pevném disku (a navíc ještě až 200 MB pro stažený instalační balík)
- 512 MB paměti RAM

1.5. Doporučené požadavky na hardware

Doporučené požadavky na hardware pro AVG Anti-Virus Business Edice jsou následující:

- Procesor Intel Pentium 1,8 GHz
- 900 MB volného místa na pevném disku (a navíc ještě až 200 MB pro stažený instalační balík)
- 512 MB paměti RAM



1.6. Síťové požadavky

Abyste bylo možné úspěšně nainstalovat AVG na vzdálené stanici, je třeba především upravit některá nastavení.

Poznámka: Pokud budete mít potíže se vzdálenou správou/instalací i po připojení i po přečtení níže uvedených kapitol, zkuste prosím navštívit sekci FAQ (často kladené otázky) na webu <http://www.avg.cz/cz-cs/faq>.

1.6.1. Porty, které je potřeba povolit na stanicích

Pro jednotlivé stanice ve vaší síti, které používají osobní firewall, budete nejspíše potřebovat povolit určité porty a nastavit vlastnosti systému, aby bylo možné stanici korektně spravovat prostřednictvím Vzdálené správy.

V závislosti na typu firewallu a nastavení na každé stanici, mohou být některé z níže uvedených požadavků již splněny (povoleny), popř. mohou být též dostupné pod jiným názvem či popisem. Důležitou doporučenou praxí je provádět změny pouze zkušeným uživateli! Před prováděním změny vždy nahlédněte do dokumentace k vašemu firewallu!

- **Ping (ICMP type 0 - Incoming echo request)**

Změňte toto nastavení pouze, pokud **Průvodce síťovou instalací AVG** není schopen nalézt stanici v síti, které jsou zapnuté a plně funkční.

V nastavení firewallu na stanici povolte předchozí požadavky "ping" příkazem v rámci místní sítě. Velmi často lze tuto funkci nalézt pod označením **ICMP type 0** nebo **Incoming echo request** a podobně. Jakmile je nastavení správné, Průvodce síťovou instalací AVG bude schopen nalézt stanici v síti.

- **RPC: Vzdálené volání procedur (Remote Procedure Call)**

Abyste bylo možné spustit AVG Agent na vzdálené stanici, je třeba povolit následující porty v nastavení firewallu na stanici – TCP a UDP port 135.

- **Distributed Component Object Model (DCOM)**

Pro správné fungování WMI (Windows Management Instrumentation), kterou využívá **Průvodce síťovou instalací AVG**, je třeba otevřít port DCOM. Jedná se o port TCP 135. Pro jeho povolení postupujte následovně:

1. Klikněte na tlačítko **Start** a zvolte **Nastavení -> Ovládací panely**.
2. Dvojitým kliknutím myši na ikonu otevřete okno nastavení **Windows Firewall**; zde vyberte záložku **Výjimky**.
3. Klikněte na tlačítko **Přidat port**.
4. Do textového pole **Název** napište **DCOM_TCP135**, načež do pole **Číslo portu** napište **135**.
5. Klikněte na **TCP**, pak na **OK**.
6. Nakonec potvrďte kliknutím na další tlačítko **OK**.



1.6.2. Porty, které je potřeba povolit pro vzdálenou správu

Porty, které je potřeba povolit pro vzdálenou správu najdete níže:

- **Komunikace na TCP portu 80**

Za účelem stahování aktualizací AVG z internetu pro **AVG Admin Server UpdateProxy** je nezbytné povolit odchozí komunikaci pro tyto komponenty na **TCP portu 80**.

Pro úspěšné spojení mezi AVG Admin Serverem a stanicemi je potřeba povolit také další porty na vašem routeru/firewallu/hubu/VPN i jiném typu připojení, hardware i software:

- **TCP port 4158**

Pro základní komunikaci mezi AVG Admin Serverem a AVG stanicemi a **AVG Admin Konzolí** je potřeba povolit **TCP port 4158** (výchozí nastavení).

Tento port lze změnit v nastavení AVG Admin Serveru a v rozhraní AVG na stanici (prostřednictvím horní nabídky **Nástroje/Pokročilé nastavení – Vzdálená správa**).

- **TCP port 6051**

Tento port je používán pro přímé zasílání zpráv z AVG Admin Serveru na AVG stanice.

Tento port lze změnit v rámci rozhraní AVG na stanici (prostřednictvím horní nabídky **Nástroje/Pokročilé nastavení – volba Vzdálená správa**).

- **TCP port 6054**

Tento port je používán pro přímé zasílání zpráv z AVG Admin Serveru do AVG Admin Konzole. Port nelze změnit. AVG Admin Konzole se pokusí tento port otevřít automaticky pro naslouchání, pokud port není dostupný, pokusí se otevřít porty další (**6055, 6056, ...**) dokud nenalezne dostupný.

1.7. Přemístění stanic z předchozí verze

Přemístění stanic z jednoho AVG DataCenter do jiného je popsáno v kapitole **[Jak.../Jak přemístit stanice z/do jiného DataCenter](#)**.



2. Instalace AVG Anti-Virus Business Edice

Abyste mohli vzdáleně instalovat AVG na stanici, je potřeba nejdříve nainstalovat **AVG 2012 Vzdálenou správu** a její komponenty.

Celý proces sestává ze dvou jednoduchých kroků :

- **Instalace komponent**
- **Proces nasazení**

Poznámka: Důležitou doporučení uděláme, abyste si pro četli následující kapitoly dříve, než zahájíte instalaci AVG Anti-Virus Business Edice, abyste dokázali vybrat správný typ instalace pro vaši síť. Zejména zkontrolujte kapitoly [Kam nainstalovat a nasadit](#) a [Přehled komponent](#) v této příručce.

Instalaci **AVG Anti-Virus Business Edice** lze spustit prostřednictvím exe souboru z adresáře **AVG Admin** umístěném na instalačním CD. Instalační balíček lze také stáhnout ze stránek AVG <http://www.avg.cz/cz-cs> - nabídka **Centrum podpory/Stáhnout**.

Poznámka: K dispozici jsou dva instalační balíčky - jeden pro 32bitové operační systémy (s označením x86) a jeden pro 64bitové operační systémy (s označením x64). Při instalaci je tedy potřeba použít instalační balíček odpovídající vašemu operačnímu systému.

Před instalací vždy navštivte stránky AVG a stáhněte si nejnovější instalační soubor!

2.1. Přehled komponent

Níže naleznete stručný přehled všech komponent.

2.1.1. Průvodce nasazením AVG Admin Serveru

Průvodce vám pomůže nasadit AVG Anti-Virus Business Edice na server, popřípadě jeho nasazení rozdělí mezi více serverů.

2.1.2. Průvodce síťovou instalací AVG

Průvodce síťovou instalací AVG vám pomůže nainstalovat AVG na vzdálené stanici v několika stručných krocích.

2.1.3. AVG Admin Konzole

AVG Admin Konzole je klíčové místo pro vzdálenou správu vašich AVG stanic v síti. Komunikuje přímo s AVG Admin serverem a kontroluje, zpracovává a zobrazuje relevantní události.

2.1.4. AVG Admin Lite

AVG Admin Lite je zjednodušená forma instalace AVG Anti-Virus Business Edice, která nabízí pouze vytváření skriptu pro instalaci AVG na stanici, bez možnosti využít výhody AVG DataCenter i **AVG Admin Konzole**.



2.1.5. AVG Admin Server

AVG Admin Server ukládá data do databáze (AVG DataCenter) a slouží jako prostředník mezi AVG DataCenter a stanicemi. AVG Admin Server může také sloužit jako místní zdroj pro aktualizace.

AVG DataCenter je databáze, která obsahuje kompletní konfiguraci AVG stanic, včetně testů a nastavení. Všechny stanice s nainstalovaným **AVG** stejně jako AVG Admin Konzole, komunikují s **AVG DataCenter**. Komunikace je možná pouze v případě, že je komponenta **Vzdálená správa** úspěšně nainstalována na všech stanicích a komunikuje s **AVG Admin Serverem**.

AVG DataCenter podporuje jednu vestavnou databázi a další samostatné SQL databázové systémy. Konkrétní databázi bude možné si zvolit v průběhu procesu nasazení ([Průvodce nasazením AVG Admin Serveru](#) je automaticky spuštěn po instalaci).

2.1.6. Serverové role

Po instalaci AVG Admin Serveru lze nasadit dvě role. Výběr rolí má velký význam při procesu nasazení, který proběhne ihned po instalaci. Možné role jsou tyto:

- **Role DataCenter**

Umožňuje centrální správu konfigurace AVG stanic skrze AVG Admin Konzoli, sbírá výsledky testů ze stanic, hlídá stav komponent a podobně.

- **Role UpdateProxy**

Slouží ke stažení/distribuci aktualizací souborů vašim stanicím.

2.2. Kam nainstalovat a nasadit

Jednotlivé komponenty i role Vzdálené správy AVG lze nainstalovat/nasadit na více serverů/stanic. Není nutné instalovat vše na jeden počítač.

Jakmile dokončíte instalaci produktu, bude následovat proces nasazení, který vám umožní nasadit na serverů různé role.

Například AVG DataCenter role může být nasazena na některý z centrálních serverů ve vaší síti. Pokud je vaše síť rozsáhlá i počet stanic velký, můžete nasadit ProxyServer roli na více serverů v rámci sítě, čímž dosáhnete vyváženého zatížení a adekvátních nároků na provozovou kapacitu.

Také AVG Admin Konzoli (aplikace, jež slouží k centrální správě vašich stanic) můžete nainstalovat na jinou stanici a spravovat tak stanice prakticky odkudkoliv.



2.3. Vítejte

Úvodní dialog se otevře v jazyce vašeho operačního systému, na který produkt instalujete. Jiný jazyk si zvolíte jednoduše z rolovací nabídky.




V dialogu dále naleznete plné znění licenčního ujednání AVG Anti-Virus Business Edice. Pohybem posuvníku směrem dolů si můžete přečíst, případně kliknutím na tlačítko **Verze pro tisk** otevřít internetový prohlížeč, ze kterého lze také celé ujednání snadno vytisknout.

Jakmile budete dokončíte, pokračujte v instalaci kliknutím na tlačítko **Souhlasím**. V opačném případě použijte tlačítko **Nesouhlasím** a instalace bude ukončena.



2.4. Aktivace Licence



V tomto dialogu vložte své licenční číslo. Klikněte na tlačítko **Další** pro pokračování.

2.5. Typ instalace





V tomto dialogu zvolte, který typ Vzdálené správy si přejete nainstalovat. Máte následující možnosti:

- **Rychlá instalace**

Doporučená volba. Nainstaluje všechny dostupné komponenty ve standardní konfiguraci.

- **Uživatelská instalace**

Tato volba vám umožní vybrat jednotlivé komponenty, které budou nainstalovány.

- **Lite instalace**

Tato volba slouží k instalaci produktu se zjednodušenými prvky a s přednastavenými parametry pouze pro **UpdateProxy** roli. **Průvodce s novou instalací AVG** umožňuje jednoduché vytvoření skriptu. Nebude k dispozici žádná konzole pro správu a nebude možné nainstalovat AVG DataCenter.

Více informací o Lite instalaci naleznete v kapitole [AVG Admin Lite](#) v této příručce.

Volitelně můžete rozhodnout také nainstalovat Miniaplikaci na plochu s funkcemi Vzdálené správy AVG 2012 (dostupné pro operační systémy Windows Vista a Windows 7 a novější). Pro instalaci ponechte pole **Otevřít panel miniaplikací Windows...** zaškrtnuté. Více informací o miniaplikacích naleznete v kapitole [Konfigurace/Miniaplikace na plochu](#).

2.6. Uživatelské volby

Pokud jste v dialogu [Typ instalace](#) vybrali Uživatelskou instalaci, objeví se následující dialog:





Nejprve je potřeba zvolit cílovou složku, kam bude AVG Anti-Virus Business Edition (a případně komponenty) nainstalovány. Pokud si přejete vybrat jinou složku, vložte požadovanou cestu, popřípadě vyberte adresář stiskem tlačítka **Procházet**. Pro pokračování v instalaci stiskněte tlačítko **Další**.

Pokud jste vybrali adresář jiný, než výchozí, a vybraný adresář ještě neexistuje, objeví se nový dialog s dotazem, zdali si přejete adresář vytvořit. Pro potvrzení vytvoření adresáře stiskněte tlačítko **Ano**.


V dialogovém okně dále vyberte komponenty AVG Anti-Virus Business Edition, které si přejete nainstalovat. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny klíčové komponenty. Pokud budete chtít nějakou položku ubrát, jednoduše ji v seznamu odškrtnete. Pro pokračování v instalaci stiskněte tlačítko **Další**.

Poznámka: Pokud chcete používat Grafické reporty, je potřeba tuto komponentu nainstalovat na počítači, kde je (bude) nainstalován AVG Admin Server a též na každém počítači, kde očekáváte využití AVG Admin Konzole. Grafické reporty jsou generovány AVG Admin Serverem a lze je prohlížet skrze AVG Admin Konzoli.

2.7. Instalace hotova

Zobrazený instalační dialog potvrzuje, že AVG Anti-Virus Business Edition a všechny jeho komponenty byly úspěšně nainstalovány.

Můžete se také rozhodnout zúčastnit se Programu zlepšování produktu. V takovém případě ponechte volbu zaškrtnutou (doporučujeme).



Stiskněte tlačítko **Dokončit** pro dokončení instalace.



Pokud se instalace zda ila, jeden z níže uvedených pr vodce bude automaticky spušt n, v závislosti na p edchozích volbách v pr b hu instala ního procesu:

- **Pr vodce nasazením AVG Admin Serveru**

Tento pr vodce se spustí automaticky, pokud jste vybrali plnou instalaci v dialogu [Typ instalace](#).

Více informací naleznete v ásti [Pr vodce nasazením AVG Admin Serveru](#) v této p íru ce.

Poznámka: Tohoto pr vodce je nezbytn nutné dokon it pro správné dokon ení instalace AVG Anti-Virus Business Edice a spušt ní všech funkcí.

- **Pr vodce nasazením AVG Admin Serveru Lite**

Tento pr vodce se spustí, pokud jste v dialogu [Typ instalace](#) vybrali Lite instalaci. Více informací naleznete v ásti [Pr vodce nasazením AVG Admin Serveru Lite](#) v této p íru ce.

Poznámka: Tohoto pr vodce je nezbytn nutné dokon it pro správné dokon ení instalace AVG Anti-Virus Business Edice a spušt ní všech funkcí.

Poznámka: Pokud v pr b hu instala ního procesu nastala n jaká chyba i instalace kompletn selhala, objeví se chybový dialog. V takovém p ípad informace opište a zašlete technické podpo e AVG pro bližší analýzu. Použijte kontaktní formulá na <http://www.avg.cz/cz-cs/support-existing>.



3. Průvodce nasazením AVG Admin Serveru

Průvodce nasazením AVG Admin Serveru je spuštěn automaticky po instalaci AVG Anti-Virus Business Edition. Lze jej také spustit kdykoliv později z programové složky - **Všechny programy/AVG 2012 Vzdálená správa/Průvodce nasazením AVG Admin Serveru**.

Průvodce vás provede nastavením databáze pro AVG DataCenter. Jeho prostřednictvím lze také konfigurovat AVG Admin Server tak, aby sloužil jako aktualizací server pro AVG v místní síti.


Průvodce vás provede konfiguračním procesem v několika krátkých krocích.

Poznámka: Navigace v průvodci je standardní, k dispozici jsou následující tlačítka:

- **Zpět** - vrátí vás v průvodci zpět o jeden krok.
- **Další** - potvrdí zadané hodnoty a zobrazí další krok.
- **Nápověda** - tímto tlačítkem zobrazíte bližší nápovědu k danému kroku.

Kliknutím na tlačítko **Storno** lze průvodce kdykoliv ukončit, čímž provedené změny nenabudou platnosti.

3.1. Úvod



První dialog vysvětluje účel průvodce a stručně popisuje hlavní volby. Klikněte na tlačítko **Další** pro pokračování k dalšímu kroku.

Poznámka: Doporučujeme projít všemi kroky tohoto průvodce a dokončit jej, nebo



zajiš uje elementární a nezbytné nastavení AVG Admin Serveru.

3.2. Nasazení role UpdateProxy na více serverů


P ed nasazením jednotlivých rolí AVG Anti-Virus Business Edice byste m li zvážít následující:

UpdateProxy roli lze nasadit na více než jeden server a distribuovat tak aktualizace z r zných zdroj , ímž lze zabránit riziku p etížení serveru a také problém m s p enosovou kapacitou v síti.

Rozd lení server z aleží na velikosti vaší síti , po tu stanic a parametr serveru. Všeobecn , pokud má vaše sí více než 150 stanic, pop ípad je rozd lena do více segment v r zných lokalitách, je vhodné zvážít nasazení UpdateProxy rolí na více r zných server pro rozd lení zát že.

Pro nasazení UpdateProxy role na jiný server je pot eba zopakovat proces instalace a nasazení na dalším serveru.

3.3. Výběr role



Tato obrazovka obsahuje informaci o aktuálním stavu **AVG Admin Serveru** . Pokud je vše v po řádku, daná informace bude zobrazena zelenou barvou.

Pokud prů vodce nespouštíte poprvé a všechno se zdá být v po řádku (tedy dostate n aktuální bez chybových hlášení), není obvykle nutné procházet celým konfigura ním procesem znovu (pokud samoz ejm nechcete n co zm nit).

Pakliže se v konfiguraci nachází n jaký problém, obdržíte stru nou informaci (zvýrazn nou červen).



V takovém případě je potřeba pro vodce dokončit znovu a problém napravit.

V sekci **Serverové role** je potřeba vybrat, které role si přejete nasadit na server. Je potřeba vybrat nejméně jednu možnost, ale lze zaškrtnout také obě. Možnosti jsou následující:

- **Role DataCenter**

Umožňuje centrální správu konfigurace AVG stanic skrze AVG Admin Konzoli, sbírá výsledky testů ze stanic, hlídá stavy komponent a podobně.

Pokud se rozhodnete nainstalovat pouze tuto roli, pokračujte kapitolou [DataCenter Role](#) v této příručce.

- **Role UpdateProxy**

Slouží ke stažení/distribuci aktualizací souborů vašim stanicím.

Pokud se rozhodnete nainstalovat pouze tuto roli, pokračujte kapitolou [Role UpdateProxy](#) v této příručce.

Pokud vyberete obě volby, pokračujte kapitolou [DataCenter Role](#) v této příručce.

3.4. Role DataCenter


Zvolte, zda-li nasazujete AVG Admin Server poprvé či opakovaně:

- [AVG Admin Server nasazují poprvé](#)
- [AVG Admin Server nasazují znovu](#)

3.5. DataCenter Role - první nasazení

Pokud jste v prvním kroku **Současný stav AVG Admin Serveru** (viz kapitola [Výběr role](#)) zaškrtnli **DataCenter Role** a nasazení aplikace provádíte poprvé, zobrazí se následující dialog.

Poznámka: Pokud aplikaci nasazujete opakovaně, pokračujte kapitolou [DataCenter role - opakované nasazení](#).



Z nabídky vyberte databázový systém odpovídající vašim potřebám. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Firebird**

Toto řešení je vhodné pro menší sítě s maximálním počtem 150 stanic. Databáze je standardní součástí instalace AVG Anti-Virus Business Edice.

Zároveň můžete z rolovací nabídky vybrat konkrétní znakovou sadu databáze podle svých jazykových požadavků.

- **Microsoft SQL Server Express**

Redukovaná verze **Microsoft SQL Serveru**, umožňuje spravovat až 1000 stanic. Databáze není standardní součástí instalace AVG Anti-Virus Business Edice. Její použití není limitováno žádnou komerční licencí.

- **Microsoft SQL Server**

Tento systém je schopen obsloužit více než 1000 stanic a je určen pro rozsáhlé sítě. Databáze není standardní součástí instalace AVG Anti-Virus Business Edice a její použití je vázáno licenční politikou společnosti Microsoft pro daný produkt.

- **Oracle 10g/11g**

Tento systém je schopen obsloužit více než 1000 stanic a je určen pro rozsáhlé sítě. Databáze není standardní součástí instalace AVG Anti-Virus Business Edice a její použití je vázáno komerční licencí.

- **MySQL 5**



Tento systém doporučíme použít ve velmi velkých sítích (s více než 1000 stanic). Databáze není standardní součástí instalace AVG Anti-Virus Business Edition a její použití je vázáno komerční licencí.


Pokud zvolíte databázi jiného typu, než kterou jste používali doposud, průvodce nainportuje obsah staršího AVG DataCenter do nově zvolené databáze.

Pokračujte kapitolou [DataCenter Role - Pohled databázi](#).

3.6. DataCenter role - opakované nasazení

V případě opakovaného nasazení již obvykle existuje nějaká databáze s daty. Pokud průvodce najde již existující databázi se stanicemi, objeví se nabídka k jejímu zálohování.

Poznámka: Funkce pro zálohování nebude k dispozici pokud je databáze v chybovém stavu.



Pro její zálohování jednoduše zaškrtnete políčko **Provést zálohu databáze DataCenter do adresáře** a vyplíte požadované umístění.

Další dialog vás informuje o stavu vaší DataCenter databáze. Existují v zásadě dvě možnosti - databáze buď aktuální je nebo není. V prvním případě si budete moci zvolit z následujících dvou voleb:

- **Ponechat stávající databázi DataCenter**

Tuto volbu vyberte, pokud je verze databáze aktuální a přejete si zachovat její obsah.

- **Vytvořit novou prázdnou databázi DataCenter**




Tato volba vytvoří kompletně novou databázi (převodně uložená data budou ztracena). Doporučujeme DataCenter databázi zálohovat před vytvořením nové.


Pokud je však databáze zastaralá, budete dotázáni, jestli si přejete aktualizovat stávající nebo vytvořit novou:

- **Aktualizovat stávající databázi DataCenter**

Touto volbou dojde k aktualizaci databáze na novou verzi. Zvolte tuto možnost, pokud si přejete zachovat převodně obsah.




V dalším kroku můžete volitelně zaškrtnout a vyplnit políčka **Uživatelské** jméno a **Heslo**, které budou následně vyžadovány při každém spuštění AVG Admin konzole, Průvodce nasazením AVG Admin Serveru a při aktualizaci stanic.



Poznámka: Pokud zde nyní nastavíte uživatelské jméno a heslo, bude pot eba stejné údaje ru n vložit také na jednotlivých stanicích, aby bylo zachováno jejich p ipojení do vašeho DataCenter.

V závislosti na vašich p edchozích volbách m žete pokračovat jednou z níže uvedených možností:

- **Pokud jste v pr vodci zachovali stávající databázi, pokračujte kapitolou [Role UpdateProxy](#)**
- **Pokud jste požádali o vytvo ení nové databáze, budete pokračovat následujícím dialogem:**



Z nabídky vyberte databázový systém odpovídající vašim potřebám. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Firebird**

Toto řešení je vhodné pro menší síť s maximálním počtem 150 stanic. Databáze je standardní součástí instalace AVG Anti-Virus Business Edice.

Zároveň můžete z rolovací nabídky vybrat konkrétní znakovou sadu databáze podle svých jazykových požadavků.

- **Microsoft SQL Server Express**

Redukovaná verze Microsoft SQL Serveru, umožňuje spravovat až 1000 stanic. Databáze není standardní součástí instalace AVG Anti-Virus Business Edice. Její použití není limitováno žádnou komerční licencí.

- **Microsoft SQL Server**

Tento systém je schopen obsloužit více než 1000 stanic a je určen pro rozsáhlé síťové prostředí. Databáze není standardní součástí instalace AVG Anti-Virus Business Edice a její použití je vázáno licenční politikou společnosti Microsoft pro daný produkt.

- **Oracle 10g/11g**

Tento systém je schopen obsloužit více než 1000 stanic a je určen pro rozsáhlé síťové prostředí. Databáze není standardní součástí instalace AVG Anti-Virus Business Edice a její použití je vázáno komerční licencí.

- **MySQL 5**

Tento systém doporučíme použít ve velmi velkých sítích (s více než 1000 stanic). Databáze není standardní součástí instalace AVG Anti-Virus Business Edition a její použití je vázáno komerční licencí.

Pokud zvolíte databázi jiného typu, než kterou jste používali doposud, průvodce nainportuje obsah staršího AVG DataCenter do nově zvolené databáze.

Pokračujte kapitolou [DataCenter role - Přehled databází](#).


3.7. DataCenter role - Přehled databází

Níže naleznete přehled jednotlivých podporovaných databází.

3.7.1. Firebird

Pokud jste vybrali volbu **Firebird**, není potřeba žádné další nastavení a můžete pokračovat [krokem Import dat](#).

3.7.2. MS SQL Server Express



Průvodce nasazením AVG Admin Serveru

Microsoft SQL Server přihlašovací údaje

Pro připojení k **Microsoft SQL Serveru** je třeba zadat následující údaje. Název počítače a instance změníte pouze v případě, že chcete nastavit připojení k Microsoft SQL Serveru na vzdáleném počítači nebo k jiné instanci Microsoft SQL Serveru.

Uživatelské jméno správce databáze a heslo jsou nezbytné k vytvoření databáze.

Zadejte údaje

Název počítače:	(local)	Název databáze:	AVGDB
Název instance:	SQLEXPRESS	Jméno uživatele:	AVGuser
Uživatelské jméno správce:	sa	Heslo uživatele:	
Heslo správce:			

Nápověda << Zpět Další >> Storno


Pro použití databázového systému Microsoft SQL Server Express vyplňte následující informace:

- **Název počítače** – jméno počítače/serveru, na kterém běží MS SQL Express.
- **Název instance** – vztahuje se ke konkrétní SQL Server Express 2005 instalaci, pokud v systému existuje více než jedna instance.

- **Uživatelské jméno správce** – p edefinováno automaticky, není pot eba m nit
- **Heslo správce** – heslo pro správce databáze
- **Název databáze** - zobrazí p edefinovaný název databáze
- **Jméno uživatele** - můžete preferované p ihlašovací jméno pro databázi (slouží k p ipojení AVG Admin Serveru)
- **Heslo uživatele** - můžete preferované p ihlašovací heslo pro databázi (slouží k p ipojení AVG Admin Serveru)

Kliknutím na tlačítko **Další** pokračujte krokem [Import dat](#).

3.7.3. MS SQL Server



Průvodce nasazením AVG Admin Serveru

Microsoft SQL Server přihlašovací údaje

Pro připojení k **Microsoft SQL Serveru** je třeba zadat následující údaje. Název počítače a instance změníte pouze v případě, že chcete nastavit připojení k Microsoft SQL Serveru na vzdáleném počítači nebo k jiné instanci Microsoft SQL Serveru.

Uživatelské jméno správce databáze a heslo jsou nezbytné k vytvoření databáze.

Zadejte údaje

Název počítače:	<input type="text" value="(local)"/>	Název databáze:	<input type="text" value="AVGDB"/>
Název instance:	<input type="text" value="MSSQLSERVER"/>	Jméno uživatele:	<input type="text" value="AVGuser"/>
Uživatelské jméno správce:	<input type="text" value="sa"/>	Heslo uživatele:	<input type="password"/>
Heslo správce:	<input type="password"/>		

Nápověda << Zpět Další >> Storno

Vyplňte následující informace:

- **Název počítače** - můžete název serveru, na kterém je SQL Server nainstalován.
- **Název instance** - vztahuje se ke konkrétní SQL Server instalaci, pokud v systému existuje více než jedna instance.
- **Uživatelské jméno správce** – již předvyplněno.
- **Heslo správce** - heslo pro správce databáze - je třeba vyplnit.



- **Název databáze** - zobrazí předdefinovaný název databáze.
- **Jméno uživatele** - můžete preferovaně přihlašovací jméno pro databázi (slouží k připojení AVG Admin Serveru)
- **Heslo uživatele** - můžete preferovaně přihlašovací heslo pro databázi (slouží k připojení AVG Admin Serveru)

Stiskněte tlačítko **Další** pro pokračování k dalšímu kroku [Import dat](#).

3.7.4. Oracle

Průvodce nasazením AVG Admin Serveru

Oracle 10g/11g přihlašovací údaje

Pro připojení k **Oracle 10g/11g** je třeba zadat následující údaje. Název počítače změňte pouze v případě, že chcete nastavit připojení k Oracle 10g/11g na vzdáleném počítači.

Uživatelské jméno správce databáze a heslo jsou nezbytné k vytvoření databáze.

Vyplňte údaje

Název počítače:	<input type="text" value="localhost"/>	Název instance:	<input type="text"/>
Uživatelské jméno správce:	<input type="text" value="SYSTEM"/>	Jméno uživatele:	<input type="text" value="AVGuser"/>
Heslo správce:	<input type="text"/>	Heslo uživatele:	<input type="text"/>

Nápověda << Zpět Další >> Storno

Upozornění: Pokud je Oracle 10g nainstalován na jiném počítači, je potřeba mít na tomto počítači nainstalovanou také klientskou část databáze Oracle. Pro instalaci na Windows Vista je doporučeno použít klientskou část pro Oracle 11g.

Klientskou část pro různé operacní systémy naleznete zde:

<http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index.html>

Vyplňte následující informace:

- **Název počítače** – můžete název serveru, na kterém je Oracle 10g nainstalován. Změňte hodnotu pouze pokud se instalace nachází na vzdáleném počítači.
- **Uživatelské jméno správce** – uživatelské jméno správce databáze - je nezbytně nutné vyplnit.



- **Heslo správce** – heslo pro správce databáze - je potřeba vyplnit.
- **Název instance** – vložte název Oracle instance.
- **Jméno uživatele** - obsahuje přihlašovací jméno pro databázi (slouží k připojení AVG Admin Serveru)
- **Heslo uživatele** - vložte preferované přihlašovací heslo pro databázi (slouží k připojení AVG Admin Serveru)

Stiskněte tlačítko **Další** pro pokračování k dalšímu kroku [Import dat](#).

3.7.5. MySQL 5

Vyplňte následující informace:

- **Název počítače** – vložte název serveru, na kterém je MySQL 5 nainstalován. Změňte hodnotu pouze pokud se instalace nachází na vzdáleném počítači.
- **Název služby** - výchozí název služby operačního systému pro databázového systému MySQL. Pokud si nejste jisti názvem služby v rámci systému, doporučujeme ponechat původní nastavení.
- **Uživatelské jméno správce** – uživatelské jméno správce databáze - je nezbytně nutné vyplnit.
- **Heslo správce** – heslo pro správce databáze - je potřeba vyplnit.



- **Název databáze** – předdefinovaný název databáze.
- **Jméno uživatele** - můžete preferované přihlašovací jméno pro databázi (slouží k připojení AVG Admin Serveru)
- **Heslo uživatele** - můžete preferované přihlašovací heslo pro databázi (slouží k připojení AVG Admin Serveru)

Před pokračováním si prosím přečtěte důležité upozornění:

MySQL Server 5 používá proměnnou `max_allowed_packet` variable pro nastavení maximální velikosti paketu, jehož hodnota je ve výchozím nastavení 1048576 bajt (1 MB), což je pro správný chod AVG Admin Serveru příliš málo. Doporučujeme tuto hodnotu změnit na alespoň 10 MB. Pokud se tak rozhodnete učinit, zvolte jednu z metod uvedených níže:

- **Nastavit hodnotu pouze pro aktuální relaci**

Tato možnost nastaví novou hodnotu pouze na dobu, než dojde k restartování serveru.

Poznámka: Pro provedení změny musíte být přihlášení jako administrátor s root právy k MySQL serveru.

- Přihlaste se na svůj MySQL server a spusťte tento příkaz:

```
set global max_allowed_packet = 10485760
```

- **Nastavit hodnotu trvale v souboru my.ini (doporučeno)**

Tato volba uloží nastavení trvale, ale bude vyžadován restart serveru.


- Otevřete soubor `my.ini` na vašem MySQL serveru.
- V sekci `[mysqld]` změňte `max_allowed_packet` na následující hodnotu:

```
max_allowed_packet = 10485760
```

- Restartujte `mysqld` daemon i MySQL službu.

Stiskněte tlačítko **Další** pro pokračování k následujícímu kroku [Import dat](#).

3.8. DataCenter role - Import dat



Jakmile potvrdíte výběr databáze, můžete naimportovat existující data do nově vytvořené databáze. Pokud ve vaší síti používáte Active Directory, budete mít na výběr z těchto dvou možností:


- **Import stanic z Active Directory**

Tato volba vám umožní automaticky importovat všechny názvy stanic z Active Directory do databáze. Později budete mít možnost vybrat si stanice, které budete chtít vzdáleně instalovat.


Nejprve zaškrtněte volbu **Import stanic z Active Directory**. Poté vyplňte název domény s podporou Active Directory, ze které si přejete stanice importovat.

Pokud chcete nechat automaticky vytvořit skupiny a setřídít do nich stanice podle názvu poddomény použité v Active Directory, zaškrtněte volbu **Vytvořit skupiny podle poddomén v AD**.

Pro zadání přihlašovacích údajů (jsou-li odlišné od stávajícího přihlášeného uživatele) použijte tlačítko **Pokročile**.



- **Importovat data do databáze ze složky**

Zaškrtněte volbu **Importovat data do databáze ze složky**. Klikněte na tlačítko  a vyberte složku, ve které jsou uloženy soubory pro import.

Pokud zrovna přecházíte z dřívější verze, můžete nainportovat vaše původní data z AVG DataCenter prostřednictvím tohoto dialogu. Více informací o přechodu naleznete v kapitole [Import stanic a nastavení z AVG DataCenter 2011](#).

Poznámka: Ve výchozím nastavení AVG Admin Server automaticky vytváří zálohy databází do následujícího umístění:


C:\Documents and settings\All users\Application Data\AVG2012\Admin Server
Data\AutoDatabaseBackup

Pokud jste již tedy Vzdálenou správu AVG dříve používali a chcete nyní použít původní obsah databáze, lze využít těchto záložních souborů. Složky se zálohami jsou pojmenovány pro snadnější orientaci systémem ROK-MM-DD.

Potvrďte svou volbu kliknutím na tlačítko **Další**.

3.9. DataCenter role - Přístup k serveru


V tomto kroku můžete volitelně zaškrtnout a vyplnit políčka **Uživatelské jméno** a **Heslo**, které budou následně vyžadovány při každém spuštění AVG Admin konzole, Průvodce nasazením AVG Admin Serveru a při aktualizaci stanic.



Poznámka: Pokud zde nyní nastavíte uživatelské jméno a heslo, bude potřeba stejné údaje ručně vložit také na jednotlivých stanicích, aby bylo zachováno jejich připojení do vašeho DataCenter.


3.10. Role UpdateProxy

Tento dialog se objeví, pokud zvolíte nasazení UpdateProxy role v předchozím dialogu [Výběr role](#).





Je potřeba zvolit složku, do které budou aktualizací soubory stahovány. Pokud tato složka neexistuje, budete dotázáni na její vytvoření.

Klikněte na tlačítko  pro výběr odpovídající složky. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko **Další** pro pokračování.

3.10.1. Aktualizační servery

Průvodce nasazením AVG Admin Serveru

UpdateProxy role

Nastavení aktualizacích serverů

Zvolte webové servery, z nichž bude AVG Admin Server stahovat aktualizací soubory.

Servery (AVG 2012) | Servery (AVG 2011)

URL	
<input checked="" type="checkbox"/> http://update.avg.com/softw/12/update/	Přidat
<input checked="" type="checkbox"/> http://backup.avg.cz/softw/12/update/	Editovat
	Smazat
	Výchozí
	Nahoru
	Dolů

Povolit stahování aktualizací pro Anti-Spam.

Nápověda | << Zpět | Další >> | Storno

Průvodce nasazením AVG Admin Serveru

UpdateProxy role

Nastavení aktualizacích serverů

Zvolte webové servery, z nichž bude AVG Admin Server stahovat aktualizací soubory.

Servery (AVG 2012) | Servery (AVG 2011)

URL	
<input checked="" type="checkbox"/> http://update.avg.com/softw/10/update/	Přidat
<input checked="" type="checkbox"/> http://backup.avg.cz/softw/10/update/	Editovat
	Smazat
	Výchozí
	Nahoru
	Dolů

Nápověda | << Zpět | Další >> | Storno

V dialogu zvolte aktualizací servery, ze kterých bude AVG Admin Server stahovat aktualizací soubory za účelem jejich následné distribuce stanicím. Pokud si tímto nastavením nejste plně jisti, doporučujeme ponechat výchozí hodnoty. Je pochopitelné, že stanice s AVG 2012 a stanice se starší verzí AVG 2011 vyžadují odlišné aktualizace z odlišných serverů. Proto můžete tyto servery


vybírat samostatně - prostřednictvím dvou na sobě nezávislých záložek.

Pokud si nepřejete stahovat Anti-Spam aktualizace, odškrtněte volbu **Povolit stahování aktualizací pro Anti-Spam** (dostupná pouze pro stanice s AVG 2012). Pokud je volba aktivní, jsou aktualizace ke komponentě Anti-Spam stahovány přímo ze serverů společnosti Mailshell.

Další podrobnosti k Anti-Spam aktualizacím naleznete v kapitole [Konfigurace/Společné nastavení pro stanice/skupiny/Anti-Spam](#).

Pokud potěbujete servery změnit, máte následující možnosti:

Stisknutím tlačítka **Přidat** a nadefinujete další aktualizací server:



Do pole **URL** vložte kompletní adresu včetně prefixu *http://* a čísla portu, pokud je jiný, než 80.

K dispozici jsou dále následující tlačítka:

Editovat - slouží pro změnu adresy vybraného serveru.

Smazat - pro smazání vybrané adresy serveru.

Výchozí - obnoví původní nastavení dialogu.

Servery jsou seřazeny dle priority. První má vždy prioritu nejvyšší, tj. aktualizace jsou dříve stahovány z tohoto serveru. Pokud potěbujete změnit jejich pořadí, jednoduše použijte následující tlačítka:

Nahoru - posune vybraný server nahoru.

Dolů - posune vybraný server dolů.

Jakmile budete hotovi, stisknutím tlačítka **Další** pro pokračování.

Průvodce nasazením AVG Admin Serveru

UpdateProxy role Nastavení aktualizčních serverů

Tento AVG Admin Server je potřeba přidat do seznamu aktualizčních serverů v nastavení stanic. Z rolovací nabídky zvolte, do kterého nastavení v AVG Data Center má být nový seznam serverů uložen.

Název skupiny: Popis skupiny:

Společné nastavení

Jméno	URL	
<input checked="" type="checkbox"/> AVG Admin Server UpdateProxy	http://NM-ULTIMATE-11:4158/avgu...	<input type="button" value="Přidat"/>
<input checked="" type="checkbox"/> update primary server	http://update.avg.com/software/12/u...	<input type="button" value="Editovat"/>
<input checked="" type="checkbox"/> update backup server	http://backup.avg.cz/software/12/upd...	<input type="button" value="Smazat"/>
		<input type="button" value="Výchozí"/>
		<input type="button" value="Nahoru"/>
		<input type="button" value="Dolů"/>

Aktualizovat Anti-Spam skrze AVG Admin Server

Průvodce nasazením AVG Admin Serveru

UpdateProxy role Nastavení aktualizčních serverů

Tento AVG Admin Server je potřeba přidat do seznamu aktualizčních serverů v nastavení stanic. Z rolovací nabídky zvolte, do kterého nastavení v AVG Data Center má být nový seznam serverů uložen.

Název skupiny: Popis skupiny:

Společné nastavení

Jméno	URL	
<input checked="" type="checkbox"/> AVG Admin Server UpdateProxy	http://NM-ULTIMATE-11:4158/avgu...	<input type="button" value="Přidat"/>
<input checked="" type="checkbox"/> update primary server	http://update.avg.com/software/10/u...	<input type="button" value="Editovat"/>
<input checked="" type="checkbox"/> update backup server	http://backup.avg.cz/software/10/upd...	<input type="button" value="Smazat"/>
		<input type="button" value="Výchozí"/>
		<input type="button" value="Nahoru"/>
		<input type="button" value="Dolů"/>

V tomto dialogu je možno přidat URL aktuálně nasazovaného AVG Admin Serveru do seznamu aktualizčních serverů aplikovaných do nastavení stanic. Opět jsou k dispozici dvě oddělené záložky - jedna pro stanice s AVG 2012 a druhá pro stanice se starší verzí AVG 2011.

Z rolovací nabídky zvolte jednu z níže uvedených voleb:

- **Nezapisovat do DC** - URL aktuálně nasazovaného AVG Admin Serveru nebude zapsána do žádného nastavení v DataCenter.
- **Aplikační servery** - URL aktuálně nasazovaného AVG Admin Serveru bude zapsána do nastavení skupiny *Aplikační servery*.



- **Společné nastavení** - URL aktuálně nasazovaného AVG Admin Serveru bude zapsána do Společného nastavení pro stanice.
- **Nová skupina...** - URL aktuálně nasazovaného AVG Admin Serveru bude zapsána do nastavení nové skupiny. Pokud zvolíte tuto volbu, budete vyzváni k vyplnění názvu skupiny a případně též jejího popisu.
- **Nezázázené** - URL aktuálně nasazovaného AVG Admin Serveru bude zapsána do nastavení skupiny *Nezázázené*.

Poznámka: Z rolovací nabídky lze použít pouze jednu volbu. Seznam aktualizací serverů níže bude automaticky upraven podle vaší volby.


V seznamu aktualizací serverů zaškrtnete ty servery, které chcete ponechat pro skupinu nastavení vybranou výše. Použijte stejná funkční tlačítka jako v předchozím dialogu.

Pro aktualizaci Anti-Spam komponenty prostřednictvím AVG Admin Serveru zaškrtnete volbu **Aktualizovat Anti-Spam skrze AVG Admin Server** (dostupná pouze pro stanice s AVG 2012).

Poznámka: Aby bylo možné tuto volbu vybrat, je potřeba, aby položka **AVG Admin Server UpdateProxy** byla na prvním místě v seznamu. Pokud na prvním místě není, lze ji snadno přesunout tlačítkem **Nahoru**.

Další podrobnosti k Anti-Spam aktualizacím naleznete v kapitole [Konfigurace/Společné nastavení pro stanice/skupiny/Anti-Spam](#).

3.11. Přehled konfigurace





Tento dialog nabízí strohý pohled dříve vybraného nastavení. Potvrďte svou volbu kliknutím na tlačítko **Nasadit**. Proces nasazení bude zahájen a může nějakou chvíli trvat, můžete tedy prosím trpělivost.

Můžete také zaškrtnout volbu **Automaticky odeslat pády serveru na analýzu**. Tím povolíte automatické odeslání informací o pádu AVG Admin Serveru přímo technické podpoře AVG.

Jakmile je proces nasazení dokončen, klikněte na tlačítko **Dokončit** pro ukončení průvodce. AVG Admin Server bude poté spuštěn.

Pro okamžité zahájení instalace AVG na vzdálené stanici konzultujte část [Průvodce sítíovou instalací AVG](#) kde naleznete více informací.

Příbuzná témata:

- [Sítíová instalace dostupná z AVG Admin Konzole](#)
- [Průvodce sítíovou instalací AVG - Základní režim](#)
- [Průvodce sítíovou instalací AVG - Pokročilý režim \(pro zkušenější uživatele\)](#)
- [Připojení stanic k AVG DataCenter](#)
- [Jak přemístit stanice z/do jiného DataCenter](#)

Další informace naleznete také v části [Jak...](#), která popisuje různé další úlohy týkající se Vzdálené správy AVG.



4. Průvodce síťovou instalací AVG - Základní režim

Poznámka: Tato kapitola popisuje vlastnosti samostatně spustitelného **Průvodce síťovou instalací AVG**. Jelikož je tento také součástí AVG Admin konzole, je možné, že pro vás bude pohodlnější jeho použití přímo z ní. Více informací naleznete v kapitole [AVG Admin Konzole/Síťová instalace](#).

Průvodce síťovou instalací AVG umožňuje vzdálenou instalaci AVG na stanici, popřípadě vytvoření instalačních skriptů pro instalaci offline (i ze síťových disků ap.).

Průvodce můžete spustit těmito způsoby:

- Z nabídky Windows Start/Všechny programy/AVG 2012 Vzdálená správa/Průvodce síťovou instalací AVG
- Z prostředí AVG Admin Konzole - horní nabídka Nástroje/Instalovat AVG na stanici...

Průvodce lze spustit buď v základním nebo pokročilém režimu. Pokročilý režim vyberete zaškrtnutím volby **Pokročilý režim** v úvodní části průvodce. Pokud volbu ponecháte nezaškrtnutou, program se spustí v základním režimu (doporučujeme pro většinu uživatelů).

Tato kapitola popisuje základní režim, který je určen pro uživatele, kteří dávají přednost snazší metodě konfigurace a instalace. Instalace zahrnuje nastavení AVG potřebné pro správné připojení a funkci.

4.1. Doporučení týkající se komponent

Před zahájením instalace AVG na stanici si prosím projděte níže uvedená doporučení týkající se jednotlivých komponent.

Poznámka: Základní režim Průvodce síťovou instalací AVG neumožňuje volbu jednotlivých komponent. Pro jejich specifikaci použijte pokročilý režim průvodce. Více informací naleznete v kapitole [Průvodce síťovou instalací AVG - Pokročilý režim](#).

Níže uvedené komponenty AVG nejsou určeny pro instalaci do serverového prostředí:

- **AVG Firewall**
- **AVG Webový štít**
- **Obecná kontrola pošty**

Tyto komponenty nebyly testovány při serverové zátěži. Pokud bude některá z těchto komponent nainstalována na server (např. ISA server, proxy server, mail server, terminálový server), může způsobit potíže s některou specifickou serverovou komunikací. Není tedy doporučeno výše zmíněné komponenty AVG instalovat na serverové operační systémy.


- **AVG Search Shield / AVG Surf-Shield**

Tyto komponenty používají speciální ovladač, který může při své aktualizaci vyžadovat restart počítače. Zejména z tohoto důvodu je není doporučeno instalovat do serverového prostředí.



Upozornění: Zmíněné výjimky neplatí v případě, že používáte stanici se serverovým operačním systémem (např. Windows Server 2003, atp.) pouze jako standardní počítač bez aktivovaných serverových funkcí.

4.2. Vítejte



Pokud jste již dříve použili **Průvodce síťovou instalací AVG** a zároveň uložili vlastní nastavení konfigurace do souboru (dostupné v posledním kroku), můžete nastavení nyní nahrát tlačítkem **Načíst nastavení**.


Pro opětovné spuštění k přednastavení použijte tlačítko **Výchozí nastavení**.

V průběhu celého instalačního procesu můžete kdykoliv uložit průběh konfigurace stisknutím klávesy F2 (v případě CTRL+S) - zobrazí se nový dialog pro výběr názvu konfiguračního souboru, do kterého se nastavení uloží.

Pro pokračování stiskněte tlačítko **Další**.

4.3. Výběr způsobu instalace

Pro pokračování v **Základním režimu** ponechte volbu **Pokročilý režim** nezaškrtnutou. V opačném případě pokračujte kapitolou [Pokročilý režim](#) v této příručce.



Dialogové okno nabízí výběr mezi dvěma způsoby vytvoření a použití instalačního skriptu:

- [Vzdálená instalace po síti](#)

Tato volba vám umožní nainstalovat AVG na stanice v rámci vaší místní sítě (na počítače vybrané z domény, Active Directory, dle IP rozsahů, naimportované ze seznamu a podobně).


Tuto volbu lze také použít pro odstranění stanic z předchozí verze AVG DataCenter (a jejich přesunutí do nového).

- [Vytvoření instalačního skriptu AVG](#)

Tato volba umožňuje vytvoření instalačního skriptu a dávkového souboru pro místní instalaci, například pro instalaci z pevného média i síťové složky.



4.4. Vzdálená instalace po síti



Aby bylo možné provést vzdálenou instalaci, musí průvodce nejprve ověřit, zda na stanici už není nainstalováno AVG, a následně přenést instalační soubory AVG a provést samotnou instalaci.

Před zahájením instalace si prosím prostudujte síťové požadavky a výjimky týkající se vzdálené instalace AVG.

Více informací o nastavení portů naleznete v kapitole [Síťové požadavky](#) v této příručce.

Vzdálená instalace AVG po síti

Nastavení instalačních parametrů

Krok 2 z 7

Zadejte parametry, s nimiž bude **AVG** nainstalováno na stanici:

Licenční údaje

Jméno: bude použita hodnota ze systému cílové stanice

Organizace: bude použita hodnota ze systému cílové stanice

Licenční číslo: |

Adresář, kde je umístěn instalační balík AVG

Do vybraného adresáře stáhnout z Internetu
nejnovější instalační balík AVG 2012


hotovo: 0%

Nastavení proxy... Stáhnout

Po stisknutí tlačítka **Další** provede průvodce kontrolu licenčního čísla a instalačního balíku. Tato akce může chvíli trvat.

Nápověda Změnit licenční číslo... << Zpět Další >> Storno

V průběhu tohoto kroku je nezbytné definovat následující instalační parametry:

- **Licenční údaje** – vložte licenční informace jako jméno, společnost a licenční číslo (povinná položka). Pokud si přejete pro pole Jméno a Organizace automaticky použít výchozí hodnoty z operačního systému, nezaškrtněte příslušná políčka.
- **Adresář, kde je umístěn instalační balík AVG** - vložte plnou cestu k instalačnímu balíku AVG nebo použijte tlačítko  pro výběr odpovídající složky.

Pokud jste instalační balík ještě nestáhli, můžete tak učinit nyní kliknutím na tlačítko **Stáhnout** a průvodce zahájí stahování instalačního souboru do zvoleného adresáře. Postup stahování lze sledovat nad tlačítkem **Stáhnout**.

- **Nastavení proxy** - Pokud potřebujete pro připojení k internetu použít proxy server, můžete odpovídající hodnoty vyplnit kliknutím na tlačítko **Nastavení proxy**.
- **Změnit licenční číslo...** - Slouží ke změně licenčního čísla pro instalaci AVG na vzdálené stanici.

Vzdálená instalace AVG po síti

Nastavení vzdálené správy

Krok 3 z 7

Zadejte přípojovací řetězec k **AVG DataCenter**. Pokud si nepřejete zapojit stanice do **AVG vzdálené správy**, zrušte výběr volby **Vzdálená správa**.

Vzdálená správa

Přípojovací řetězec k AVG DataCenter: VM-W7X86PADMIN:4158

Uživatel:

Heslo:

Novou stanici zařadit do skupiny:

Vlastní aktualizací server


Adresa aktualizacího serveru: http://VM-W7X86PADMIN:4158/avgupdate

Nápověda << Zpět Další >> Storno

V tomto kroku jsou k dispozici následující možnosti:

Poznámka: Pokud si tímto nastavením nejste plně jisti, doporučíme ponechat výchozí hodnoty.

- **Vzdálená správa** - Vložte přípojovací řetězec k AVG DataCenter do pole **Přípojovací řetězec k AVG DataCenter**. Pokud je k připojení nutné, můžete také uživatelské jméno a heslo. Pokud si nepřejete spravovat stanice skrze AVG Admin Konzoli, tuto volbu můžete ponechat odškrtnutou.
- **Novou stanici zařadit do skupiny** - všechny nově nainstalované stanice lze automaticky přisouvat do zvláštní skupiny. Její název můžete vyplnit zde.
- **Vlastní aktualizací server** - pokud již nyní disponujete existujícím aktualizacíním serverem, ze kterého chcete distribuovat aktualizace vašim stanicím, zaškrtněte tuto volbu a vyplňte adresu serveru.



Průvodce potěbuje nejdříve otestovat na které stanice, zjistit jejich stav a následně na nich nainstalovat AVG.

V sekci **Procházení sítě** zvolte z rolovací nabídky požadovanou metodu výběru stanic. Možnosti jsou následující:

- **Importovat seznam stanic ze souboru** - objeví se nový dialog kde budete moci vybrat soubor, jež obsahuje seznam stanic, určených k procházení. Zdrojový soubor by měl mít textový charakter a obsahovat vždy název nebo IP adresu jedné stanice na každém řádku.
- **Použít Active Directory** - umožňuje vybrat stanice přímo z Active Directory.
Poznámka: Tato volba bude dostupná pouze v případě, že je aktuální počítač připojen do domény.
- **Všechny stanice z domény** - tato volba umožňuje procházet všechny stanice dostupné v místní doméně.
Poznámka: Tato volba bude dostupná pouze v případě, že je aktuální počítač připojen do domény.
- **Výběr jedné stanice** - tato volba umožňuje zadat konkrétní název počítače i IP adresu.
- **Zadat rozsah IP adres** - tato volba umožňuje vybrat konkrétní rozsah IP adres.

Účelem sekce **Seznam účtů** je zjednodušit vám práci a urychlit instalační proces. Nemáte-li dostatečná přístupová práva pro instalaci AVG vzdálených stanic, budete během instalace vyzváni k zadání jména uživatele s oprávněním správce (jméno uživatele, který je členem správcovské

skupiny). Pokud pro všechny stanice neexistuje žádný společný účet správce (se stejným přihlašovacím jménem a heslem), budete vyzýváni k zadání pro každou stanicí zvlášť.


Tato sekce umožňuje vytvoření seznamu út, který pak bude použit během vzdálené instalace; takto se vyhnete zdoluhavému zadávání údajů. Jednotlivé úty přidáváte do seznamu kliknutím na tlačítko **Přidat** (a mažete je prost ednictvím tlačítka **Odebrat**). Pokud si chcete seznam út ponechat pro další použití, zaškrtn te políčko **Pamatovat si seznam út**. Toto však z bezpečnostních důvodů příliš nedoporuujeme.

Upozornění: Vzdálená instalace AVG může být provedena pouze na stanicích s podporovanými operačními systémy - seznam naleznete v kapitole [Podporované operační systémy](#). Zároveň je nutné znát přihlašovací administrátorské údaje.

Související téma naleznete také v kapitole [Síťové požadavky](#) v této příručce.

4.4.1. Všechny stanice z domény

Pokud zvolíte možnost instalace stanic vybraných z domény, objeví se následující dialog obsahující seznam všech stanic dostupných v doméně:



Kliknutím pravého tlačítka myši se zobrazí následující možnosti:

- **Získat instalační protokol** - pokusí se získat instalační protokol ze stanice (je-li k dispozici).
- **Exportovat stanice bez AVG do souboru** - vytvoří textový soubor obsahující seznam stanic, které nemají nainstalován AVG.
- **Vybrat všechny stanice** - označí/odznačí všechny stanice v seznamu a tlačítko Instalovat tím



bude dostupné.

- **Vybrat stanice bez AVG** - označí pouze stanice, na kterých ještě není AVG nainstalováno, popřípadě na kterých nebylo možné stav instalace zjistit.

Tlačítkem **Obnovit seznam** lze aktualizovat stav všech stanic v seznamu.

Pokračujte kapitolou [Vzdálená instalace po síti - závěrečné kroky](#) a dokončíte proces vzdálené instalace.


4.4.2. Zadání rozsahu IP adres

Pokud zvolíte vzdálenou instalaci AVG podle rozsahu IP adres, zobrazí se následující dialog:

Zde je potřeba vložit rozsah IP adres, které budou procházeny. Do pole **Od** vložte úvodní IP adresu a do pole **Do** IP adresu končnou. Klikněte na tlačítko **Přidat** pro přidání rozsahu do seznamu.

Pro vymazání rozsahu ze seznamu klikněte na položky, které si přejete odstranit a potvrďte tlačítkem **Odebrat**.

Jakmile vyberete rozsah dokončíte, klikněte na tlačítko **Další** pro pokračování. Zobrazí se okno **Výběr stanic**:



Kliknutím pravého tlačítka myši se zobrazí následující možnosti:

- **Získat instalační protokol** - pokusí se získat instalační protokol ze stanice (je-li k dispozici).
- **Exportovat stanice bez AVG do souboru** - vytvoří textový soubor obsahující seznam stanic, které nemají nainstalován AVG.
- **Vybrat všechny stanice** - označí/odznačí všechny stanice v seznamu a tlačítko Instalovat tím bude dostupné.
- **Vybrat stanice bez AVG** - označí pouze stanice, na kterých ještě není AVG nainstalováno, případně na kterých nebylo možné stav instalace zjistit.

Tlačítkem **Obnovit seznam** lze aktualizovat stav všech stanic v seznamu.


Pokračujte kapitolou [Vzdálená instalace po síti - závěrečné kroky](#) a dokončete proces vzdálené instalace.

4.4.3. Importovat seznam stanic ze souboru

Poznámka: Tuto volbu využijete zejména při umístění stanic do jiného AVG DataCenter. Více informací na toto téma naleznete v kapitole [Jak přemístit stanice z/do jiného DataCenter](#) v této příručce.

Pokud zvolíte vzdálenou instalaci AVG na stanice vybrané ze souboru, objeví se dialog pro výběr souboru. Najděte soubor obsahující seznam stanic a potvrďte svou volbu. Zdrojový soubor obsahuje vždy jeden název stanice na řádku v jednoduchém textovém formátu.

Jakmile budete hotovi, zobrazí se okno **Výběr stanic**:



Kliknutím pravého tlačítka myši se zobrazí následující možnosti:


- **Získat instalační protokol** - pokusí se získat instalační protokol ze stanice (je-li k dispozici).
- **Exportovat stanice bez AVG do souboru** - vytvoří textový soubor obsahující seznam stanic, které nemají nainstalován AVG.
- **Vybrat všechny stanice** - označí/odznačí všechny stanice v seznamu a tlačítko Instalovat tím bude dostupné.
- **Vybrat stanice bez AVG** - označí pouze stanice, na kterých ještě není AVG nainstalováno, případně na kterých nebylo možné stav instalace zjistit.

Tlačítkem **Obnovit seznam** lze aktualizovat stav všech stanic v seznamu.


Pokračujte kapitolou [Vzdálená instalace po síti - závěrečné kroky](#) a dokončete proces vzdálené instalace.

4.4.4. Výběr jedné stanice

Pokud zvolíte vzdálenou instalaci AVG na jednu stanici, zobrazí se následující dialog:



Klikněte buď na pole **Název počítače** nebo **IP adresa** a vyplňte požadovanou hodnotu. Potvrďte svou volbu kliknutím na tlačítko **OK**. Proces kontroly vybrané stanice na instalaci AVG bude zahájen. Jakmile bude dokončen, zobrazí se okno **Výběr stanic**:



Kliknutím pravého tlačítka myši se zobrazí následující možnosti:

- **Získat instalační protokol** - pokusí se získat instalační protokol ze stanice (je-li k dispozici).
- **Exportovat stanice bez AVG do souboru** - vytvoří textový soubor obsahující seznam stanic,



kteře nemají nainstalován AVG.

- **Vybrat všechny stanice** - označí/odznačí všechny stanice v seznamu a tlačítko Instalovat tím bude dostupné.
- **Vybrat stanice bez AVG** - označí pouze stanice, na kterých ještě není AVG nainstalováno, popřípadě na kterých nebylo možné stav instalace zjistit.


Tlačítko **Přidat jednu stanici** umožní přidat další stanici. Tlačítkem **Obnovit seznam** lze aktualizovat stav všech stanic v seznamu.

Pokračujte kapitolou [Vzdálená instalace po síti - závěrečné kroky](#) a dokončíte proces vzdálené instalace.

4.4.5. Použití Active Directory

Pokud máte síť s doménou, je možné zvolit vzdálenou instalaci AVG na stanice vybrané z Active Directory. Objeví se nový dialog (standardní Windows dialog pro výběr stanic). Lze vybrat také více, než jednu stanici (hodnoty oddělené středníkem) a to buď jejich ručním zadáním nebo prostřednictvím pokročilého vyhledávání.

Jakmile budete hotovi, zobrazí se okno **Výběr stanic**:



Kliknutím pravého tlačítka myši se zobrazí následující možnosti:

- **Získat instalační protokol** - pokusí se získat instalační protokol ze stanice (je-li k dispozici).
- **Exportovat stanice bez AVG do souboru** - vytvoří textový soubor obsahující seznam stanic,




kteře nemají nainstalován AVG.

- **Vybrat všechny stanice** - označí/odznačí všechny stanice v seznamu a tlačítko Instalovat tím bude dostupné.
- **Vybrat stanice bez AVG** - označí pouze stanice, na kterých ještě není AVG nainstalováno, popřípadě na kterých nebylo možné stav instalace zjistit.

Tlačítkem **Obnovit seznam** lze aktualizovat stav všech stanic v seznamu.

Pokračujte kapitolou [Vzdálená instalace po síti - závěrečné kroky](#) a dokončete proces vzdálené instalace.

4.5. Vzdálená instalace po síti - závěrečné kroky




Kromě toho můžete zobrazit tzv. "tool tip", což je informační okénko, které se zobrazí pokud kurzor myši necháte stát na některé ze stanic po několika sekundách. V zobrazeném okně uvidíte pohled stavu stanice a další detaily.

Pro pokračování vyberte požadované stanice a klikněte na tlačítko **Instalovat** pro zahájení vzdálené instalace.

Pokud jste ze seznamu vybrali pouze některé stanice AVG, instalace proběhne pouze na nich. V opačném případě bude instalace provedena na všech vypsáných stanicích.

Nemáte-li pro instalaci na vzdálenou stanici dostatečná přístupová práva, budete v průběhu instalace dotázáni na uživatelské jméno a heslo doménového správce.



Vložte uživatelské jméno, které má dostatečná administrátorská práva (tedy už. jméno, jež je součástí skupiny administrátor). Potvrďte volbu kliknutím na tlačítko OK.

Pokud nepoužíváte společný administrátorský síťový účet pro všechny stanice (se stejným heslem a už. jménem), budete dotázáni na každou stanici zvlášť.

Tlačítkem **Storno** přerupte instalaci aktuální stanice a provedce bude pokračovat instalací další stanice v seznamu.


AVG by měl být přenesen na stanici a nainstalován. Na jednotlivých úrocích uvidíte informaci, zda-li byla instalace úspěšná či nikoliv (můžete prosím na paměti, že celý proces může nějakou dobu trvat).

Jakmile všechny vaše stanice obdrží instalační soubory a proběhne na nich instalace, budete moci opustit tento dialog kliknutím na tlačítko **Další**.

Poznámka: Později si můžete prohlédnout nedávno nainstalované stanice a to z **AVG Admin Konzole** buď skrze nabídku **Stanice/Nezastavené** popřípadě skrze skupinu, kterou jste si vybrali v jednom z předchozích dialogů.

Seznam stanic, které zůstaly po instalaci v nesprávném stavu (např. z důvodu selhání části vzdálené instalace ap.), naleznete v **Stanice/Stanice v chybném stavu**.

Poslední dialog obsahuje krátký přehled aktivity na stanici(ích).




Tlačítko **Uložit nastavení** umožňuje uložit dříve zvolené nastavení do souboru. Toho lze využít například v automatické instalaci, kde lze toto nastavení nahrát hned v prvním kroku.

Klikněte na tlačítko **Dokončit** pro ukončení prvořadce.


4.6. Vytvoření instalačního skriptu AVG

Zvolte **Vytvoření instalačního skriptu AVG** pokud si přejete pomocí prvořadce vytvořit instalační skript do zvolené adresáře. Obsah adresáře pak lze použít pro instalaci z CD, síťové složky či přímo ke zkopírování na stanici.

Tato volba neposkytuje komfort klasické vzdálené instalace na stanice v síti.



První krok obsahuje pouze pohled možností této volby. Klikněte na tlačítko **Další** pro pokračování.




v průběhu tohoto kroku je nezbytné definovat následující instalační parametry:

- **Licenční údaje** – vložte licenční informace jako jméno, společnost a licenční číslo (povinná)




položka). Pokud si p ežete pro pole Jméno a Organizace automaticky použít výchozí hodnoty z opera ního systému, nezaškrtnávejte p íslušná polí ka.

- **Adresá , kde je umíst n instala ní balík AVG** - vložte plnou cestu k instala nímu balí ku AVG nebo použijte tlačítko  pro výbě r odpovídající složky.

Pokud jste instala ní balík ještě nestáhli, můžete tak učinit nyní kliknutím na tlačítko **Stáhnout** a pr vodce zahájí stahování instala ního souboru do zvolené adresá e. Postup stahování lze sledovat nad tlačítkem **Stáhnout**.

- **Nastavení proxy** - Pokud pot ebujete pro p ípojení k internetu použít proxy server, můžete odpovídající hodnoty vyplnit kliknutím na tlačítko **Nastavení proxy**.
- **Zm nit licen ní íslo...** - Slouží ke zm n licen ního ísla pro instalace AVG na vzdálené stanici.




V tomto kroku jsou k dispozici následující možnosti.

Poznámka: Pokud si tímto nastavením nejste pln jisti, doporu ujeme ponechat výchozí hodnoty.

- **Vzdálená správa** - Vložte p ípojovací řetězec k AVG DataCenter do pole **P ípojovací řetězec k AVG DataCenter**. Pokud je k p ípojení nutné, vložte také uživatelské jméno a heslo. Pokud si nep ežete spravovat stanice skrze AVG Admin Konzoli, tuto volbu můžete ponechat odškrtnutou.
- **Novou stanici zařadit do skupiny** - všechny nov ě nainstalované stanice lze automaticky p ířadit do zvláštní skupiny. Její název můžete vyplnit zde.

- **Vlastní aktualizace na server** - pokud již nyní disponujete existujícím aktualizacím serverem, ze kterého chcete distribuovat aktualizace vašim stanicím, zaškrtněte tuto volbu a vyplňte adresu serveru.



V tomto kroku můžete vybrat název souboru pro instalační skripty, jejich umístění a související nastavení.

V sekci **Definice názvů souborů** vyplňte tyto možnosti:


- **Jméno souboru pro spuštění instalace** - vložte vlastní název souboru, který bude použit pro spuštění instalace. Přípona souboru musí být **.bat**.
- **Jméno skriptu pro definici parametrů** - vložte vlastní název pro soubor s nastavením. Přípona souboru musí být **.ini**.

V sekci **Umístění instalačních souborů** vyplňte tyto možnosti:

- **Vyberte adresář, kde bude umístěna instalační dávka a skript** - Zaškrtněte toto pole a zvolte vlastní adresář pro uložení instalačního skriptu.
- **Vytvořit podadresář pro umístění instalačních souborů AVG 2012** - Zaškrtněte toto pole, pokud si přejete nakopírovat a uložit instalační soubory AVG do podadresáře.
- **Vytvořit soubor AUTORUN.INF** - pokud plánujete umístit skript na CD/DVD, například USB Flash disk, ze kterého budete chtít instalaci AVG spouštět automaticky po vložení do počítače, zaškrtněte toto pole (bude vytvořen soubor AUTORUN.INF).
- **Povolit relativní cesty** - Doporučujeme ponechat toto pole zaškrtnuté. Tímto nastavením je




myšleno povolení cesty, která je relativní ke zdrojové složce (například pokud váš zdrojový disk a cesta je c:\avg\installation a odškrtnete tuto volbu, výstupní skript by se po spuštění pokoušel hledat instalační soubory ve stejném umístění i na stanici, kde však s největší pravděpodobností stejný adresář nebude existovat a skript by tak následně nefungoval.)



Tento krok obsahuje přehled instalačních a konfiguračních souborů. První záložka obsahuje informaci o instalačním souboru a druhá o nastavení.

Pokud jste tak ještě neudělali, vyplňte cestu pro uložení souborů v sekci **Vyberte adresář, do kterého bude skript uložen:**

Klikněte na tlačítko **Vytvořit skript** pro zahájení kompilace a uložení instalačního skriptu do vybraného umístění.



Tlačítko **Uložit nastavení** umožňuje uložit dříve zvolené nastavení do souboru. Toho lze využít například u továrně spuštěné instalace, kde lze toto nastavení nahrát hned v prvním kroku.

Klikněte na tlačítko **Dokončit** pro ukončení průvodce.

Existuje řada možností, jak lze použít vytvořený instalační skript. Zde je přehled dvou nejčastějších případů:

Použití skriptu uloženého ve složce:

1. Nakopírujte celý obsah dříve vybrané složky na stanici.

Poznámka: Pokud jste pro uložení skriptu použili síťovou složku, můžete se do ní přepnout prostřednictvím sítě a instalaci pustit z ní.

2. Na stanici se přepnete do složky se skriptem a spusťte soubor AvgSetup.bat.
3. Objeví se okno příkazové řádky a instalace bude zahájena.
4. Jakmile je instalace dokončena, okno bude automaticky zavěno.

Skript lze také umístit na přenosné zařízení, jako třeba externí hard disk, USB Flash disk a podobně.

Použití skriptu z přenosného zařízení:

1. Připojte přenosné zařízení k vaší stanici.



2. Pokud je na stanici povolena funkce automatického spuštění (autorun) a v průběhu vytváření skriptu jste zvolili vytvoření souboru autorun.inf, instalace bude zahájena automaticky.
3. V opačném případě otevřete jednotku přenosného zařízení a spusťte soubor AvgSetup.bat ručně.
4. Objeví se okno příkazové řádky a instalace bude zahájena.
5. Jakmile je instalace dokončena, okno bude automaticky zavěeno.



5. Průvodce síťovou instalací AVG - Pokročilý režim

Poznámka: Tato kapitola popisuje vlastnosti samostatně spustitelného **Průvodce síťovou instalací AVG**. Jelikož je tento také součástí AVG Admin konzole, je možné, že pro vás bude pohodlnější jeho použití přímo z ní. Více informací naleznete v kapitole [AVG Admin Konzole/Síťová instalace](#).

Průvodce síťovou instalací AVG v Pokročilém režimu umožňuje vzdálenou instalaci AVG na stanici, například vytvoření instalačních skriptů pro instalace offline (i ze síťových disků ap.).

Pokročilý režim je určen pro zkušenější uživatele, kteří si potřebují nakonfigurovat instalační skript (funkce, parametry, chování AVG a podobně) přesně dle jejich potřeb.

Průvodce můžete spustit těmito způsoby:


- Z nabídky **Windows Start/Všechny programy/AVG 2012 Vzdálená správa/Průvodce síťovou instalací AVG**
- Z prostředí AVG Admin Konzole - horní nabídka **Nástroje/Instalovat AVG na stanice...**

Průvodce lze spustit buď v základním nebo pokročilém režimu. Pokročilý režim vyberete zaškrtnutím volby **Pokročilý režim** v dalším kroku. Pokud volbu ponecháte nezaškrtnutou, program se spustí v základním režimu (doporučujeme pro většinu uživatelů).

Tato kapitola popisuje Pokročilý režim.

Poznámka: Před zahájením vzdálené instalace AVG prosím konzultujte také informace z kapitoly [Doporučení týkající se komponent](#).

5.1. Vítejte



Pokud jste již dříve použili **Průvodce síťovou instalací AVG** a zároveň uložili vlastní nastavení konfigurace do souboru (dostupné v posledním kroku), můžete nastavení nyní nahrát tlačítkem **Nahrát nastavení**.


Pro opětovné zpátky k původnímu nastavení použijte tlačítko **Výchozí nastavení**.

V průběhu celého instalačního procesu můžete kdykoliv uložit průběh konfigurace stisknutím klávesy F2 (případně CTRL+S) - zobrazí se nový dialog pro výběr názvu konfiguračního souboru, do kterého se nastavení uloží.

Pro pokračování stisknete tlačítko **Další**.

5.2. Výběr způsobu instalace

Pro pokračování v **Pokročilém režimu** zaškrtnete políčko **Pokročilý režim**, v opačném případě pokračujte kapitolou [Základní režim](#) v této příručce.



Dialogové okno nabízí výběr mezi dvěma způsoby vytvoření a použití instalačního skriptu:

- [Vzdálená instalace po síti](#)

Tato volba vám umožní nainstalovat AVG na stanice v rámci vaší místní sítě (na počítače vybrané z domény, Active Directory, dle IP rozsahů, nainportované ze seznamu a podobně).


Tuto volbu lze také použít pro odstranění stanic z předchozí verze AVG DataCenter (a jejich přesunutí do nového).

- [Vytvoření instalačního skriptu AVG](#)

Tato volba umožňuje vytvoření instalačního skriptu a dávkového souboru pro místní instalaci, popřípadě pro instalaci z pevného média i síťové složky.



5.3. Vzdálená instalace po síti



Aby bylo možné provést vzdálenou instalaci, musí průvodce nejprve ověřit, zda na stanici už není nainstalováno AVG, a následně přenést instalační soubory AVG a provést samotnou instalaci.

Před zahájením instalace si prosím prostudujte síťové požadavky a výjimky týkající se vzdálené instalace AVG.

Více informací o nastavení portů naleznete v kapitole [Síťové požadavky](#) v této příručce.

Vzdálená instalace AVG po síti (pokročilé rozhraní)

Nastavení instalačních parametrů

Krok 2 z 9

Zadejte parametry, s nimiž bude **AVG** nainstalováno na stanici:

Licenční údaje

Jméno: bude použita hodnota ze systému cílové stanice

Organizace: bude použita hodnota ze systému cílové stanice

Licenční číslo:

Adresář, kde je umístěn instalační balík AVG

C:\zaloha ...

Do vybraného adresáře stáhnout z Internetu nejnovější instalační balík AVG 2012 hotovo: 0%


Po stisknutí tlačítka **Další** provede průvodce kontrolu licenčního čísla a instalačního balíku. Tato akce může chvíli trvat.

V průběhu tohoto kroku je nezbytné definovat následující instalační parametry:

- **Licenční údaje** – vložte licenční informace jako jméno, společnost a licenční číslo (povinná položka). Pokud si přejete pro pole Jméno a Organizace automaticky použít výchozí hodnoty z operačního systému, nezaškrtněte příslušná políčka.
- **Adresář, kde je umístěn instalační balík AVG** - vložte plnou cestu k instalačnímu balíku AVG nebo použijte tlačítko pro výběr odpovídající složky.


Pokud jste instalační balík ještě nestáhli, můžete tak učinit nyní kliknutím na tlačítko **Stáhnout** a průvodce zahájí stahování instalačního souboru do zvoleného adresáře. Postup stahování lze sledovat nad tlačítkem **Stáhnout**.

- **Nastavení proxy** - Pokud potřebujete pro připojení k internetu použít proxy server, můžete odpovídající hodnoty vyplnit kliknutím na tlačítko **Nastavení proxy**.
- **Změnit licenční číslo...** - Slouží ke změně licenčního čísla pro instalaci AVG na vzdálené stanici.



V tomto kroku máte možnost vybrat komponenty AVG, které chcete nainstalovat (vybrat lze také výchozí nastavení).

- **Nainstalovat AVG podle vlastního výchozího nastavení** - Zvolte tuto volbu, pokud preferujete nainstalovat AVG s výchozími parametry.
- **Zvolit komponenty pro instalaci** - Vybráním této volby se zobrazí stromová struktura s jednotlivými komponentami AVG, které lze nainstalovat i odinstalovat. V seznamu komponent lze:
 - Komponenty, které mají být nainstalovány, zaškrtnout takto:
 - Komponenty, které mají být odinstalovány i nemají být nainstalovány, zaškrtnout takto:
 - Pro komponenty, které ponecháte bez zaškrtnutí, bude použito výchozí nastavení ()
- **Vzdálen odinstalovat AVG** - umožní odstranit AVG.
- **Instalovat AVG Security Toolbar** - vyberte pro instalaci komponenty AVG Security Toolbar. Panel nástroj AVG Security Toolbar využívá technologie LinkScanner, která vás informuje, zda jsou stránky, které chcete navštívit, bezpečné a zároveň nabízí řadu dalších vylepšení pro pohodlnější prohlížení internetových stránek.



V dialogu **Parametry instalace** lze vybírat z následujících voleb:

- **Zapnout po instalaci Windows Firewall** - pokud neinstalujete komponentu AVG Firewall, můžete zaškrtnout toto políčko pro automatické zapnutí Windows Firewallu po dokončení instalace AVG.
- **Neinstalovat AVG 2012, pokud je již nainstalováno** - vzdálená správa nebude pokračovat, pokud je aplikace AVG 2012 v cílové stanici již nainstalována.
- **Ukončit neuzavřené programy bránící v instalaci** - vzdálená instalace vynutí ukončení jakékoli aplikace, která by mohla instalaci narušit. Obvykle se jedná o poštovního klienta nebo internetový prohlížeč.
- **Restartovat stanici po instalaci AVG 2012 pokud to bude nutné** - v určitých případech (například při instalaci komponenty Firewall) může být vyžadován restart počítače po dokončení instalace.
- **Zobrazit na vzdálené stanici dialog o naplánovaném restartu** - pokud je výše uvedená volba pro restart stanice zaškrtnuta, můžete použít toto nastavení a definovat prodlevu v minutách před zahájením restartování stanice. Výchozí hodnota je 10 minut.
- **Vyberte způsob zobrazení průběhu instalace** - z rolovací nabídky vyberte jednu z možností:
 - **Skrytá instalace** - na stanici nebude aktuálně přihlášenému uživateli zobrazeno žádné informační okno týkající se procesu instalace.
 - **Zobrazit pouze průběh instalace** - instalace nebude vyžadovat žádnou interakci uživatele, nicméně bude možné průběh instalace sledovat.



- **Zobrazit pr vodce instalací** - instalaci pr vodce bude na stanici viditelný a aktuálně i hlášený uživatel bude muset potvrdit všechny kroky ručně.

V části **Vlastnosti instalace** lze vybírat z následujících voleb:


- **Instalovat do adresáře** - pokud si přejete vybrat vlastní cílové umístění pro instalaci, vyberte cestu v tomto poli. Doporučíme však použít výchozí nastavení.
- **Jazyk instalace** - vyberte výchozí jazyk, který si přejete použít pro instalaci a uživatelské rozhraní AVG.
- **Vybrat adresář, kde bude vytvořen protokol o průběhu instalace AVG 2012** - pokud si přejete protokol uložit do zvláštní složky, vyberte ji zde (složka již musí na cílové stanici existovat).

V tomto kroku jsou k dispozici následující možnosti.

Poznámka: Pokud si tímto nastavením nejste plně jisti, doporučujeme ponechat výchozí hodnoty.

- **Vzdálená správa** - Vložte přípojovací řetězec k AVG DataCenter do pole **Přípojovací řetězec k AVG DataCenter**. Pokud je k připojení nutné, vložte také uživatelské jméno a heslo. Pokud si nepřejete spravovat stanice skrze AVG Admin Konzoli, tuto volbu můžete ponechat odškrtnutou.
- **Novou stanici zařadit do skupiny** - všechny nově nainstalované stanice lze automaticky přisouvat do zvláštní skupiny. Její název můžete vyplnit zde.
- **Vlastní aktualizací server** - pokud již nyní disponujete existujícím aktualizací serverem,

ze kterého chcete distribuovat aktualizace vašim stanicím, zaškrtněte tuto volbu a vyplňte adresu serveru.



Průvodce potvrdí nejprve otestování na kterých stanicích, zjistit jejich stav a následně na nich nainstalovat AVG.

V **Procházení sítě** zvolte z rolovací nabídky požadovanou metodu výběru stanic. Možnosti jsou následující:

- **Importovat seznam stanic ze souboru** - objeví se nový dialog kde budete moci vybrat soubor, jež obsahuje seznam stanic, určených k procházení. Zdrojový soubor by měl mít textový charakter a obsahovat vždy název nebo IP adresu jedné stanice na každém řádku.
- **Použít Active Directory** - umožňuje vybrat stanice přímo z Active Directory.
Poznámka: Tato volba bude dostupná pouze v případě, že je aktuální počítač připojen do domény.
- **Všechny stanice z domény** - tato volba umožňuje procházet všechny stanice dostupné v místní doméně.
Poznámka: Tato volba bude dostupná pouze v případě, že je aktuální počítač připojen do domény.
- **Výběr jedné stanice** - tato volba umožňuje zadat konkrétní název počítače i IP adresu.
- **Zadat rozsah IP adres** - tato volba umožňuje vybrat konkrétní rozsah IP adres.



Účelem sekce **Seznam út** je zjednodušit vám práci a urychlit instalační proces. Nemáte-li dostatečná přístupová práva pro instalaci AVG vzdálených stanic, budete během instalace vyzváni k zadání jména uživatele s oprávněním správce (jméno uživatele, který je členem správčeské skupiny). Pokud pro všechny stanice neexistuje žádný společný účet správce (se stejným přihlašovacím jménem a heslem), budete vyzváni k zadání pro každou stanicí zvlášť.

Tato sekce umožňuje vytvoření seznamu út, který pak bude použit během vzdálené instalace; takto se vyhnete zdlouhavému zadávání údajů. Jednotlivé úty přidáváte do seznamu kliknutím na tlačítko **Přidat** (a mažete je prostřednictvím tlačítka **Odebrat**). Pokud si chcete seznam út ponechat pro další použití, zaškrtnete políčko **Pamatovat si seznam út**. Toto však z bezpečnostních důvodů příliš nedoporučujeme.


- **Optimální verze AVG z AVG DataCenter** - zaškrtnete tuto volbu, pokud chcete, aby se prostředkem pokusil získat informace o verzi AVG každé stanice z AVG DataCenter (pokud je k dispozici). Do pole **Maximální doba od posledního kontaktu stanice** můžete hodnotu (v hodinách), která bude udávat maximální čas od posledního kontaktování stanice.

Upozornění: Vzdálená instalace AVG může být provedena pouze na stanicích s podporovanými operacními systémy - seznam naleznete v kapitole [Podporované operacní systémy](#). Zároveň je nutné znát přihlašovací administrátorské údaje.

Související téma naleznete také v kapitole [Síťové požadavky](#) v této příručce.

5.3.1. Všechny stanice z domény

Pokud zvolíte možnost instalace stanic vybraných z domény, objeví se následující dialog obsahující seznam všech stanic dostupných v doméně:





Kliknutím pravého tlačítka myši se zobrazí následující možnosti:

- **Získat instalační protokol** - pokusí se získat instalační protokol ze stanice (je-li dostupný).
- **Exportovat stanice bez AVG do souboru** - vytvoří textový soubor obsahující seznam stanic, které nemají nainstalován AVG.
- **Vybrat všechny stanice** - označí/odznačí všechny stanice v seznamu a tlačítko Instalovat tím bude dostupné.
- **Vybrat stanice bez AVG** - označí pouze stanice, na kterých ještě není AVG nainstalováno, například na kterých nebylo možné stav instalace zjistit.

Tlačítkem **Obnovit seznam** lze aktualizovat stav všech stanic v seznamu.

Pokračujte kapitolou [Vzdálená instalace po síti - závěrečné kroky](#) a dokončíte proces vzdálené instalace.


5.3.2. Zadat rozsah IP adres

Pokud zvolíte vzdálenou instalaci AVG podle rozsahu IP adres, zobrazí se následující dialog:

Zde je potřeba vložit rozsah IP adres, které budou procházeny. Do pole **Od** vložte úvodní IP adresu a do pole **Do** IP adresu končnou. Klikněte na tlačítko **Přidat** pro přidání rozsahu do seznamu.

Pro vymazání rozsahu ze seznamu klikněte na položky, které si přejete odstranit a potvrďte tlačítkem **Odebrat**.

Jakmile vyber rozsah dokoníte, kliknete na tlačítko **Další** pro pokračování. Zobrazí se okno **Výběr stanic**:



Kliknutím pravého tlačítka myši se zobrazí následující možnosti:

- **Získat instalační protokol** - pokusí se získat instalační protokol ze stanice (je-li dostupný).
- **Exportovat stanice bez AVG do souboru** - vytvoří textový soubor obsahující seznam stanic, které nemají nainstalován AVG.
- **Vybrat všechny stanice** - označí/odznačí všechny stanice v seznamu a tlačítko Instalovat tím bude dostupné.
- **Vybrat stanice bez AVG** - označí pouze stanice, na kterých ještě není AVG nainstalováno, popřípadě na kterých nebylo možné stav instalace zjistit.

Tlačítkem **Obnovit seznam** lze aktualizovat stav všech stanic v seznamu.

Pokračujte kapitolou [Vzdálená instalace po síti - závěrečné kroky](#) a dokončete proces vzdálené instalace.


5.3.3. Importovat seznam stanic ze souboru

Poznámka: Tuto volbu využijete zejména při přemístění stanic do jiného AVG DataCenter. Více informací na toto téma naleznete v kapitole [Jak přemístit stanice z/do jiného DataCenter](#) v této příručce.

Pokud zvolíte vzdálenou instalaci AVG na stanice vybrané ze souboru, objeví se dialog pro výběr souboru. Najdete soubor obsahující seznam stanic a potvrdíte svou volbu. Zdrojový soubor obsahuje

vždy jeden název stanice na řádku v jednoduchém textovém formátu.

Jakmile budete hotovi, zobrazí se okno **Výběr stanic**:



Kliknutím pravého tlačítka myši se zobrazí následující možnosti:


- **Získat instalační protokol** - pokusí se získat instalační protokol ze stanice (je-li dostupný).
- **Exportovat stanice bez AVG do souboru** - vytvoří textový soubor obsahující seznam stanic, které nemají nainstalován AVG.
- **Vybrat všechny stanice** - označí/odznačí všechny stanice v seznamu a tlačítko Instalovat tím bude dostupné.
- **Vybrat stanice bez AVG** - označí pouze stanice, na kterých ještě není AVG nainstalováno, případně na kterých nebylo možné stav instalace zjistit.

Tlačítkem **Obnovit seznam** lze aktualizovat stav všech stanic v seznamu.


Pokračujte kapitolou [Vzdálená instalace po síti - závěrečné kroky](#) a dokončete proces vzdálené instalace.

5.3.4. Výběr jedné stanice

Pokud zvolíte vzdálenou instalaci AVG na jednu stanici, zobrazí se následující dialog:



Klikn te bu na pole **Název počítače** nebo **IP adresa** a vypl te požadovanou hodnotu. Potvr te svou volbu kliknutím na tlačítko **OK**. Proces kontroly vybrané stanice na instalaci AVG bude zahájen. Jakmile bude dokon en, zobrazí se okno **Výběr stanic**:



Kliknutím pravého tlačítka myši se zobrazí následující možnosti:

- **Získat instala ní protokol** - pokusí se získat instala ní protokol ze stanice (je-li dostupný).
- **Exportovat stanice bez AVG do souboru** - vytvo í textový soubor obsahující seznam stanic,



kteře nemají nainstalován AVG.

- **Vybrat všechny stanice** - označí/odznačí všechny stanice v seznamu a tlačítko Instalovat tím bude dostupné.
- **Vybrat stanice bez AVG** - označí pouze stanice, na kterých ještě není AVG nainstalováno, popřípadě na kterých nebylo možné stav instalace zjistit.


Tlačítkem **Obnovit seznam** lze aktualizovat stav všech stanic v seznamu. Tlačítko **Přidat jednu stanici** slouží k přidání další stanice.

Pokračujte kapitolou [Vzdálená instalace po síti - závěrečné kroky](#) a dokončíte proces vzdálené instalace.

5.3.5. Použit Active Directory

Pokud máte síť s doménou, je možné zvolit vzdálenou instalaci AVG na stanice vybrané z Active Directory. Objeví se nový dialog (standardní Windows dialog pro výběr stanic). Lze vybrat také více, než jednu stanici (hodnoty oddělené středníkem) a to buď jejich ručním zadáním nebo prostřednictvím pokročilého vyhledávání.

Jakmile budete hotovi, zobrazí se okno **Výběr stanic**:



Kliknutím pravého tlačítka myši se zobrazí následující možnosti:

- **Získat instalační protokol** - pokusí se získat instalační protokol ze stanice (je-li dostupný).
- **Exportovat stanice bez AVG do souboru** - vytvoří textový soubor obsahující seznam stanic,




kteře nemají nainstalován AVG.

- **Vybrat všechny stanice** - označí/odznačí všechny stanice v seznamu a tlačítko Instalovat tím bude dostupné.
- **Vybrat stanice bez AVG** - označí pouze stanice, na kterých ještě není AVG nainstalováno, popřípadě na kterých nebylo možné stav instalace zjistit.

Tlačítkem **Obnovit seznam** lze aktualizovat stav všech stanic v seznamu.

Pokračujte kapitolou [Vzdálená instalace po síti - závěrečné kroky](#) a dokončíte proces vzdálené instalace.

5.4. Vzdálená instalace po síti - závěrečné kroky




Kromě toho můžete zobrazit tzv. "tool tip", což je informační okénko, které se zobrazí pokud kurzor myši necháte stát na některé ze stanic po několika sekundách. V zobrazeném okně uvidíte přehled stavu stanice a další detaily.

Pro pokračování vyberte požadované stanice a klikněte na tlačítko **Instalovat** pro zahájení vzdálené instalace.

Pokud jste ze seznamu vybrali pouze některé stanice AVG, instalace proběhne pouze na nich. V opačném případě bude instalace provedena na všech vypsáných stanicích.

Nemáte-li pro instalaci na vzdálenou stanici dostatečná přístupová práva, budete v průběhu instalace dotázáni na uživatelské jméno a heslo doménového správce.



Vložte uživatelské jméno, které má dostatečná administrátorská práva (tedy už. jméno, jež je součástí skupiny administrátor). Potvrďte volbu kliknutím na tlačítko OK.

Pokud nepoužíváte společný administrátorský síťový účet pro všechny stanice (se stejným heslem a už. jménem), budete dotázáni na každou stanici zvlášť.

Tlačítkem **Storno** přerupte instalaci aktuální stanice a provedce bude pokračovat instalací dalších stanic v seznamu.


AVG by měl být přenesen na stanici a nainstalován. Na jednotlivých úkonech uvidíte informaci, zda-li byla instalace úspěšná či nikoliv (můžete prosím na paměti, že celý proces může nějakou dobu trvat).

Jakmile všechny vaše stanice obdrží instalační soubory a proběhne na nich instalace, budete moci opustit tento dialog kliknutím na tlačítko **Další**.

Poznámka: Později si můžete prohlédnout nedávno nainstalované stanice a to z **AVG Admin Konzole** buď skrze nabídku **Stanice/Nezastavené** popřípadě skrze skupinu, kterou jste si vybrali v jednom z předchozích dialogů.

Seznam stanic, které zůstaly po instalaci v nesprávném stavu (např. z důvodu selhání části vzdálené instalace ap.), naleznete v **Stanice/Stanice v chybném stavu**.

Poslední dialog obsahuje krátký přehled aktivity na stanici(ích).




Tlačítko **Uložit nastavení** umožňuje uložit dříve zvolené nastavení do souboru. Toho lze využít například v automatické instalaci, kde lze toto nastavení nahrát hned v prvním kroku.

Klikněte na tlačítko **Dokončit** pro ukončení průvodce.


5.5. Vytvoření instalačního skriptu AVG

Zvolte **Vytvoření instalačního skriptu AVG** pokud si přejete pomocí průvodce vytvořit instalační skript do zvolené adresáře. Obsah adresáře pak lze použít pro instalaci z CD, síťové složky nebo přímo ke zkopírování na stanici.

Tato volba neposkytuje komfort klasické vzdálené instalace na stanice v síti.



První krok obsahuje pouze pohled možností této volby. Klikněte na tlačítko **Další** pro pokračování.




v průběhu tohoto kroku je nezbytné definovat následující instalační parametry:

- **Licenční údaje** – vložte licenční informace jako jméno, společnost a licenční číslo (povinná)




položka). Pokud si p ežete pro pole Jméno a Organizace automaticky použít výchozí hodnoty z opera ního systému, nezaškrťávejte p íslušná polí ka.

- **Adresá , kde je umíst n instala ní balík AVG** - vložte plnou cestu k instala nímu balí ku AVG nebo použijte tla ítko  pro výb r odpovídající složky.

Pokud jste instala ní balík ještě nestáhli, m žete tak u init nyní kliknutím na tla ítko **Stáhnout** a pr vodce zahájí stahování instala ního souboru do zvoleného adresá e. Postup stahování lze sledovat nad tla ítkem **Stáhnout**.

- **Nastavení proxy** - Pokud pot ebujete pro p ípojení k internetu použít proxy server, m žete odpovídající hodnoty vyplnit kliknutím na tla ítko **Nastavení proxy**.
- **Zm nit licen ní íslo...** - Slouží ke zm n licen ního ísla pro instalace AVG na vzdálené stanice.




V tomto kroku máte možnost vybrat komponenty AVG, které chcete nainstalovat (vybrat lze také výchozí nastavení).

- **Nainstalovat AVG podle vlastního výchozího nastavení** - Zvolte tuto volbu, pokud preferujete nainstalovat AVG s výchozími parametry.
- **Zvolit komponenty pro instalaci** - Vybráním této volby se zobrazí stromová struktura s jednotlivými komponentami AVG , které lze nainstalovat i odinstalovat. V seznamu komponent lze:
 - o Komponenty, které mají být nainstalovány, zaškrtnout takto:



- Komponenty, které mají být odinstalovány i nemají být nainstalovány, zaškrtnout takto:
 - Pro komponenty, které ponecháte bez zaškrtnutí, bude použito výchozí nastavení ()
- **Vzdálen odinstalovat AVG** - umožní odstranit AVG.




V dialogu **Parametry instalace** lze vybírat z následujících voleb:

- **Zapnout po instalaci Windows Firewall** - pokud neinstalujete komponentu AVG Firewall, můžete zaškrtnout toto pole pro automatické zapnutí Windows Firewallu po dokončení instalace AVG.
- **Neinstalovat AVG 2012, pokud je již nainstalováno** - vzdálená správa nebude pokračovat, pokud je aplikace AVG 2012 v cílové stanici již nainstalována.
- **Ukončit neuzavřené programy bránící v instalaci** - vzdálená instalace vynutí ukončení jakékoli aplikace, která by mohla instalaci narušit. Obvykle se jedná o poštovního klienta nebo internetový prohlížeč.
- **Restartovat stanici po instalaci AVG 2012 pokud to bude nutné** - v určitých případech (například při instalaci komponenty Firewall) může být vyžadován restart počítače po dokončení instalace.
- **Zobrazit na vzdálené stanici dialog o naplánovaném restartu** - pokud je výše uvedená volba pro restart stanice zaškrtnuta, můžete použít toto nastavení a definovat prodlevu v minutách před zahájením restartování stanice. Výchozí hodnota je 10 minut.

- **Vyberte zp sob zobrazení pr b hu instalace** - z rolovací nabídky vyberte jednu z možností:
 - **Skrytá instalace** - na stanici nebude aktuáln p ihlášenému uživateli zobrazeno žádné informa ní okno týkající se procesu instalace.
 - **Zobrazit pouze pr b h instalace** - instalace nebude vyžadovat žádnou interakci uživatele, nicmén bude moci pr b h instalace sledovat.
 - **Zobrazit pr vodce instalací** - instala ní pr vodce bude na stanici viditelný a aktuáln p ihlášený uživatel bude muset potvrdit všechny kroky ru n .

V ásti **Vlastnosti instalace** lze vybírat z následujících voleb:


- **Instalovat do adresá e** - pokud si p ejete vybrat vlastní cílové umíst ní pro instalaci, vyberte cestu v tomto poli. Doporu ujeme však použít výchozí nastavení.
- **Jazyk instalace** - vyberte výchozí jazyk, který si p ejete použít pro instalaci a uživatelské rozhraní AVG.
- **Vybrat adresá , kde bude vytvo en protokol o pr b hu instalace AVG 2012** - pokud si p ejete protokol uložit do zvláštní složky, vyberte ji zde (složka již musí na cílové stanici existovat).



V tomto kroku jsou k dispozici následující možnosti.

Poznámka: Pokud si tímto nastavením nejste pln jisti, doporu ujeme ponechat výchozí hodnoty.

- **Vzdálená správa** - Vložte p ípojovací et zec k AVG DataCenter do pole **P ípojovací et zec k AVG DataCenter** . Pokud je k p ípojení nutné, vložte také uživatelské jméno a heslo. Pokud si nep ežete spravovat stanice skrze AVG Admin Konzoli, tuto volbu m žete ponechat odškrtnutou.
- Novou stanici za adit do skupiny - všechny nov nainstalované stanice lze automaticky p esouvat do zvláštní skupiny. Její název m žete vyplnit zde.
- **Vlastní aktualizace serveru** - pokud již nyní disponujete existujícím aktualizací serverem, ze kterého chcete distribuovat aktualizace vašim stanicím, zaškrtn te tuto volbu a vypl te adresu serveru.



V tomto kroku m žete vybrat název soubor pro instala ní skripty, jejich umíst ní a související nastavení.

V sekci **Definice názv soubor** vypl te tyto možnosti:


- **Jméno souboru pro spuštění instalace** - vložte vlastní název souboru, který bude použit pro spuštění instalace. P ípona souboru musí být **.bat**.
- **Jméno skriptu pro definici parametr** - vložte vlastní název pro soubor s nastavením. P ípona souboru musí být **.ini**.

V sekci **Umíst ní instala ních soubor** vypl te tyto možnosti:

- **Vyberte adresá , kde bude umíst na instala ní dávka a skript:** - Zaškrtn te toto pole a zvolte vlastní adresá pro uložení instala ního skriptu.




- **Vytvořte podadresář pro umístění instalačních souborů AVG 2012** - Zaškrtněte toto pole, pokud si přejete nakopírovat a uložit instalační soubory AVG do podadresáře.
- **Vytvořte soubor AUTORUN.INF** - pokud plánujete umístit skript na CD/DVD, například USB Flash disk, ze kterého budete chtít instalaci AVG spouštět automaticky po vložení do počítače, zaškrtněte toto pole (bude vytvořen soubor AUTORUN.INF).
- **Povolit relativní cesty** - Doporučujeme ponechat toto pole zaškrtnuté. Tímto nastavením je myšleno povolení cesty, která je relativní ke zdrojové složce (například pokud váš zdrojový disk a cesta je c:\avginstallation a odškrtnete tuto volbu, výstupní skript by se po spuštění pokoušel hledat instalační soubory ve stejném umístění na stanici, kde však s největší pravděpodobností stejný adresář nebude existovat a skript by tak následně nefungoval.)



Tento krok obsahuje přehled instalačních a konfiguračních souborů. První záložka obsahuje informaci o instalačním souboru a druhá o nastavení.

Pokud jste tak ještě neudělali, vyplňte cestu pro uložení souborů v sekci **Vyberte adresář, do kterého bude skript uložen:**

Klikněte na tlačítko **Vytvořte skript** pro zahájení kompilace a uložení instalačního skriptu do vybraného umístění.



Tlačítko **Uložit nastavení** umožňuje uložit dříve zvolené nastavení do souboru. Toho lze využít například u továrně spuštěné instalace, kde lze toto nastavení nahrát hned v prvním kroku.

Klikněte na tlačítko **Dokončit** pro ukončení instalace.

Existuje řada možností, jak lze použít vytvořený instalační skript. Zde je přehled dvou nejčastějších případů:

Použití skriptu uloženého ve složce:

1. Nakopírujte celý obsah dříve vybrané složky na stanici.

Poznámka: Pokud jste pro uložení skriptu použili síťovou složku, můžete se do ní přepnout prostřednictvím sítě a instalaci pustit z ní.

2. Na stanici se přepnete do složky se skriptem a spusťte soubor AvgSetup.bat.
3. Objeví se okno příkazové řádky a instalace bude zahájena.
4. Jakmile je instalace dokončena, okno bude automaticky zavěno.

Skript lze také umístit na přenosné zařízení, jako třeba externí hard disk, USB Flash disk a podobně.

Použití skriptu z přenosného zařízení:

1. Připojte přenosné zařízení k vaší stanici.



2. Pokud je na stanici povolena funkce automatického spuštění (autorun) a v průběhu vytváření skriptu jste zvolili vytvoření souboru autorun.inf, instalace bude zahájena automaticky.
3. V opačném případě otevřete jednotku přenosného zařízení a spusťte soubor AvgSetup.bat ručně.
4. Objeví se okno příkazové řádky a instalace bude zahájena.
5. Jakmile je instalace dokončena, okno bude automaticky zavěeno.



6. AVG Admin Konzole

6.1. Co je AVG Admin Konzole

AVG Admin Konzole je rozhraní sloužící ke správě vzdálených stanic. Pomáhá zejména správci sítí spravovat konfiguraci stanic AVG, zobrazuje přehled o jejich stavu a dokáže vzdáleně provádět různé operace. V rámci konzole můžete například:


- Sledovat stav AVG komponent na stanicích
- Definovat nastavení AVG stanic
- Prohlížet a kontrolovat výsledky testů a nálezy
- Vzdáleně spouštět testy na AVG stanicích
- Distribuovat aktualizační soubory v rámci místní sítě
- Přistupovat k Virovému trezoru AVG stanic
- Zobrazovat protokol Firewallu
- Vzdáleně instalovat stanice AVG

Aplikaci **AVG Admin Konzole** lze spustit hned několika způsoby:

- Z Windows nabídky Start vybráním **Start/Všechny Programy/Vzdálená správa AVG 2012/AVG Admin Konzole**,
- kliknutím na odkaz AVG Admin Konzole na ploše Windows,
- nebo skrze programovou složku (obvykle c:\Program Files), ve které vyberte **AVG\AVG2012\Admin\Console** a dvakrát kliknete myší na soubor **AVGAdminConsole.exe**.

V případě, že spouštění se **AVG Admin Konzole** pokusí automaticky připojit k poslednímu použitému **AVG DataCenter**. Pokud spojení selže, například pokud spouštíte **AVG Admin Konzoli** poprvé, zobrazí se dialog pro zadání připojovacího adresáře pro spojení s **AVG DataCenter**. Připojovací adresář je ve stejném formátu jako adresář **AVG** stanice – více informací naleznete v kapitole [Konfigurace/Připojovací adresář](#).

Například pokud je **AVG Admin Konzole** nainstalována na stejném počítači, jako **DataCenter**, je možné použít následující připojovací adresář: **localhost:4158**.




Obecná forma připojovacího adresáře je: **http://adresa_serveru:port**, kde:

- **adresa_serveru** reprezentuje název i URL serveru, na kterém běží **AVG Admin Server**.
- **port** je port **AVG Admin Serveru**. Výchozí hodnota je 4158. Pokud **AVG Admin Server** používá výchozí hodnotu, není nutné číslo portu zadávat do připojovacího adresáře.

Pokud je **DataCenter** chráněn heslem, je potřeba vyplnit **Přihlašovací jméno** a **Heslo** do patřičných políček. Bez správného hesla nebo uživatelského jména nebudete moci spustit AVG Admin Konzoli.

6.2. Přehled rozhraní AVG Admin Konzole



AVG Admin Konzole umožňuje upravit rozložení uživatelského rozhraní dle požadavků uživatele (tj. přesunout panely dle potřeby). V rámci výchozího zobrazení jsou viditelné tyto i z celkem pět panelů (s výjimkou [Panelu filtrů](#)), dále pak navigační lišta a horní nabídka.


6.2.1. Hlavní nabídka

Horní nabídka obsahuje následující položky:

Nabídka DataCenter

Sekce **DataCenter** obsahuje tyto možnosti:

- **Připojit k AVG DataCenter**
Umožňuje vybrat jiné **DataCenter**.
- **Nastavení AVG DataCenter...**



Sekce **Identifikace stanice** obsahuje rolovací nabídku, ze které můžete zvolit, jak si přejete zobrazovat (zobrazovat) stanice v rámci aktuálního zobrazení.

Sekce **Možnosti výsledků testů** obsahuje nastavení ukládání výsledků testů dle jejich závažnosti. Pro uložení také výsledků testů s rootkity, zaškrtněte políčko **včetně rootkitů**.

Uchovávat výsledky testů za období nejdéle - vložte počet dní, po které si přejete ponechávat výsledky testů ze stanic. Výchozí hodnota je 30 dní.

Uchovávat události AM za období nejdéle - vložte počet dní, po které si přejete ponechávat události ze Správce událostí. Výchozí hodnota je 30 dní.

V další sekci si zvolte způsob zabezpečení přístupu do vašeho AVG DataCenter:

- **Nechráněný přístup** - výchozí nastavení, které umožňuje přístup k datům AVG DataCenter bez zadání hesla.
 - **Jednoduchá ochrana heslem** - otevře nový dialog, kam můžete zadat vlastní heslo - vložte tedy požadované heslo (stejně heslo je potřeba zadat do obou políček kvůli ověření). Heslo pak bude vyžadováno při připojení do AVG DataCenter.
 - **Plné řízení přístupu** - bližší informace k tomuto rozšířenému zabezpečení naleznete v kapitole [Jak spravovat přístupová práva](#).
- **Export databáze** - Tento dialog umožňuje vytvoření záložního souboru (tj. exportovat aktuální DataCenter do souboru) a jeho uložení do složky na místním počítači, ze kterého je AVG

Admin konzole spušt na.

- **Konec** - Ukon í **AVG Admin Konzoli**.


Nabídka **Zobrazit**

Nabídka **Zobrazit** obsahuje tyto možnosti:

- **Panely** - zde můžete zobrazit i skryt jednotlivé panely hlavního rozhraní (Panel nástroj , Naviga ní strom, Rychlá nápov da atd.) jednoduše jejich zaškrtnutím i odškrtnutím.

Pro obnovení p vodní pozice panel použijte volbu **Výchozí umíst ní panel** . Pozice panel budou obnoveny po op tovném spušt ní aplikace.

- **Podmínky chybového stavu**




V této nabídce naleznete možnost m nit podmínky, na základ kterých bude stav stanice považován za chybný. Podle vašeho výb ru pak budou stanice v chybném stavu ozna eny červenou barvou v rámci dostupného zobrazení.

Tla ítkem **Výjimky** otev ete dialog, kde lze vybrat skupiny, které si p ežete z vybraných pravidel vynechat.

Tla ítko **Použít pro Admin Server** slouží pro odeslání nastavených chybových stav AVG Admin Serveru. Toto nastavení bude následn aplikováno p i generování grafického reportu *Stanice v chybovém stavu* a p i zobrazování HTML stránky dostupné v AVG Admin Reportu (viz kapitola [Webové rozhraní](#)).

- **Výchozí nastavení sloupc** - vrátí nastavení sloupc na p vodní nastavení.
- **Možnosti**



Nabídka obsahuje p ehled možností zobrazení. V sekci **Obecné nastavení náhledu** naleznete následující možnosti:

- **Znovu načíst obsah aktuálního náhledu v intervalu** - zaškrtn te polí ko a zvolte interval automatického obnovování aktuálního zobrazení. Výchozí hodnota je 5 minut.
- **Zvýrazňovat zeleně čas posledního kontaktu stanice, pokud není starší než** - zaškrtn te polí ko a zvolte interval, po kterém bude odpovídající bu ka ve sloupci Poslední kontakt zvýrazn na jinou, než zelenou barvou (tj. pakliže nedojde ke kontaktu se stanicí ve stanoveném ase). Výchozí hodnota je 10 minut.
- **Velikost písma v náhledu** - Zvolte požadovanou velikost písma pro náhledy (výchozí hodnota: 11).

Sekce **Rozšířené nastavení náhledu** obsahuje pokro ilé nastavení zobrazení:

- **Zobrazit sloupce pouze v jedné záložce** - zaškrtnutím tlačítka seskupíte záložky do jediné (respektive veškeré sloupce tak budou dostupné v rámci jediné záložky).
- **Zobrazit počty řádků v navigačním stromě** - v levé naviga ní stromové struktu e zobrazí v závorce počty řádků daného zobrazení.

Po et můžete aktualizovat bu ru n prostřednictvím nabídky **Zobrazit/Znovu načíst počty řádků v navigačním stromě** nebo nechat aktualizovat automaticky každých p t

minut (výchozí nastavení). Periodu aktualizace lze změnit v nabídce **Zobrazit/Možnosti**, volbou **Znovu na íst obsah aktuálního náhledu v intervalu**.

Poznámka: Udávaný počet řádků ovliví také nastavení filtrování u konkrétních zobrazení.


- **Zobrazovat čas v GMT** - zaškrtnete pro zobrazení všech časů ve formátu GMT (Greenwichský střední čas).
- **Zobrazovat nastavení pro stanice předější verze AVG 2011** - zaškrtnete pro zobrazení nastavení pro AVG 2011 v rámci společného nastavení a nastavení jednotlivých skupin. Týká se pouze situací, kdy máte v síti stále ještě stanice ve verzi AVG 2011.

Sekce **Nastavení tisku** vám poslouží, chcete-li vytisknout obsah aktuálního náhledu. Nezapomínejte, že některé sloupce nejsou dostatečně široké pro vytisknutí veškerého textu, a tak je nutné jejich šířku ještě před vytisknutím upravit. Prostřednictvím rolovací nabídky v této sekci můžete zvolit, zda chcete, aby docházelo k automatickému přizpůsobování sloupců, či ne. Lze rovněž nastavit možnost **Přetáhnout**, což znamená, že možnost úpravy šířky sloupců vám bude připomínána před každým zahájením tisku.

- **Znovu na íst údaje** - obnoví všechny záznamy zobrazené v aktuálním přehledu dané sekce.
- **Znovu na íst po ty řádk v navigačním stromě** - obnoví počet řádků uváděných v závorkách u jednotlivých položek v navigačním stromě.
- **Uložit obsah aktuálního náhledu...**

Umožňuje uložit aktuální zobrazení (například seznam stanic) do .csv souboru (soubor, kde hodnoty jsou odděleny čárkou), který lze snadno importovat do aplikace MS Excel či podobného tabulkového procesoru.


Poznámka: Tento dialog můžete také snadno vyvolat stiskem kombinace kláves CTRL+S.



Označíte sloupce, které si přejete vyexportovat, případně tlačítkem **Označit vše** zaškrtnete



všechny. Pokud jste před vstupem do dialogu zaškrtnuli pouze některé položky ze seznamu a přejete si vyexportovat pouze tyto, zaškrtnete také políčko **Uložit pouze označené řádky**.

Pro změnu umístění výstupního souboru použijte tlačítko , kterým otevřete standardní ukládací dialog.


Společně s výběrem potvrďte tlačítkem **OK**.

- **Tisk...** - otevře standardní tiskový dialog Windows a umožní vám vytisknout aktuálně otevřený přehled.
- **Najít stanici** - otevře dialog pro rychlé hledání stanice dle názvu i její části (lze použít také klávesovou zkratku CTRL+F).
- **Najít další stanici** - přejde k dalšímu výsledku hledání (klávesa F3).

Nabídka Nástroje

Nabídka **Nástroje** obsahuje tyto možnosti:

- **Společné nastavení pro stanice** - otevře dialog pro správu sdílené konfigurace pro stanice (*Více informací o sdíleném nastavení stanic naleznete v kapitole [Konfigurace/Společné nastavení pro stanice](#)*).
- **Společné nastavení Firewallu pro stanice** - otevře dialog pro správu sdílené konfigurace pro stanice s nainstalovaným *Firewallem* (*více informací o sdíleném nastavení stanic s Firewallem naleznete v kapitole [Konfigurace/Společné nastavení Firewallu pro stanice](#)*).
- **Společné nastavení aplikací na server** - otevře dialog pro správu sdílené konfigurace pro stanice s nainstalovaným aplikacím serverem (*více informací naleznete v kapitole [Konfigurace/Společné nastavení aplikací na server](#)*).
- **Údržba databáze** - zobrazí dialog, kde můžete vybrat skripty pro správu DataCenter databáze.
- **Zobrazit duplicitní stanice**



Tento dialog vám umožní identifikovat duplicitní stanice ve vaší síti (tj. stanice se stejnými názvy). K takové duplicitě může dojít třeba i při identifikaci MAC adresy (např. notebooky ve vaší síti mohou být zobrazeny hned dvakrát – jednou, když pro připojení používají síťový adaptér, a jednou při použití WiFi). Existuje hned několik metod pro identifikaci duplicitních stanic. Pro změnu aktuálně aplikované metody použijte rolovací nabídku v pravém horním rohu dialogu. Dostupné metody identifikace jsou **dle názvu stanice**, **dle názvu stanice a domény**, **dle IP adresy stanice** a **dle MAC adresy stanice**.

Duplicitní stanice můžete jednoduše odstranit jejich označením v seznamu a kliknutím na tlačítko **Smazat**. Můžete rovněž použít tlačítko **Exportovat**, čímž uložíte celý seznam duplicitních stanic do **.csv** souboru (tj. souboru, kde jsou hodnoty odděleny zámkou). Tento soubor pak lze importovat do aplikace MS Excel i podobného tabulkového procesoru.

- **Nastavení AVG Admin Serveru** - otevře dialog pro správu nastavení AVG Admin Serveru (*Více informací o nastavení naleznete v kapitole [Konfigurace/Nastavení AVG Admin Serveru](#)*)
- **Instalovat AVG na stanice** - spustí integrovaný nástroj pro přidávání stanic za účelem vzdálené instalace. Více informací naleznete v kapitole [Síťová instalace](#).
- **Spustit Průvodce síťovou instalací AVG** - spustí samostatnou aplikaci Průvodce síťovou instalací AVG, která vás provede instalací AVG na stanice. Více informací o tomto tématu naleznete v kapitole [Průvodcem síťovou instalací AVG](#)

Nabídka Informace

Nabídka **Informace** obsahuje tyto možnosti:



- **Nápv da** - zobrazí nápv du k aplikaci.
- **Co je nového** - zobrazí p ehled "krok-za-krokem" nejd ležit jších novinek v aplikaci.
- **Zjistit nové aktualizace - AVG Admin Konzole** automaticky zjiš uje b hem spušt ní, jestli je k dispozici nová verze **AVG Admin Konzole**. Nicmén pokud chcete zjistit, zdali není k dispozici nová verze okamžit , použijte tuto volbu.


Pro okamžité stažení poslední verze instala ního balíku m žete použít také p ímý odkaz v dialogu.

Pokud budete chtít vypnout kontrolu nové verze p í startu, odškrtn te volbu **Zjiš ovat nové aktualizace p í spušt ní**.

- **Stáhnout aktuální dokumentaci** - ve vašem výchozím internetovém prohlíže í otev e stránky s dokumentacemi k AVG produkt m.
- **Stáhnout AVG Rescue CD** - ve vašem výchozím internetovém prohlíže í otev e stránku s možností stažení produktu. Pro úsp šné stažení bude pot eba vložit licen ní íslo pro AVG Rescue CD.
- **Product Improvement Programme/Program zlepšování produktu** - zvolte zdali se chcete zú astnit programu pro vylepšení produktu.
- **O aplikaci AVG Admin Konzole** - zobrazí informace o autorských právech a verzi aplikace/ databáze.

6.2.2. Navigační strom

Naviga ní strom obsahuje všechny skupiny uspo ádané hierarchicky. Skupinou je myšlen p ehled datové struktury, tedy nap . seznam stanic a jejich konfigurace, výsledky test a podobn .Obsah skupiny jako takový je zobrazen v **Aktuálním zobrazení** v rámci centrální tabulky



The screenshot shows the AVG Admin Console window titled "AVG Admin Konzole - VM-ULTIMATE-11:4158". The interface includes a menu bar with "AVG Data Center", "Zobrazit", "Nástroje", and "Informace". A navigation tree on the left lists various components: Stanice, Stanice v chybovém s, Stanice s AVG Firewa, Nezařazené, Servery, AVG Admin Servery, Aplikační Servery, Výsledky testů, Události, Upozorňování, Grafické reporty, Šablony reportů, Plány reportů, Vygenerované reporty, and Licence. The main area displays details for "Databáze" (Firebird 12.5.11, last backup 2011-08-09), "Admin Server" (AVG Data Center + UpdateProxy role, 0.00% CPU, 21 MB memory), and "Verze". A "Stavové okno (Všechny zprávy)" table at the bottom is currently empty.

V rámci navigačního stromu naleznete následující položky:

- [Stanice](#)
- [Servery](#)
- [Výsledky testů](#)
- [Události](#)
- [Upozorňování](#)
- [Grafické reporty](#)
- [Licence](#)
- [Nevyřízené požadavky](#)
- [Síťová instalace](#)


Popis jednotlivých položek naleznete v odpovídajících kapitolách.

6.2.3. Sekce záznamů

V rámci hlavního dialogu v sekci **Aktuálního zobrazení** lze prohlížet data skupiny vybrané z navigačního stromu. Některé skupiny mohou obsahovat poměrně velké množství dat pro dané zobrazení, pro něž některé informace jsou dále k dispozici na jednotlivých záložkách.


Pro výběr záznamu použijte levé tlačítko myši. Lze také vybrat více záznamů najednou: Stisknutím **CTRL** klávesu (pro přidání nového záznamu k aktuálnímu výběru), nebo stisknutím **SHIFT** klávesu (pro výběr všech záznamů mezi prvním a posledním označeným záznamem). Kliknutím pravým tlačítkem myši na vybraný záznam pro zobrazení **kontextové nabídky**. Z ní lze spouštět rozličné akce a aplikovat je na aktuální výběr.

Kliknutím pravého tlačítka myši na kterýkoliv sloupec lze vyvolat dialog pro výběr zobrazení jednotlivých sloupců:



Dialog umožňuje zobrazit i skryté libovolné sloupce dle potřeby. Tlačítkem **Označit vše** lze zviditelnit všechny dostupné sloupce.

Vlastní záložku s libovolným nastavením sloupců lze přidat do vybraného zobrazení kliknutím pravým tlačítkem myši na kteroukoliv existující záložku a vybráním volby **Přidat uživatelskou záložku** z kontextové nabídky. Zobrazí se nový dialog:



Zde vyplíte název záložky a zaškrtnete sloupce, které si přejete v rámci záložky zobrazovat. Pro vybrání všech položek zvolte volbu **Označit vše**. Svou volbu potvrdíte tlačítkem OK.

Odstranění vlastní záložky provedete kliknutím pravého tlačítka myši na kteroukoliv záložku a vybráním volby **Smazat uživatelskou záložku** z kontextové nabídky. Změnu nastavení vlastní záložky provedete výběrem položky **Upravit uživatelskou záložku** ze stejné nabídky.

Pro rychlé vyhledání názvu stanice v rámci daného zobrazení použijte klávesovou zkratku CTRL+F. Poté vepíšete název stanice či jeho část. Výsledky hledání uvidíte zvýrazněné okamžitě po napsání.

Klávesou F3 lze přejít na další výsledek hledání.

6.2.4. Stavový panel

V této části okna **AVG Admin Konzole** naleznete různá systémová oznámení a informace o funkcích aplikace, komunikaci s **AVG stanicemi**, nalezených problémech, pozitivních nálezech/varováních, atp.

Panel **Stavové okno** je umístěn ve výchozím nastavení v dolní části obrazovky. Pokud panel není viditelný, lze jej snadno aktivovat prostřednictvím položky **Stavové okno** skrze nabídku **Zobrazit/Panely**.


Více informací o stavových zprávách a oznámeních naleznete v kapitole [Zpracování požadavků a stavové zprávy](#).

Kliknutím pravého tlačítka myši do prostoru stavového okna otevřete kontextovou nabídku s následujícími volbami:

- **Zobrazit vše** - ve stavovém okně se budou zobrazovat všechny zprávy.
- **Zobrazit chyby a varování** - ve stavovém okně se budou zobrazovat pouze chybové zprávy a

varování.

- **Zobrazit chyby** - ve stavovém okně se budou zobrazovat pouze chybové zprávy.
- **Nastavit filtrování zpráv**



Tato volba umožní nastavit filtrování zpráv podle podrobnějších parametrů. Z rolovací nabídky si zvolíte, jaký typ zpráv si přejete zobrazovat.


V části **Adresát / Odesílatel** zaškrtnete preferované konkrétní odesílatele i adresáta. Zaškrtnutím daného políčka se zobrazí nabídka, ze které si můžete vybrat unikátního odesílatele i adresáta, jehož zprávy si přejete zobrazovat ve stavovém okně.

V sekci **čas přijetí** můžete zaškrtnout políčka **Od** nebo **Do** (případně obě) pro zobrazení zpráv pouze z určitého časového intervalu. Žádné starší i novější zprávy se pak nebudou zobrazovat.

- **Vypnout filtrování zpráv** - vypne filtrování zpráv.
- **Uložit obsah okna** - umožní uložit obsah okna do textového souboru.

6.2.5. Panel filtrů

Panel **Nastavení filtr** obsahuje seznam možností pro filtrování obsahu v aktuálním zobrazení. Seznam možností se objeví vždy, když jsou nějaké filtry k dispozici.



Popis jednotlivých filtrů naleznete v odpovídajících kapitolách pro jednotlivé položky:

- [Stanice](#)
- [Servery \(Aplikační servery\)](#)
- [Výsledky testů](#)
- [Události](#)
- [Grafické reporty](#)
- [New ízené požadavky](#)

Panel **Nastavení filtr** je ve výchozím nastavení skrytý, ale lze jej snadno aktivovat prostřednictvím položky **Nastavení filtr** skrze nabídku **Zobrazit/Panely**. Poté se objeví v dolní levé části obrazovky.

6.3. Synchronizační proces

Stanice spravované v rámci **Vzdálené správy AVG** provádí pravidelnou synchronizaci s **AVG DataCenter**. Proces synchronizace zahrnuje:

- [Nastavení stanic](#)
- [Výsledky testů](#)
- [Stav komponent na stanicích](#)

Související téma naleznete také v kapitole [Síťové požadavky](#), kde naleznete více informací na požadavky k připojení nutné pro úspěšnou synchronizaci.

6.3.1. Synchronizace nastavení stanic

V průběhu synchronizace nastavení stanic:

- jsou povinná nastavení přenesena z DataCenter na stanici,



- nepovinná nastavení jsou přenesena ze stanice do DataCenter.

Synchronizace probíhá pravidelně. Ve výchozím nastavení, synchronizace proces nastavení probíhá každých 60 minut. Tuto periodu lze změnit pro všechny stanice takto:

1. V **AVG Admin Konzoli** vyberte **Nástroje** (z horní nabídky) a zvolte položku **Společné nastavení pro stanice**.
2. Zvolte **Vzdálená správa**.
3. V sekci **Pokročilé nastavení** u položky **Synchronizace konfigurace** vyberte požadovanou hodnotu. Zavřete dialog tlačítkem **OK**.
4. Počkejte, než dojde k synchronizaci stanic.

Alternativně můžete synchronizaci provést ručně (všech stanic): V navigačním stromě klikněte na pravém tlačítku na **Stanice** a zvolte **Synchronizovat nastavení**.

Poznámka: Pro změnu nastavení pouze pro stanice ve skupině jednoduše opakujte proces od kroku dva poté, co kliknete pravým tlačítkem na **Stanice/Název-vaší-skupiny** a zvolíte **Společné nastavení ve skupině** z kontextové nabídky.

Kromě toho je synchronizace prováděna:

- vždy, když je stanice zapnutá a připojena k síti, její nastavení jsou synchronizovány nejméně v rámci této periody,
- vždy, když se stanice připojí k **AVG DataCenter** poprvé, dojde k okamžité synchronizaci,
- vždy, když je změněno a potvrzeno nastavení stanice i více stanic v rámci AVG Admin Konzole.

Také je možno požádat o okamžitou synchronizaci z **AVG Admin Konzole**. Jednoduše klikněte na pravém tlačítku myši na skupinu stanic v navigačním stromu nebo na konkrétní stanici v rámci zobrazení a zvolte **Synchronizovat nastavení** z kontextové nabídky.

6.3.2. Synchronizace výsledků testů

Synchronizace proces odesílá data ze stanice do **AVG DataCenter**. Proces nastává:

- pokaždé, když dojde k zapnutí stanice i její připojení k síti (a to nejméně během dvaceti minut),
- okamžitě po dokončení testu i poté, co byla nalezena infekce Rezidentním štítem,
- okamžitě i nejpozději po dvaceti minutách pokud na stanici došlo ke změně výsledku testu uživatelem (léčení, přesouvání do trezoru atp.).

Také je možno požádat o okamžitou synchronizaci výsledků testu z **AVG Admin Konzole**. Jednoduše klikněte na pravém tlačítku myši na skupinu stanic v navigačním stromu nebo na konkrétní stanici v rámci zobrazení a zvolte **Akce týkající se Test /Požádat o výsledky test** z kontextové nabídky.



6.3.3. Synchronizace stavů komponent ze stanice

Synchronizace proces odesílá data ze stanice do **AVG DataCenter**. Proces nastává:

- okamžitě, když dojde ke spuštění stanice i k jejímu připojení k síti,
- do pěti minut od změny stavu komponenty.

Také je možno požádat o okamžitou synchronizaci z **AVG Admin Konzole**. Jednoduše vyberte z navigačního stromu položku Stanice a v pravé části klikněte pravým tlačítkem a z kontextové nabídky zvolte **Nastavení stanice/Znovu na íst stavy komponent**.

6.4. Stanice

Položka **Stanice** umožňuje zobrazit komplexní informace o všech stanicích aktuálně spravovaných v AVG DataCenter. Záznam o stanici je vytvořen jakmile se stanice poprvé do AVG DataCenter přihlásí.

Skrze kontextovou nabídku (kliknutím pravého tlačítka myši) můžete vytvářet skupiny stanic a přizvat jednotlivé stanice libovolným skupinám.

Ve výchozím nastavení jsou stanice rozděleny do těchto skupin:

- [Stanice v chybném stavu](#) - obsahuje stanice, které se nacházejí v nekorektním stavu (tj. nesplňují předem definované podmínky)
- [Stanice s AVG Firewallem](#) - obsahuje seznam stanic s nainstalovaným AVG Firewallem.
- [Nezařazené](#) - Obsahuje pouze stanice, které ještě nebyly přiřazeny do předdefinovaných skupin.

Více informací o každé skupině naleznete v následujících kapitolách.

V rámci aktuálního zobrazení naleznete informace týkající se konkrétních stanic. Informace jsou rozděleny na záložkách do několika kategorií:

- **Záložka Stanice**

Obsahuje obecné informace o každé stanici (název, doména, skupina, poslední kontakt apod.).

- **Záložka Podrobnosti**

Zobrazuje podrobnější informace o stanicích (IP adresa, MAC adresa, operační systém, požadavek na restart a podobně).

- **Záložka Verze**

Zobrazuje informace o verzi AVG, virové báze, anti-spyware a anti-spam databáze na každé

stanici.

- **Záložka Stavů komponent**


Obsahuje pohled stav komponent pro každou stanici (všimněte si, že zde jsou dvě samostatné záložky pro stanice s AVG 2012 a AVG 2011).

Více informací o dalších možnostech a nastaveních naleznete v části Konfigurace/[AVG Admin Konzole](#) v této příručce.

6.4.1. Stanice v chybném stavu

Dialog **Podmínky chybového stavu** lze otevřít z horní nabídky výběrem volby **Podmínky chybového stavu** skrze nabídku **Zobrazit**.

V tomto dialogu můžete vybrat podmínky, které musí stanice splňovat, aby byla považována za stanici v chybném stavu.



Možné podmínky jsou následující:

- **Verze AVG je neaktuální** - stanice bude v chybném stavu pokud verze AVG na stanici nebude plně aktuální.
- **Verze testovacího jádra není aktuální** - stanice bude v chybném stavu pokud nebude disponovat aktuální verzí testovacího jádra.
- **Datum zveřejnění virové báze je starší než** - stanice bude v chybovém stavu pokud bude



mít virovou bázi starší než zadaný časový interval. Vložte číslo pro hodiny a pro dny číslo s **d** - tedy např. 7d pro sedm dní.

- **Stanice nekomunikovala déle než** - stanice bude v chybném stavu pokud nekomunikovala s datacenter po dobu delší, než je zadaný interval. Vložte číslo pro hodiny a pro dny číslo s **d** - tedy např. 7d pro sedm dní.
- **Neodstraněných infekcí** - stanice bude v chybném stavu pokud obsahuje neodstraněné infekce.
- **Neodstraněný spyware** - stanice bude v chybném stavu pokud obsahuje neodstraněný spyware.
- **Neodstraněný rootkit** - stanice bude v chybném stavu pokud obsahuje neodstraněné rootkity.
- **Chybový stav komponenty: Firewall** - zvýrazní stanice, které mají komponentu Firewall v chybovém stavu.
- **Chybový stav komponenty: Licence** - zvýrazní stanice, které mají komponentu Licence v chybovém stavu.
- **Chybový stav komponenty: Rezidentní štít** - zvýrazní stanice, které mají komponentu Rezidentní štít v chybovém stavu.
- **Stanice neprovedla test déle než** - stanice bude v chybném stavu pokud neprovedla test déle, než je zadaný interval. Vložte číslo pro hodiny a pro dny číslo s **d** - tedy např. 7d pro sedm dní.
- **Licence stanice vyprší za** - stanice bude v chybném stavu pokud má neplatnou licenci nebo její licence vyprší v zadané době. Vložte číslo pro hodiny a pro dny číslo s **d** - tedy např. 7d pro sedm dní.

V dialogu jsou k dispozici následující tlačítka:

- **Výjimky** - použijte pro výběr skupin, které si přejete z daných pravidel vyadit.
- **Použit pro Admin Server** - slouží pro odeslání nastavených chybových stavů na AVG Admin Server. Toto nastavení bude následně aplikováno při generování grafického reportu *Stanice v chybovém stavu* a při zobrazování HTML stránky dostupné v AVG Admin Reportu.

Potvrďte svou volbu kliknutím na tlačítko **OK** nebo dialog zavěte tlačítkem **Storno**.

6.4.2. Stanice s AVG Firewalllem

Skupina **Stanice s AVG Firewalllem** obsahuje seznam všech síťových stanic, které mají nainstalovanou komponentu Firewall.

Dvojitým kliknutím myši, popřípadě za použití klávesy **Enter** zobrazíte konfigurační dialog Firewallu. Pouze určité nastavení je možné měnit v rámci vzdálené správy (zejména z bezpečnostních důvodů).

Pro více informací o nastavení Firewallu konzultujte kapitolu [Společné nastavení Firewallu pro](#)



[stanice.](#)

6.4.3. Nezařazené

Obsahuje pouze stanice, které ještě nebyly přidány do uživatelem předdefinovaných skupin.

6.4.4. Filtrování

Na aktuální zobrazení lze aplikovat různé filtry. Filtry jsou dostupné (ve výchozím nastavení) v levé dolní části jako **Panel filtr**.

Panel **Nastavení filtr** je umístěn ve výchozím nastavení v dolní levé části obrazovky. Pokud panel není viditelný, lze jej snadno aktivovat prostřednictvím položky **Nastavení filtr** skrze nabídku **Zobrazit/Panely**.

V rámci všech textových filtrů lze použít jednoduchý zástupný znak - *. Tímto znakem lze nahradit libovolný jiný znak i et zec. Kupříkladu et zec **Sta*** aplikovaný v rámci filtru **Název stanice** zobrazí také **Stanice01**, **Stanice02** atd.

Filtrovací možnosti jsou následující:

Poznámka: Pro použití filtru jednoduše zaškrtněte políčko u jeho názvu a klikněte dvakrát na záložku pro vložení hodnoty. Výsledky budou k dispozici okamžitě.

- **Název stanice**

Vložte vlastní název stanice, kterou chcete vyfiltrovat.

- **Popis stanice**

Vložte popis stanice, kterou chcete vyfiltrovat.

- **Doména stanice**

Vložte vlastní název domény, kterou chcete vyfiltrovat.

- **IP adresa stanice**

Vložte IP adresu, kterou chcete vyfiltrovat.

- **Operační systém stanice**

Vložte název operačního systému, který chcete vyfiltrovat. Například pro zobrazení pouze stanic s Windows XP vložte následující et zec:

XP

- **Infikované stanice**

Zaškrtněte pro vyfiltrování pouze infikovaných stanic.

- **Stanice nejsou připojeny po vzdálené instalaci**



Zaškrtněte pro vyfiltrování pouze stanic, které nejsou správně připojeny po vzdálené instalaci.

- **Je vyžadován restart**

Zaškrtněte pro vyfiltrování pouze stanic, na kterých je vyžadován restart.

Pro zrušení filtrování jednoduše odškrtněte políčko vedle názvu filtru, popřípadě klikněte pravým tlačítkem v okně filtrů a z kontextové nabídky zvolte **Vypnout filtrování**.

Poznámka: Filtry nerozlišují velká a malá písmena.

6.5. Servery

Položka **Servery** obsahuje přehled všech nasazených serverů a stanic s nainstalovanou serverovou (aplikační) komponentou AVG.

6.5.1. AVG Admin Servery

Položka zobrazí seznam AVG Admin serverů. Dvojitým kliknutím na kterýkoliv server otevřete konfigurační dialog pro daný server, kde lze měnit nastavení daného serveru.

Více informací o dalších možnostech a nastaveních naleznete v části Konfigurace/[Nastavení AVG Admin Serveru](#) v této příručce.

6.5.2. Aplikační servery

Tato položka slouží k zobrazení stanic s nainstalovaným AVG aplikačním serverem.

V rámci aktuálního zobrazení naleznete informace týkající se konkrétních stanic. Informace jsou rozděleny na záložkách do několika kategorií:

- **Záložka Servery**

Obsahuje obecné informace o každé stanici (název, doména, skupina, poslední kontakt apod.).

- **Záložka Podrobnosti**

Zobrazuje podrobnější informace o stanicích (IP adresa, MAC adresa, operační systém, požadavek na restart a podobně).

- **Záložka Verze**

Zobrazuje informace o verzi AVG, virové báze a anti-spyware databáze na každé stanici.

- **Záložka Stav komponent**



Obsahuje pohled stav komponent pro každou stanici.

Více informací o dalších možnostech a nastaveních naleznete v části **Konfigurace/AVG Admin Konzole** v této příručce.

Kliknutím pravého tlačítka myši na položku **Aplikační servery** v levé struktuře si můžete vybrat z několika možností:

- **Společné nastavení aplikací serverů** - otevře dialog pro společné pokročilé nastavení aplikací serverů.
- **Nastavení přístupových práv pro aplikací servery**

Pokud používáte *Plně řízení přístupu* (nabídka **DataCenter** v AVG Admin Konzoli, položka **Nastavení AVG DataCenter**) a máte vytvořen alespoň jeden uživatelský účet, můžete použít tuto volbu pro nastavení přístupových práv k vybrané skupině stanic (v tomto případě e-mail server).


Kliknete dvakrát na vybraný účet pro zobrazení rolovací nabídky (případně pravým tlačítkem zvolíte obdobnou kontextovou nabídku) s možností výběru typu přístupu:

- **Úplný přístup** - vybraný uživatelský účet bude mít ke skupině plný přístup.
- **Pouze čtení** - vybraný uživatelský účet bude moci skupinu pouze prohlížet.
- **Bez přístupu** - zvolený uživatelský účet nebude mít ke skupině přístup vůbec.
- **Synchronizovat nastavení** - požádá o okamžitou synchronizaci nastavení stanic ve skupině.
- **Vyzvat k programové aktualizaci** - požádá všechny stanice ve skupině o zahájení programové aktualizace.
- **Vyzvat k aktualizaci virové databáze** - požádá všechny stanice ve skupině o zahájení aktualizace virové báze.
- **Vyzvat k použití předposlední aktualizace virové báze** - požádá všechny stanice ve skupině o použití předposlední verze aktualizace virové databáze a ignorování té poslední.
- **Smazat dočasné aktualizací soubory** - požádá všechny stanice ve skupině o vymazání dočasných aktualizací souborů.
- **Požádat o výsledky testů** - požádá všechny stanice ve skupině o výsledky testů.

Pokud kliknete pravým tlačítkem na stanici v rámci zobrazení Aplikací serverů, můžete vybírat z následujících možností:

- **Pohled stanice** - spustí pohledný dialog s podrobnými informacemi týkající se stanice. V dialogu jsou následující funkční tlačítka:
 - **Nastavení** - otevře nastavení stanice.

- **Nastavení Firewallu** - zobrazí dialog nastavení Firewallu na stanici (pouze je-li nainstalován).
- **Export** - umožní uložit dané informace do .csv souboru.
- **Zavít** - zavě dialog.
- **Nastavení stanice:**
 - **Nastavení** - otevře dialog pro nastavení stanice.
 - **Nastavení Firewallu** - otevře dialog pro nastavení Firewallu na stanici.
 - **Synchronizovat nastavení** - vyžádá si okamžitou synchronizaci nastavení všech stanic s AVG DataCenter.
 - **Znovu na íst stavy komponent** - obnoví stav všech komponent.
 - **Kopírovat nastavení do...** - otevře nový dialog:




Tento dialog slouží pro kopírování nastavení stanice mezi společnými nastaveními, nastaveními skupin i nastaveními jednotlivých stanic i aplikačních serverů. Objekt, do něhož chcete zkopírovat nastavení, vyberete tak, že z rolovací nabídky zvolíte skupinu stanic, případně svou volbu ještě upesníte zaškrtnutím políčka u názvu příslušné stanice nebo skupiny stanic v seznamu. Jakmile skončíte, klikněte na tlačítko **OK** pro potvrzení svého výběru.

- **Importovat nastavení...** - umožní vám načíst nastavení z konfiguračního souboru (dle vašeho výběru) a použít je na vybranou skupinu stanic. Tento soubor (ve formátu .pck) může ale nemusí obsahovat i nastavení Firewallu (záleží na konkrétní stanici i skupině stanic, jež byla použita pro jeho vytvoření). Chcete-li se dozvědět více o


konfiguračních souborech, podívejte se níže na popis položky **Exportovat nastavení...**

- **Exportovat nastavení...** - umožní vám uložit nastavení (a to včetně nastavení Firewallu, je-li alespoň na jedné ze stanic nainstalován) pro vybranou stanici do jediného konfiguračního souboru (ve formátu **.pck**). Budete požádáni u upesnění, kam si tento soubor přejete uložit. Nastavení z konfiguračního souboru lze prostřednictvím výše zmíněné položky **Importovat nastavení...** aplikovat na jakoukoli stanici i skupinu stanic. Aplikovat je můžete také pomocí samostatného nástroje [Správce nastavení AVG](#).
- **Popis stanice**



Vložte libovolný popis stanice.

- **Požádat stanici o její popis** - požádá stanici o její popis. Pokud je popis dostupný, zobrazí se ve sloupci **Popis**.
- **Vypnutí nebo restart stanice**




Tento dialog vám umožní vypnout nebo restartovat vybranou stanici. Z první rolovací nabídky zvolte požadovanou akci, z té druhé prodlevu před ní.

- **Akce týkající se Test :**


- **Požádat o výsledky test** - vyzve stanici k odeslání výsledků testu.
- **Zobrazit pozitivní výsledky test** - zobrazí pouze výsledky testu, které obsahují infekci(e).

- **Zobrazit virový trezor** - zobrazí obsah virového trezoru stanice.



Tlařítkem **Aktualizovat** lze obnovit seznam položek v zobrazeném virovém trezoru stanice. Pro práci s jednotlivými položkami máte k dispozici následující tlačítka:

- **Obnovit** - zvolte jednu i více položek, které si přejete na stanici obnovit a klikněte na toto tlačítko.
- **Vymazat** - klikněte na tlačítko pro výmaz zvolených položek.
- **Připravit k analýze**



Pokud máte podezření i víte, že jeden i více souborů byly chybně označeny programem AVG jako infikované i nebezpečné, můžete použít tuto funkci k odeslání těchto souborů do virové laboratoře AVG pro bližší prozkoumání.

Pro obdržení výsledků analýzy zadejte funkční e-mailovou adresu do dostupného pole.


Pro potvrzení odeslání vzorků klikněte na tlačítko Odeslat.

Tlačítkem **Uložit** lze vybrané vzorky zkopírovat a uložit v zašifrované podobě pro pozdější použití (kupříkladu ruční odeslání e-mailem).

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro stanice s AVG 2012.

○ **Spravovat testy**


Abyste mohli zobrazit a spravovat testy použitím této funkce, je potřeba, aby zvolená stanice byla spuštěná a připojená k DataCenteru. K dispozici jsou následující ovládací tlačítka:



- **Obnovit seznam** - získá ze stanice nejnovější stav testů.
- **Spustit** - spustí vybraný test na vzdálené stanici.
- **Pokračovat** - spustí pokračování tohoto vybraného testu na vzdálené stanici.
- **Pozastavit** - pozastaví vybraný test na vzdálené stanici.
- **Ukončit** - zastaví vybraný test na vzdálené stanici.

Pro zavření dialogu použijte tlačítko **Zavřít**.

○ **Spustit test na vybraných stanicích**




V novém dialogu zvolte z rolovací nabídky typ testu, který si přejete na stanici spustit. Volbu potvrďte tlačítkem OK.

- **Akce týkající se Aktualizací:**


- **Vyzvat k programové aktualizaci** - spustí na vybrané stanici proces programové aktualizace.
- **Vyzvat k aktualizaci virové báze** - spustí na vybrané stanici proces aktualizace virové báze.
- **Vyzvat k použití poslední aktualizace virové báze** - požádá vybranou stanici o použití poslední verze aktualizace virové databáze a ignorování té poslední.
- **Smazat dočasné aktualizací soubory** - požádá vybrané stanice o výmaz dočasných aktualizací souborů.

- **Statistiky stanice:**


- **Zobrazit záznam Firewallu** - zobrazí komunikační protokol Firewallu ze stanice.
- **Zobrazit události vybrané stanice** - přejde na přehled událostí dané stanice.
- **Zobrazit Protokol událostí** - zobrazí protokol událostí vzdálené stanice.
- **Shromáždit diagnostická data** - získá ze stanice diagnostická data, která lze následně přímo odeslat společnosti AVG Technologies CZ k analýze. Pokud jste od Technické podpory AVG obdrželi speciální konfigurační soubor, [klikněte zde](#) pro jeho použití. Shromáždění diagnostických dat může trvat i několik minut, buďte prosím trpěliví.



Kliknutím na tlačítko **Další** zahájíte proces stahování diagnostických dat ze stanice. Stahování může chvíli trvat, budete tedy trpěliví. Po dokončení se zobrazí následující dialog:



Tlařítkem **Uložit** umístíte data na svůj pevný disk pro pozdější použití (např. posílání e-mailem). Pro okamžité odeslání použijte tlačítko **Odeslat**.




Vložte svou e-mailovou adresu a v dalším poli stručně popište svůj problém se stanicí. Pokud potřebujete přiložit nějaké další soubory (například náhled obrázky týkající se problému) a jaké protokoly dříve vyžádané technickou podporou AVG a podobně), přidejte je tlačítkem **Připojit**. Pro odstranění nechtěných položek tuto zvolte a tlačítkem **Smazat** odeberte.

Pokud v síti používáte proxy server pro připojení, vyplňte jeho údaje po kliknutí na odkaz **Nastavení proxy**.

Dokončení procesu proveďte tlačítkem **Odeslat**.

- **Vygenerovat nový report** - zobrazí pr vodce pro vytvo ení [grafického reportu](#).
- **Odstranit stanici** - odstraní stanici z AVG DataCenter.
- **Zobrazit záznamy serverového dopl ku** -zobrazí protokoly vybraného serverového dopl ku
- **Zobrazit statistiku serverového dopl ku** - zobrazí statistická data vybraného serverového dopl ku. Tla ítkem **Znovu na íst** zobrazíte nejnov jší data, tla ítkem **Zobrazit podrobnosti** protokol a tla ítko **Vynulovat statistiky** slouží k vymazání dosavadních statistických dat.
- **Vynulovat statistiku serverového dopl ku** - vynuluje statistiku vybraného serverového dopl ku.
- **Ov ení dostupnosti stanic**



Dialog slouží ke zjišt ní, které stanice jsou dostupné (online) a které jsou v danou chvíli nedostupné. Pro op tovné ov ení dostupnosti použijte tla ítko **Ov ít znovu**.

Více informací o možnostech nastavení jednotlivých aplika ních server naleznete v kapitole [Konfigurace/Spole né nastavení aplika ních server](#) .

6.5.3. Filtrování

Na aktuální zobrazení lze aplikovat r zné filtry. Filtry jsou dostupné (ve výchozím nastavení) v levé dolní ásti jako **Panel filtr** .

Panel **Nastavení filtr** je umíst n ve výchozím nastavení v dolní levé ásti obrazovky. Pokud panel není viditelný, lze jej snadno aktivovat prost ednictvím položky **Nastavení filtr** skrze nabídku **Zobrazit/Panely**.

V rámci všech textových filtr lze použít jednoduchý zástupný znak - *. Tímto znakem lze nahradit libovolný jiný znak i et zec. Kup íkladu et zec **Sta*** aplikovaný v rámci filtru **Název stanice** zobrazí také **Stanice01**, **Stanice02** atd.

Filtrovací možnosti (pro **Aplika ní servery**) jsou následující:



Poznámka: Pro použití filtru jednoduše zaškrtněte políčko u jeho názvu a klikněte dvakrát na ikonu pro vložení hodnoty. Výsledky budou k dispozici okamžitě.

- **Název stanice**

Vložte vlastní název stanice, kterou chcete vyfiltrovat.

- **Popis stanice**

Vložte popis stanice, kterou chcete vyfiltrovat.

- **Doména stanice**

Vložte vlastní název domény, kterou chcete vyfiltrovat.

- **IP adresa stanice**

Vložte IP adresu, kterou chcete vyfiltrovat.

- **Operační systém stanice**

Vložte název operačního systému, který chcete vyfiltrovat. Například pro zobrazení pouze stanic s Windows Server 2003 můžete následující text zadat:

Server 2003

- **Infikované stanice**

Zaškrtněte pro vyfiltrování pouze infikovaných stanic.

- **Stanice nejsou připojeny po vzdálené instalaci**

Zaškrtněte pro vyfiltrování pouze stanic, které nejsou správně připojeny po vzdálené instalaci.

- **Je vyžadován restart**

Zaškrtněte pro vyfiltrování pouze stanic, na kterých je vyžadován restart.

Pro zrušení filtrování jednoduše odškrtněte políčko vedle názvu filtru, například klikněte pravým tlačítkem v okně filtrů a z kontextové nabídky zvolte **Vypnout filtrování**.

Poznámka: Filtry nerozlišují velká a malá písmena.

6.6. Výsledky testů

Tato položka nabízí pohled všech výsledků testů (včetně nálezů Rezidentního štítu i Webového štítu) na stanicích společně s podrobnými informacemi k daným testům. Výsledky testů jsou ve výchozím nastavení pravidelně stahovány ze stanice, nicméně o jejich odeslání lze požádat také ručně:

- **pro jednotlivé stanice** - kliknutím pravého tlačítka myši na název stanice v zobrazení stanic



a zvolením položky **Akce týkající se Test /Požádat o výsledky test** .

- **pro všechny stanice ve skupin** - kliknutím pravého tlačítka myši na název skupiny a vybráním položky **Požádat o výsledky test** .
- **pro všechny stanice** - kliknutím pravým tlačítkem myši na položku **Stanice** z hlavního stromu a výběrem volby **Požádat o výsledky test** .

Prostřednictvím pravého tlačítka myši jsou k dispozici následující volby:

- **Aktualizovat výsledky test** - dojde k optické synchronizaci vybraných výsledků testů .
- **Potvrdit výsledky test** - označí vybrané výsledky testů jako potvrzené. Ve sloupci **as potvrzení** bude následně zobrazen datový údaj potvrzení a v reportech již nebudou zohledněny tyto infekce nalezené v potvrzených výsledcích testů .
- **Smazat výsledky test** - dojde k vymazání všech vybraných výsledků testů .

Pro zobrazení konkrétního výsledku testu použijte dvojité kliknutí myši na daný řádek, případně z kontextové nabídky skrze pravé tlačítko myši vyberte volbu **Podrobnosti výsledku testu**. Zobrazí se nové okno:

Výsledky testu

Název testu: Rezidentní test
Jméno stanice: MICHALKR
Popis: [prázdné]
IP adresa: 192.168.121.1
MAC adresa: 00:50:56:C0:00:08

Nalezeno/vyléčeno infekcí	0/0
Nalezeno/vyléčeno spyware	3/1
Nalezeno/vyléčeno rootkitů	0/0
Nalezeno/vyléčeno varování	0/0
Nalezeno/vyléčeno informací	0/0

[Export výsledků testu do souboru...](#)
[Tisk výsledků testu...](#)

Spyware

Testovaný objekt	Nález	Stav	Čas nálezů
y:\System Volume Information_restore{0D75DDC4-16A0-...	Adware Generic2.OGF	Potenciálně nebezpečný o...	2010-08-04 02:43:28
y:\System Volume Information_restore{0D75DDC4-16A0-...	Adware Generic2.OGF	Potenciálně nebezpečný o...	2010-08-04 03:43:06
y:\System Volume Information_restore{0D75DDC4-16A0-...	Adware Generic2.OGF	Přesunuto do trezoru	2010-08-04 05:31:06

Buttons: ? Potvrdit Zavřít Odstranit vybrané infekce Odstranit všechny infekce Předchozí Další

V závislosti na nalezených infekcích může být k dispozici více záložek. Každá záložka obsahuje seznam nálezů (tedy infekce, spyware atp.). Na každé záložce jsou k dispozici tyto volby:



- **Potvrdit** - tlačítkem označíte výsledek testu jako potvrzený a tím nebude test brán v potaz do report (kde nebudou zohledněny ani poty infekcí z tohoto výsledku).
- **Zavít** - zavě aktivní okno.
- **Odstranit vybrané infekce** - odstraní pouze vybrané infekce.
- **Odstranit všechny infekce** - odstraní všechny infekce v seznamu.
- **Pedchozí** - zobrazí předchozí výsledky testu v aktuálním zobrazení, pokud jsou k dispozici.
- **Další** - zobrazí další výsledky testu v aktuálním zobrazení, pokud jsou k dispozici.
- **Export výsledk testu do souboru** - klikněte na tento odkaz pro uložení výsledků daného testu do textového (.csv) souboru.
- **Tisk výsledk test** - otevře standardní tiskový dialog Windows pro vytisknutí výsledků testu.

Kliknutím pravého tlačítka myši na nálezn zobrazí nabídku s dalšími volbami (dostupnost akcí závisí na typu infekce i souboru):

- **Léit** – pošle na stanici požadavek o léčení vybraných infekcí.
- **Vymazat** - pošle na stanici požadavek o vymazání vybraných infekcí.
- **Pesunuto do trezoru** - pošle na stanici požadavek na přesunutí vybraných infekcí do virového trezoru na stanici.
- **Pidat jako výjimku** - pošle na stanici požadavek o vytvoření výjimky pro dané infekce. AVG bude následně nálezn ignorovat a nebude jej reportovat.

Pokud je stanice aktivní, požadované operace proběhnou okamžitě po požadavku. Pokud stanice není aktuálně aktivní (tj. není připojena k síti i k AVG DataCenter), všechny čekající operace budou provedeny ihned po příchodu přihlášení stanice.

Jakmile požádáte o nějakou akci a AVG stanice bude aktivní, pokusí se okamžitě provést požadovanou akci (tj. nalézn výsledky testu a zpracovat dané infekce atp.).

Ve sloupci Stav bude zobrazen jeden z níže uvedených stavů :

- **Vyléeno** – soubor byl vyléen.
- **Infikováno** – soubor je nakažen.
- **Pidáno k výjimkám PUP** – infekce byla přidána do seznamu výjimek (již nebude dále považována za ohrožení).
- **Smazán** - infekce byla vymazána.
- **Pesunuto do trezoru** – soubor byl přesunut do Virového trezoru na stanici.



- **Obnoveno z virového trezoru** - soubor byl z virového trezoru obnoven.
- **Potenciálně nebezpečný objekt** - jedná se o potenciálně nebezpečný objekt.

6.6.1. Filtrování

Na aktuálním zobrazení lze aplikovat různé filtry. Filtry jsou dostupné (ve výchozím nastavení) v levé dolní části jako **Panel filtr**.

Panel **Nastavení filtr** je umístěn ve výchozím nastavení v dolní levé části obrazovky. Pokud panel není viditelný, lze jej snadno aktivovat prostřednictvím položky **Nastavení filtr** skrze nabídku **Zobrazit/Panely**.

V rámci všech textových filtrů lze použít jednoduchý zástupný znak - *. Tímto znakem lze nahradit libovolný jiný znak i et zec. Kupříkladu et zec *Sta** aplikovaný v rámci filtru **Název stanice** zobrazí také *Stanice01*, *Stanice02* atd.

Filtrovací možnosti pro **Výsledky test** jsou následující:

Poznámka: Pro použití filtru jednoduše zaškrtněte políčko u jeho názvu a klikněte dvakrát na záhlaví pro vložení hodnoty. Výsledky budou k dispozici okamžitě.

- **Název stanice**

Vložte vlastní název stanice, kterou chcete vyfiltrovat.

- **Popis stanice**

Vložte vlastní popis stanice, kterou chcete vyfiltrovat.

- **Název testu**

Vložte vlastní název testu, který chcete vyfiltrovat.

- **Jméno uživatele**

Vložte vlastní název uživatele, kterého chcete vyfiltrovat.

- **Závažnost**

Z rozbalovací nabídky vyberte požadovanou závažnost k vyfiltrování.

- **Včetně rootkitů**

Vyberte zda zahrnout nálezy s rootkity či nikoliv.

- **Nepotvrzené**

Zaškrtněte pro zobrazení nepotvrzených výsledků testu

Pro zrušení filtrování jednoduše odškrtněte políčko vedle názvu filtru, případně klikněte pravým



tlačítkem v okně filtrů a z kontextové nabídky zvolte **Vypnout filtrování**.

Poznámka: Filtry nerozlišují velká a malá písmena.

6.7. Události

Tato položka umožňuje zobrazit jednotlivé události odeslané do AVG DataCenter dle nastavení ve Správci událostí (viz [Konfigurace/Společné nastavení pro stanice/skupiny/Správce událostí](#)). V seznamu naleznete události, které lze filtrovat dle závažnosti, typu, jména uživatele, stanice atp. kliknutím na patřičný sloupec. Více informací o události zobrazíte dvojitým kliknutím na patřičný řádek.

Dále jsou dostupné volby skrze pravé tlačítko myši:

- **Podrobnosti** - zobrazí více detailů o události.
- **Označit jako preferovanou** - označí událost jako preferovanou.
- **Smazat označené události** - odstraní vybrané události.

6.7.1. Filtrování

Na aktuálním zobrazení lze aplikovat různé filtry. Filtry jsou dostupné (ve výchozím nastavení) v levé dolní části jako **Panel filtrů**.

Panel **Nastavení filtrů** je umístěn ve výchozím nastavení v dolní levé části obrazovky. Pokud panel není viditelný, lze jej snadno aktivovat prostřednictvím položky **Nastavení filtrů** skrze nabídku **Zobrazit/Panely**.

V rámci všech textových filtrů lze použít jednoduchý zástupný znak - *. Tímto znakem lze nahradit libovolný jiný znak i et zec. Kupříkladu et zec *Sta** aplikovaný v rámci filtru **Název stanice** zobrazí také *Stanice01*, *Stanice02* atd.

Filtrovací možnosti pro **Události** jsou následující:

Poznámka: Pro použití filtru jednoduše zaškrtnete políčko u jeho názvu a kliknete dvakrát na řádek pro vložení hodnoty. Výsledky budou k dispozici okamžitě.

- **Závažnost**
Tento filtr zobrazí události pouze vybrané závažnosti.
- **Typ události**
Tento filtr zobrazí pouze události, které splňují daný typ.
- **Název stanice**
Vložte vlastní název stanice, kterou chcete vyfiltrovat.
- **Jméno uživatele**



Vložte vlastní název uživatele, kterého chcete vyfiltrovat.

- **Datum**

Vyberte vlastní datum, které chcete vyfiltrovat.

Pro zrušení filtrování jednoduše odškrtněte políčko vedle názvu filtru, popřípadě klikněte pravým tlačítkem v okně filtrů a z kontextové nabídky zvolte **Vypnout filtrování**.

Poznámka: Filtry nerozlišují velká a malá písmena.

6.8. Upozorňování

Položka **Upozorňování** nabízí seznam předdefinovaných upozornění, které lze nastavit tak, aby sloužily k automatickému odesílání informací například správci serveru v případě, že nastane vybraná podmínka.


Poznámka: Pro korektní odeslání e-mail je potřeba správně nadefinovat SMTP server v nastavení AVG Admin Serveru, viz [Konfigurace / Nastavení AVG Admin Serveru / Záložka E-Mail](#).

Pro aktivaci vybraného upozornění klikněte pravým tlačítkem na jeho záhlaví a z kontextové nabídky zvolte volbu **Aktivní**.

Dvojitým kliknutím na záhlaví otevřete podrobné nastavení daného upozornění.

6.8.1. Záložka Podmínka

Tato záložka slouží k up esn ní nastavení pro odeslání upozorn ní.



Nastavení upozorňování

Podmínka Oznámení

Nález: Neaktuální verze AVG

Popis: Stanice se zastaralou verzí AVG.

Parametry podmínky:

Parametr	Hodnota

Zasílat oznámení při nálezu splňujícím podmínku:
 Vyhodnocovat podmínku v intervalu 1 dní

Seskupovat více nálezů do jednoho oznámení
 Oznámení bude odesláno nejdříve po 5 nálezech,
 ale nejpozději 1 týdnů po prvním nález.

? OK Storno

Zaškrtn te polí ko **Zasílat oznámení p i nálezu spl ůjícím podmínku**, abyste obdrželi e-mail jakmile jsou spln ny dané parametry.


Lze také zvolit interval vyhodnocování podmínky.

Zaškrtn te polí ko **Seskupovat více nález do jednoho oznámení**, pakliže si p ejete up esnit po et výskyt událostí, které musí nastat p edtím, než bude informa ní zpráva odeslána.

U n kterých upozorn ní je možno nastavit také další parametry podmínky, které lze up esnit dvojkliknutím na daný ádek a vložením požadované hodnoty.

6.8.2. Záložka Oznámení

Na této záložce můžete upravit, jak má vlastní zpráva vypadat.




Pokud nemáte nastaven AVG Admin Server pro odesílání e-mailových zpráv, použijte tlačítko **Nastavení AVG Admin Serveru** pro upravitelnou konfiguraci.

Dostupná pole jsou tato:

- **Adresát** - vložte adresu příjemce (ve formátu nekdo@nejakadomena.cz).
- **Předmět**
- **Záhlaví zprávy**
- **Text zprávy (pro každý nález)**
- **Zápatí zprávy**

Do posledních čtyř polí lze také mimo klasického textu vložit též makro, neboli proměnnou. Pro vložení makra použijte tlačítko **Vložit makro**.



Vložená proměnná bude při odeslání zprávy zkonvertována na skutečný text obsahující patřičné sdělení. Seznam proměnných s jejich významy se nachází níže:

- **%AVG_StationName%** - název stanice.
- **%AVG_StationDomain%** - název domény, ve které se stanice nachází.
- **%AVG_GroupName%** - název skupiny, ve které se stanice nachází.
- **%AVG_IPAddress%** - IP adresa stanice
- **%AVG_MacAddress%** - MAC adresa stanice.
- **%AVG_LastCall%** - datum kdy stanice naposledy komunikovala s DataCenter
- **%AVG_WinVersion%** - verze Windows.
- **%AVG_AvgVersion%** - verze AVG na stanici.
- **%Antivirus_Version%** - verze antivirové databáze na stanici.
- **%AVG_Installtime%** - čas instalace.
- **%AVG_StationDesc%** - popis stanice.
- **%AVG_Infected%** - počet neodstraněných infekcí.
- **%AVG_ScanStarted%** - zahájení testu.

6.9. Grafické reporty

Poznámka: Jelikož jsou Grafické reporty generovány prostřednictvím **AVG Admin Serveru**, bude generování reportů fungovat pouze, pokud je nainstalováno na počítači, kde je nainstalován též **AVG Admin Server**.

Grafické reporty umožní uživateli rychle a snadno vytvářet a zpracovávat reporty. Reporty mohou sloužit k zobrazení různých statistik, sumarizací a podobně. Grafické reporty jsou přístupné z levé stromové struktury v AVG Admin Konzoli. Reporty jsou vždy generovány v jazyce, který jste



zvolili v průběhu instalace AVG Admin Serveru.

Reporty můžete generovat jedním z následujících způsobů :

- Kliknutím na **Grafické reporty/Plány report** a volbou definice nového reportu.
- Výběrem stanic i server přímo z jejich seznamu a z kontextové nabídky dostupné přes pravé tlačítko myši vybrat **Vygenerovat nový report**. Totéž platí pro celé skupiny.

Obou případech dojde k otevření průvodce pro definici nového grafického reportu, který vás provede celým procesem. Více informací naleznete v kapitole [Plány report](#).

Poznámka: Vygenerované reporty jsou fyzicky ukládány do dočasného umístění na pevném disku, ve složce AVG2012 (např. C:\Documents and Settings\All Users\Data Aplikací\AVG2012\Admin Server Data\Reports). Velikost reportu závisí na počtu stanic a může přesáhnout i 0,5 MB. Pokud nemáte dostatek místa na pevném disku, doporučujeme vytvářet a naplánovat vytváření pouze rozumného množství reportů, po upádu pravidelně mazat reporty staré.

V průběhu **Exportu/Importu** dat z AVG Admin Konzole (dostupné skrze nabídku **DataCenter/Export databáze**) budou zpracována pouze data z nastavených plánů pro reporty a reporty vygenerované. Šablony exportovány ani importovány nebudou.

Jakmile nainportujete dříve vyexportovaná data, Grafické reporty nebudou dostupné dokud nerestartujete AVG Admin Server!

6.9.1. Šablony reportů

V systému existují předdefinované šablony, které lze použít pro generování reportů. Na které šablony umožní nastavit podrobnější parametry pro přesnější výsledky.

Pro vytvoření reportu přímo z této nabídky klikněte pravým tlačítkem na report, který chcete vytvořit a zvolte **Vygenerovat ze šablony report**. Pokud si přejete zobrazit pouze náhled rozhraní reportu, zvolte **Náhled šablony**.

- **Všechny stanice** - zobrazí všechny stanice registrované v AVG Admin Konzoli

Dostupné parametry:

- **Minimální počet infikovaných objektů** - zadejte minimální počet infikovaných objektů na stanici. 0 = parametr nebude zohledněn.
- **Začít od IP adresy** - vložte počáteční část IP adresy.
- **Typ grafu** - vyberte požadovaný typ grafu (výchozí typ je koláčový graf).
- **Seskupení podle** - vyberte dle jakého sloupce si přejete data seskupit.
- **Stanice v chybovém stavu** - zobrazí stanice v chybovém stavu dle zadaných podmínek v nabídce Podmínky chybového stavu (menu Zobrazit).
 - **Seskupení podle** - vyberte dle jakého sloupce si přejete data seskupit.



- **Stanice podle verze AVG** - zobrazí všechny stanice se azené dle AVG verze.

Dostupné parametry:

- **Typ grafu** - vyberte požadovaný typ grafu (výchozí typ je koláčový graf).

- **Stanice nekomunikující déle než N dní**

Dostupné parametry:

- **Počet dní** - uveďte počet dní, po které stanice nekomunikovaly.
- **Typ grafu** - vyberte požadovaný typ grafu (výchozí typ je koláčový graf).
- **Seskupení podle** - vyberte dle jakého sloupce si přejete data seskupit.

- **Nejvíce infikované stanice** - zobrazí stanice s nejvyšším počtem infekcí.

Dostupné parametry:

- **Počet stanic v reportu** - uveďte maximální počet stanic pro zobrazení v reportu. 0 = bez omezení.
- **Typ grafu** - vyberte požadovaný typ grafu (výchozí typ je koláčový graf).
- **Závažnost** - vyberte požadovanou minimální závažnost.
- **Včetně rootkitů** - zvolte zdali v reportu zahrnout také nalezené rootkity.
- **Seskupení podle** - vyberte dle jakého sloupce si přejete data seskupit.
- **časový interval od/do** - vložte časový interval pro výběr dat (minulý den, týden, měsíc, rok, nekonečno).
- **Zahrnout pouze** - zvolte který typ hrozeb zahrnout do reportu (potvrzené/nepotvrzené/všechny)

- **Nejvíce hrozeb** - Tento report zobrazuje nejčastěji se vyskytující hrozby v rámci všech stanic.

Dostupné parametry:

- **Počet virů v reportu** - uveďte maximální počet virů pro zobrazení v reportu. 0 = bez omezení.
- **časový interval** - vložte časový interval pro výběr dat (minulý den, týden, měsíc, rok, nekonečno).
- **Typ grafu** - vyberte požadovaný typ grafu (výchozí typ je koláčový graf).
- **Závažnost** - vyberte požadovanou minimální závažnost.



- **V etn rootkit** - zvolte zdali v reportu zahrnout také nalezené rootkity.
- **Seskupení podle** - vyberte dle jakého sloupce si p ežete data seskupit.
- **P ehled nalezených vir** - Report zobrazuje stav vir .

Dostupné parametry:

- **asový interval** - vlozte asový interval pro výbě r dat (minulý den, týden, m síc, rok, nekone no).
- **Závažnost** - vyberte požadovanou minimální závažnost.
- **V etn rootkit** - zvolte zdali v reportu zahrnout také nalezené rootkity.
- **Viry na stanicích** - Zobrazí viry na stanicích.

Dostupné parametry:


- **asový interval** - vlozte asový interval pro výbě r dat (minulý den, týden, m síc, rok, nekone no).
- **Závažnost** - vyberte požadovanou minimální závažnost.
- **V etn rootkit** - zvolte zdali v reportu zahrnout také nalezené rootkity.

6.9.2. Plány reportů


V této skupin m žete vytvá et, m nit a zobrazovat plány grafických report . Jednotlivé akce jsou dostupné pro individuální reporty z nabídky skrze pravé tlač ítko myši:

- **Upravit** - otev e dialog pro úpravu vybraného plánu.
- **Definovat nový plán** - otev e pr vodce pro vytvá ení nového reportu.
- **Plán reportu je aktivní** - vyberte pro zapnutí í vypnutí provád ní reportu.
- **Odstranit** - odstraní vybrané plány report z AVG DataCenter.


Ve výchozím nastavení nejsou definovány žádné plány. Pro p ípravu nového plánu klikn te pravým tlač ítkem do oblasti Plány report a zvolte **Definovat nový plán** z kontextové nabídky.




Objeví se nový dialog:



V dialogu vyplíte název a popis nového plánu. Pokračujte k dalšímu kroku stiskem tlačítka **Další**.



Z rolovací nabídky vyberte šablonu, kterou chcete použít pro plán reportu.



Vlevo vyberte skupiny, ze kterých chcete stanice pro report vybírat a vpravo zaškrtn te stanice, jež mají být v reportu zahrnuty.

Průvodce definicí nového plánu grafických reportů

Nastavení reportu

Prosím zadejte parametry reportu

Parametr	Hodnota
Minimální počet i...	0
Začít od IP adresy	%
Typ grafu	Koláčový graf
Seskupení podle	

?

≤< Zpět Další ≥> Storno Dokončit

Pokud jsou pro daný report k dispozici další parametry, vyplňte požadované hodnoty, popřípadě ponechte nastavení výchozí. Více informací o šablonách naleznete v kapitole [Šablony reportů](#) v sekci uvedené výše. Jakmile jste s úpravami hotovi, stiskněte tlačítko **Další**.

Průvodce definicí nového plánu grafických reportů

Datové sloupce

Vyberte prosím sloupce zahrnuté do reportu

- Název stanice
- Skupina
- Verze AVG
- Verze virové báze
- Operační systém
- Poslední kontakt
- IP adresa
- Infikováno
- Doména
- MAC adresa
- ...

Na začátek Nahoru Dolů Na konec

Vybrat vše Výchozí výběr

Seznam sloupců, které budou zahrnuty do reportu. Zašedlé sloupce jsou vždy povinnou součástí reportu. Pořadí v seznamu určuje pořadí sloupců ve výsledném reportu.


?

≤< Zpět Další ≥> Storno Dokončit

V tomto dialogu zvolte sloupce, které si přejete v reportu zahrnout. Tlačítkem **Vybrat vše** zvolíte všechny sloupce. Popřípadě tlačítkem **Výchozí výběr** můžete ponechat původní nastavení. Pro změnu pořadí sloupců označte požadovaný sloupec a použijte tlačítko vpravo pro pohyb sloupce:

- **Na začátek** - přesune vybraný sloupec na začátek seznamu.


- **Nahoru** - přesune vybraný sloupec o jeden řádek výše.
- **Dol** - přesune vybraný sloupec o jeden řádek níže.
- **Na konec** - přesune vybraný sloupec na konec seznamu.



V tomto dialogu vyberte, zda si přejete vygenerovat report pouze jednou ve vybraný čas, nebo jej generovat opakovaně :

- **Generovat jednou v zadaný čas** - vyberte konkrétní datum a čas vygenerování.
- **Generovat opakovaně** - Vyberte **periodu** (denně, týdně, měsíčně) pro vygenerování a datum a čas **prvního vygenerování**.

Stiskněte tlačítko **Další** pro pokračování k následující části.



Pokud si budete přát odeslat report nebo notifikaci o vytvoření e-mailem, zaškrtnete políčko **Po vygenerování zaslat upozornění e-mailem**.

Abyste mohli funkci zasílání e-mailů využívat, je potřeba nejprve nakonfigurovat SMTP server na záložce E-mail v nastavení AVG Admin Serveru.

Pokud si přejete konfigurovat SMTP server/Nastavení e-mailu nyní, klikněte na tlačítko **Nastavení AVG Admin Serveru**.

Poznámka: Více informací o nastavení AVG Admin Serveru, specificky o konfiguraci odesílání e-mailu, naleznete v kapitole [Záložka E-mail](#) v části Konfigurace/Nastavení AVG Admin Serveru.

Pokud jste již dříve nakonfigurovali záložku E-mail v AVG Admin Serveru, měli byste dříve zadané hodnoty vidět předvyplněné ve správných políčkách. V opačném případě nastavte nastavení v AVG Admin Serveru, popřípadě zadejte hodnoty vlastní.

Pokud si přejete obdržet reporty přímo jako přílohu e-mailu, povolte volbu **Zaslat v příloze vygenerovaný report** a z rolovací nabídky vyberte, který formát pro doručení preferujete.

Pokud nevolíte volbu pro zasílání reportu v příloze, obdržíte pouze e-mail zprávu s oznámením a report budete muset otevřít ručně z AVG Admin Konzole.

Jakmile budete s nastavením hotoví, pokračujte k poslednímu dialogu stiskem tlačítka **Další**.

V dalším dialogu zkontrolujte, zdali jsou všechna nastavení správná a dokončete proces stiskem tlačítka **Dokončit**.



6.9.3. Vygenerované reporty

Tato skupina obsahuje seznam všech vygenerovaných reportů .

Pro otevření reportu klikněte na vybraný řádek pravým tlačítkem myši a vyberte **Zobrazit**.

Pro smazání reportu klikněte na vybraný řádek pravým tlačítkem myši a vyberte **Odstranit**.

Otevřený report můžete také vytisknout nebo uložit jako .zip archiv s kompletními html soubory a patřičnými obrázky.

6.9.4. Filtrování

Na zobrazení **Vygenerované reporty** lze aplikovat různé filtry. Filtry jsou dostupné (ve výchozím nastavení) v levé dolní části jako **Panel filtr** .

Panel **Nastavení filtr** je umístěn ve výchozím nastavení v dolní levé části obrazovky. Pokud panel není viditelný, lze jej snadno aktivovat prostřednictvím položky **Nastavení filtr** skrze nabídku **Zobrazit/Panely**.

V rámci všech textových filtrů lze použít jednoduchý zástupný znak - *. Tímto znakem lze nahradit libovolný jiný znak i et zec. Kupříkladu et zec *Sta** aplikovaný v rámci filtru **Název stanice** zobrazí také *Stanice01*, *Stanice02* atd.

Filtrovací možnosti pro **Vygenerované reporty** jsou následující:

Poznámka: Pro použití filtru jednoduše zaškrtněte políčko u jeho názvu a klikněte dvakrát na řádek pro vložení hodnoty. Výsledky budou k dispozici okamžitě .

- **Šablona reportu**

Z nabídky vyberte název reportu, který chcete vyfiltrovat.

- **Název plánu**

Vložte vlastní název plánu reportu, který chcete vyfiltrovat.

- **Datum**

Vložte vlastní datum, které chcete vyfiltrovat.

Pro zrušení filtrování jednoduše odškrtněte políčko vedle názvu filtru, popřípadě klikněte pravým tlačítkem v okně filtrů a z kontextové nabídky zvolte **Vypnout filtrování**.

Poznámka: Filtry nerozlišují velká a malá písmena.

6.10. Licence

Tato položka nabízí přehled všech použitých licenčních šísel. Umožňuje nejen jednoduchou správu existujících šísel, ale také přidání i aktualizaci licenčních šísel pro jednotlivé stanice i hromadně .



6.10.1. Společné nastavení

V rámci zobrazení uvidíte seznam všech skupin (včetně uživatelských). Pro každou skupinu existují tyto možnosti (nabídku otevřete pravým tlačítkem myši):

- **Povinné** - označí použití daného licenčního ísla jako povinné pro vybranou skupinu, což znamená, že všechny stanice v této skupině budou muset převzít.
- **Zmnit licenční íslo** - otevře nový dialog umožňující vložení nového licenčního ísla.

Jakmile položku změníte, licenční íslo bude aplikováno pro všechny stanice v dané skupině.

Poznámka: Nové licenční íslo(a) bude nasazeno na jednotlivé stanice až jakmile dojde k synchronizaci. Více informací o procesu synchronizace naleznete v kapitole [Synchronizace proces](#) v této příručce.

6.10.2. Stanice

V zobrazení uvidíte seznam všech stanic. Pro každou stanicí existují tyto možnosti (nabídku otevřete pravým tlačítkem myši):

- **Povinné** - označí použití daného licenčního ísla jako povinné pro vybranou stanicí.
- **Zmnit licenční íslo** - otevře nový dialog umožňující vložení nového licenčního ísla.

Poznámka: Nové licenční íslo(a) bude nasazeno na jednotlivé stanice až jakmile dojde k synchronizaci. Více informací o procesu synchronizace naleznete v kapitole [Synchronizace proces](#) v této příručce.

6.11. Nevyřízené požadavky

Tato položka slouží k zobrazení aktuálně nevyřízených požadavků zaslanych z AVG Admin Konzole. Kliknutím pravého tlačítka myši na jednotlivé položky lze tyto smazat volbou **Smazat označené požadavky** z kontextové nabídky.

6.11.1. Filtrování

Na zobrazení **Nevyřízené požadavky** lze aplikovat různé filtry. Filtry jsou dostupné (ve výchozím nastavení) v levé dolní části jako **Panel filtr**.

Panel **Nastavení filtr** je umístěn ve výchozím nastavení v dolní levé části obrazovky. Pokud panel není viditelný, lze jej snadno aktivovat prostřednictvím položky **Nastavení filtr** skrze nabídku **Zobrazit/Panely**.

V rámci všech textových filtrů lze použít jednoduchý zástupný znak: *. Tímto znakem lze nahradit libovolný jiný znak i et zec. Kupříkladu et zec *Sta** aplikovaný v rámci filtru **Název stanice** zobrazí také *Stanice01*, *Stanice02* atd.

Filtrovací možnosti pro **Nevyřízené požadavky** jsou následující:

Poznámka: Pro použití filtru jednoduše zaškrtnete políčko u jeho názvu a kliknete dvakrát na záhlaví



pro vložení hodnoty. Výsledky budou k dispozici okamžitě .

- **Typ požadavku**

Z rolovací nabídky zvolte typ požadavku, který si přejete vyfiltrovat.

- **Název stanice**

Vložte název stanice, kterou chcete vyfiltrovat.

- **Datum**

Vložte vlastní datum, které chcete vyfiltrovat.

Pro zrušení filtrování jednoduše odškrtněte políčko vedle názvu filtru, popřípadě klikněte pravým tlačítkem v okně filtrů a z kontextové nabídky zvolte **Vypnout filtrování**.

Poznámka: Filtry nerozlišují velká a malá písmena.

6.12. Síťová instalace


Tento integrovaný síťový instalátor slouží k přidávání i odebrání stanic určených pro vzdálenou instalaci a sledování jejího stavu.

Poznámka: Tato volba umožňuje pouze síťovou instalaci. Pokud si přejete vytvořit instalační skript, je potřeba použít samostatnou aplikaci [Provozce síťovou instalací AVG](#).

Pro přidání nových stanic pro vzdálenou instalaci jednoduše klikněte pravým tlačítkem na název zobrazení **Síťová instalace** a z nabídky vyberte volbu **Přidat nové stanice**. Zobrazí se dialog Procházení sítě. Více informací naleznete v kapitole [Procházení sítě](#).

Další položky z nabídky:

- **Zobrazit přehled vyhledávání stanic**



Zobrazí pohled prohledávání stanic v síti. Tlačítkem **Zrušit** proces ukončíte. Tlačítko **Pozastavit** slouží k dočasnému přerušení prohledávání (tlačítkem **Pokračovat** opět proces spustíte).


- **Exportovat seznam všech stanic** - umožňuje uložit seznam stanic určených pro vzdálenou instalaci do .csv souboru.
- **Instalovat všechny stanice** - spustí instalaci na všechny stanice v síti.

6.12.1. Procházení sítě

Před zahájením přidávání stanic pro vzdálenou instalaci doporučujeme pročit následující informace:

- [Doporučení týkající se komponent](#)
- [Síťové požadavky](#)

Před zahájením samotné vzdálené instalace je potřeba nejprve přidat stanice do seznamu. Toto učiníte snadno - kliknete pravým tlačítkem na název zobrazení **Síťová instalace** a z nabídky vyberete volbu **Přidat nové stanice**. Zobrazí se dialog Procházení sítě :



V části **Způsob procházení sítě** zvolte z rolovací nabídky požadovanou metodu výběru stanic. Možnosti jsou následující:

- **Importovat seznam stanic ze souboru** - objeví se nový dialog kde budete moci vybrat soubor, jež obsahuje seznam stanic určených k procházení. Zdrojový soubor by měl mít textový charakter a obsahovat vždy název nebo IP adresu jedné stanice na každém řádku.

- **Použít Active Directory** - umožní vybrat stanice přímo z Active Directory.

Poznámka: Tato volba bude dostupná pouze v případě, že je aktuální počítač připojen do domény.


- **Všechny stanice z domény** - tato volba umožní procházet všechny stanice dostupné v místní doméně.
- **Výběr jedné stanice** - tato volba umožní zadat konkrétní název počítače i IP adresu.
- **Zadat rozsah IP adres** - tato volba umožní vybrat konkrétní rozsah IP adres.

Účelem sekce **Seznam út** je zjednodušit vám práci a urychlit instalační proces. Nemáte-li dostatečná přístupová práva pro instalaci AVG vzdálených stanic, budete během instalace vyzváni k zadání jména uživatele s oprávněním správce (jméno uživatele, který je členem správčeské skupiny). Pokud pro všechny stanice neexistuje žádný společný účet správce (se stejným přihlašovacím jménem a heslem), budete vyzýváni k zadání pro každou stanici zvlášť.

Tato sekce umožní vytvoření seznamu út, který pak bude použit během vzdálené instalace; takto se vyhnete zdoluhavému zadávání údajů. Jednotlivé úty přidáváte do seznamu kliknutím na tlačítko **Přidat** (a mažete je prostě dnictvím tlačítka **Odebrat**). Pokud si chcete seznam út ponechat pro další použití, zaškrtnete políčko **Pamatovat si seznam út**. Toto však z bezpečnostních důvodů příliš nedoporučujeme.

Po vybrání všech požadovaných parametrů stisknete tlačítko **Další** pro pokračování.

Pokud zvolíte možnost přidání všech stanic z domény, objeví se dialog Průběh procházení stanic:



V dialogu se nachází pohled procházení jednotlivých stanic. Není potřeba klikat na jeho dokončení -



jednoduše jej zavěte tlačítkem **Zavít** a pokračujte v další práci s Konzolí. Pro znovotevření tohoto dialogu klikněte pravým tlačítkem na **Síťová instalace** v levém sloupci a z nabídky zvolte **Zobrazit průběh vyhledávání stanic**.

Tlačítkem **Zrušit** proces ukončíte. Tlačítko **Pozastavit** slouží k dočasnému přerušení prohledávání (tlačítkem **Pokračovat** opět proces spustíte).

Jakmile dokončíte přidávání stanic, pokračujte kapitolou [Vzdálená instalace po síti](#) pro bližší instrukce k samotné instalaci vzdálených stanic.

Pokud zvolíte přidání stanic podle rozsahu IP adres, zobrazí se následující dialog:

Průvodce síťovou instalací AVG

Nastavení rozsahů IP adres

IP adresy - stanic: 0

Průvodce vzdálenou instalací prověří přítomnost **AVG** na jednotlivých stanicích v síti. Zadejte rozsahy IP adres, které se mají procházet.

--


Od:

Do:

Zde je potřeba vložit rozsah IP adres, které budou procházeny. Do pole **Od** vložte úvodní IP adresu a do pole **Do** IP adresu končící. Klikněte na tlačítko **Přidat** pro přidání rozsahu do seznamu.

Pro vymazání rozsahu ze seznamu klikněte na položky, které si přejete odstranit a potvrďte tlačítkem **Odebrat**.

Jakmile vyberete rozsah dokončíte, klikněte na tlačítko **Další** pro pokračování. Zobrazí se okno Průběh vyhledávání stanic:




V dialogu se nachází přehled procházení jednotlivých stanic. Není potřeba čekat na jeho dokončení - jednoduše jej zavěte tlačítkem **Zavřít** a pokračujte v další práci s Konzolí. Pro znovotevření tohoto dialogu klikněte pravým tlačítkem na **Síťová instalace** v levém sloupci a z nabídky zvolte **Zobrazit přiblížení vyhledávání stanic**.

Tlačítkem **Zrušit** proces ukončíte. Tlačítko **Pozastavit** slouží k dočasnému přerušení prohledávání (tlačítkem **Pokračovat** opět proces spustíte).

Jakmile dokončíte přidávání stanic, pokračujte kapitolou [Vzdálená instalace po síti](#) pro bližší instrukce k samotné instalaci vzdálených stanic.

Pokud zvolíte přidání stanic vybraných ze souboru, objeví se dialog pro výběr souboru. Najdete soubor obsahující seznam stanic a potvrdíte svou volbu. Zdrojový soubor obsahuje vždy jeden název stanice na řádku v jednoduchém textovém formátu.

Jakmile budete hotovi, zobrazí se okno Průběh vyhledávání stanic:




V dialogu se nachází přehled procházení jednotlivých stanic. Není potřeba čekat na jeho dokončení – jednoduše jej zavěte tlačítkem **Zavřít** a pokračujte v další práci s Konzolí. Pro znovotevření tohoto dialogu klikněte pravým tlačítkem na **Síťová instalace** v levém sloupci a z nabídky zvolte **Zobrazit průběh vyhledávání stanic**.

Tlačítkem **Zrušit** proces ukončíte. Tlačítko **Pozastavit** slouží k dočasnému přerušení prohledávání (tlačítkem **Pokračovat** opět proces spustíte).

Jakmile dokončíte přidávání stanic, pokračujte kapitolou [Vzdálená instalace po síti](#) pro bližší instrukce k samotné instalaci vzdálených stanic.


Pokud zvolíte přidání pouze jedné stanice, zobrazí se následující dialog:



Klikněte buď na pole **Název počítače** nebo **IP adresa** a vyplňte požadovanou hodnotu. Potvrďte svou



volbu kliknutím na tlačítko **OK**. Zobrazí se okno Průběh vyhledávání stanic:




V dialogu se nachází přehled procházení jednotlivých stanic. Není potřeba čekát na jeho dokončení - jednoduše jej zavěte tlačítkem **Zavřít** a pokračujte v další práci s Konzolí. Pro znovotevření tohoto dialogu klikněte pravým tlačítkem na **Síťová instalace** v levém sloupci a z nabídky zvolte **Zobrazit průběh vyhledávání stanic**.

Tlačítkem **Zrušit** proces ukončíte. Tlačítko **Pozastavit** slouží k dočasnému přerušení prohledávání (tlačítkem **Pokračovat** opět proces spustíte).

Jakmile dokončíte přidávání stanic, pokračujte kapitolou [Vzdálená instalace po síti](#) pro bližší instrukce k samotné instalaci vzdálených stanic.

Pokud máte síť s doménou, je možné zvolit výběr stanic z Active Directory. Objeví se nový dialog (standardní Windows dialog pro výběr stanic). Lze vybrat také více, než jednu stanic (hodnoty oddělte středníkem) a to buď jejich ručním zadáním nebo prostřednictvím pokračování vyhledávání.

Jakmile budete hotovi, zobrazí se okno Průběh vyhledávání stanic:



V dialogu se nachází přehled procházení jednotlivých stanic. Není potřeba čekat na jeho dokončení - jednoduše jej zavěte tlačítkem **Zavřít** a pokračujte v další práci s Konzolí. Pro znovotevření tohoto dialogu kliknete pravým tlačítkem na **Síťová instalace** v levém sloupci a z nabídky zvolíte **Zobrazit přehled vyhledávání stanic**.


Tlačítkem **Zrušit** proces ukončíte. Tlačítko **Pozastavit** slouží k dočasnému přerušení prohledávání (tlačítkem **Pokračovat** opět proces spustíte).

Jakmile dokončíte přidávání stanic, pokračujte kapitolou [Vzdálená instalace po síti](#) pro bližší instrukce k samotné instalaci vzdálených stanic.

6.12.2. Vzdálená instalace po síti

Jakmile přidáte všechny stanice určené pro vzdálenou instalaci, AVG Admin Server zahájí ověření jejich stavu - tento můžete kdykoliv zobrazit v sekci Síťová instalace. Stanice lze organizovat prostřednictvím nabídky dostupné skrze pravé tlačítko myši:

- **Ověřit stav vybraných stanic** - ověří stav vybraných stanic a dostupnost AVG a jeho verzi.
- **Smazat vybrané stanice** - odstraní ze seznamu vybrané stanice.
- **Upravit seznam út pro vzdálenou instalaci** - zobrazí nový dialog:



Smyslem tohoto dialogu je zjednodušit vám práci a urychlit instalační proces. Nemáte-li dostatečná přístupová práva pro instalaci AVG vzdálených stanic, budete během instalace vyzváni k zadání jména uživatele s oprávněním správce (jméno uživatele, který je členem správčeské skupiny). Pokud pro všechny stanice neexistuje žádný společný účet správce (se stejným přihlašovacím jménem a heslem), budete vyzváni k zadání pro každou stanicí zvlášť.

Tato sekce umožňuje vytvoření seznamu účtů, který pak bude použit během vzdálené instalace; takto se vyhnete zdlouhavému zadávání údajů. Jednotlivé účty přidáváte do seznamu kliknutím na tlačítko **Přidat** (a mažete je prostřednictvím tlačítka **Odebrat**).

- **Exportovat seznam vybraných stanic** - vyexportuje vybrané stanice do souboru .csv.
- **Instalovat vybrané stanice** - zobrazí dialog Vzdálená instalace po síti, který vás provede celou vzdálenou instalací.

Upozornění: Vzdálená instalace AVG může být provedena pouze na stanicích s podporovanými operacními systémy - seznam naleznete v kapitole [Podporované operační systémy](#). Zároveň je nutné znát přihlašovací administrátorské údaje.

Související téma naleznete také v kapitole [Síťové požadavky](#) v této příručce.

V dialogu si můžete vybrat způsob vzdálené instalace:


- [Vzdálená instalace po síti - základní](#) - doporučeno zaátečnickům.
- [Vzdálená instalace po síti - pokročilá](#) - doporučeno spíše zkušenějším uživatelům.

Před zahájením přidávání stanic pro vzdálenou instalaci doporučujeme proíst následující informace:

- [Doporučení týkající se komponent](#)
- [Síťové požadavky](#)

Poznámka: Tato kapitola popisuje základní vzdálenou instalaci prostřednictvím funkce integrované v AVG Admin Konzoli. Pokud preferujete více možností konfigurace, přejděte na kapitolu [Vzdálená instalace po síti - pokročilá](#).

Průvodce vám umožní vzdálenou instalaci AVG na stanici v průběhu několika krátkých kroků:



Pokud jste již dříve použili **Vzdálenou instalaci po síti** a zároveň uložili vlastní nastavení konfigurace do souboru (dostupné v posledním kroku), můžete nastavení nyní nahrát tlačítkem **Nahrát nastavení**.

Pro opětovné zpět k původnímu nastavení použijte tlačítko **Výchozí nastavení**.

V průběhu celého instalačního procesu můžete kdykoliv uložit průběh konfigurace stisknutím klávesy F2 (případně CTRL+S) - zobrazí se nový dialog pro výběr názvu konfiguračního souboru, do kterého se nastavení uloží.

Pro pokračování stisknete tlačítko **Další**.



Aby bylo možné provést vzdálenou instalaci, musí průvodce nejprve ověřit, zda na stanici už není nainstalováno AVG, a následně přenést instalační soubory AVG a provést samotnou instalaci.

Před zahájením instalace si prosím prostudujte síťové požadavky a výjimky týkající se vzdálené instalace AVG.

Více informací o nastavení portů naleznete v kapitole [Síťové požadavky](#) v této příručce.

Vzdálená instalace AVG po síti

Nastavení instalačních parametrů

Krok 2 z 3

Zadejte parametry, s nimiž bude **AVG** nainstalováno na stanici:

Licenční údaje

Jméno: bude použita hodnota ze systému cílové stanice

Organizace: bude použita hodnota ze systému cílové stanice

Licenční číslo:

Výběr instalačního balíku AVG

Admin Server stáhne nejnovější balík

C:\zaloha

Zachování instalačních balíků na straně Admin Serveru

Smazat instalační balík po úspěšné instalaci

Smazat instalační balík za týdnů


Po stisknutí tlačítka **Další** provede průvodce kontrolu licenčního čísla a instalačního balíku. Tato akce může chvíli trvat.

V průběhu tohoto kroku je nezbytné definovat následující instalační parametry:

- **Licenční údaje** – vložte licenční informace jako jméno, společnost a licenční číslo (povinná položka). Pokud si přejete pro pole Jméno a Organizace automaticky použít výchozí hodnoty z operačního systému, nezaškrtněte příslušná políčka.
- **Výběr instalačního balíku AVG** - pokud ponecháte výchozí nastavení, AVG Admin server stáhne automaticky nejnovější instalační balík. V opačném případě vložte plnou cestu k instalačnímu balíku AVG nebo použijte tlačítko pro výběr odpovídající složky.

Pokud jste instalační balíky ještě nestáhli, můžete tak učinit nyní kliknutím na tlačítko **Stáhnout** a průvodce zahájí stahování instalačního souboru do zvolené adresáře. Postup stahování lze sledovat nad tlačítkem **Stáhnout**.

- **Zachování instalačních balíků na straně Admin Serveru** - Zvolte jednu z možností uchování instalačních balíků:
 - *Smazat instalační balík po úspěšné instalaci.*
 - *Smazat instalační balík za vybraný počet týdnů.*
- **Změnit licenční číslo...** - Slouží ke změně licenčního čísla pro instalaci AVG na vzdálené stanici.



V tomto kroku jsou k dispozici následující možnosti.

Poznámka: Pokud si tímto nastavením nejste plně jisti, doporučíme ponechat výchozí hodnoty.


- **Vzdálená správa** - Vložte přípojovací řetězec k AVG DataCenter do pole **Přípojovací řetězec k AVG DataCenter**. Pokud je k připojení nutné, můžete také uživatelské jméno a heslo. Pokud si nepřejete spravovat stanice skrze AVG Admin Konzoli, tuto volbu můžete ponechat odškrtnutou.
- **Novou stanici zařadit do skupiny** - všechny nově nainstalované stanice lze automaticky přerušovat do zvláštní skupiny. Její název můžete vyplnit zde.
- **Vlastní aktualizací server** - pokud již nyní disponujete existujícím aktualizacíním serverem, ze kterého chcete distribuovat aktualizace vašim stanicím, zaškrtněte tuto volbu a vyplňte adresu serveru.

Tlačítkem **Uložit nastavení** si můžete předchozí nastavení uložit do souboru pro pozdější užití.

Poznámka: Seznam stanic, které zůstaly po instalaci v nesprávném stavu (např. z důvodu selhání části vzdálené instalace ap.), naleznete v **Stanice/Stanice v chybném stavu**.

Poznámka: Tato kapitola popisuje základní vzdálenou instalaci prostřednictvím funkce integrované v AVG Admin Konzoli. Pokud preferujete méně možností konfigurace, přejděte na kapitolu [Vzdálená instalace po síti - základní](#).

Průvodce vám umožní vzdálenou instalaci AVG na stanice v průběhu několika krátkých kroků :




Pokud jste již dříve použili **Vzdálenou instalaci po síti** a zároveň uložili vlastní nastavení konfigurace do souboru (dostupné v posledním kroku), můžete nastavení nyní nahrát tlačítkem **Nahrát nastavení**.

Pro opětovné zpět k původnímu nastavení použijte tlačítko **Výchozí nastavení**.

V průběhu celého instalačního procesu můžete kdykoliv uložit průběh konfigurace stisknutím klávesy F2 (případně CTRL+S) - zobrazí se nový dialog pro výběr názvu konfiguračního souboru, do kterého se nastavení uloží.

Pro pokračování stisknete tlačítko **Další**.



Aby bylo možné provést vzdálenou instalaci, musí průvodce nejprve ověřit, zda na stanici už není nainstalováno AVG, a následně přenést instalační soubory AVG a provést samotnou instalaci.

Před zahájením instalace si prosím prostudujte síťové požadavky a výjimky týkající se vzdálené instalace AVG.

Více informací o nastavení portů naleznete v kapitole [Síťové požadavky](#) v této příručce.

Vzdálená instalace AVG po síti (pokročilé rozhraní)

Nastavení instalačních parametrů

Krok 2 z 5

Zadejte parametry, s nimiž bude **AVG** nainstalováno na stanici:

Licenční údaje

Jméno: bude použita hodnota ze systému cílové stanice

Organizace: bude použita hodnota ze systému cílové stanice

Licenční číslo: |

Výběr instalačního balíku AVG

Admin Server stáhne nejnovější balík

C:\zaloha ...

Zachování instalačních balíků na straně Admin Serveru

Smazat instalační balík po úspěšné instalaci

Smazat instalační balík za týdnů

Po stisknutí tlačítka **Další** provede průvodce kontrolu licenčního čísla a instalačního balíku. Tato akce může chvíli trvat.


Nápověda Zpět Další >> Storno

V průběhu tohoto kroku je nezbytné definovat následující instalační parametry:

- **Licenční údaje** – vložte licenční informace jako jméno, společnost a licenční číslo (povinná položka). Pokud si přejete pro pole Jméno a Organizace automaticky použít výchozí hodnoty z operačního systému, nezaškrtněte příslušná políčka.
- **Výběr instalačního balíku AVG** - pokud ponecháte výchozí nastavení, AVG Admin server stáhne automaticky nejnovější instalační balík. V opačném případě vložte plnou cestu k instalačnímu balíku AVG nebo použijte tlačítko [...] pro výběr odpovídající složky.


Pokud jste instalační balíky ještě nestáhli, můžete tak učinit nyní kliknutím na tlačítko **Stáhnout** a průvodce zahájí stahování instalačního souboru do zvolené adresáře. Postup stahování lze sledovat nad tlačítkem **Stáhnout**.

- **Zachování instalačních balíků na straně Admin Serveru** - Zvolte jednu z možností uchování instalačních balíků:
 - *Smazat instalační balík po úspěšné instalaci.*
 - *Smazat instalační balík za vybraný počet týdnů.*
- **Změnit licenční číslo...** - Slouží ke změně licenčního čísla pro instalaci AVG na vzdálené stanici.



V tomto kroku máte možnost vybrat komponenty AVG, které chcete nainstalovat (vybrat lze také výchozí nastavení).

- **Nainstalovat AVG podle vlastního výchozího nastavení** - Zvolte tuto volbu, pokud preferujete nainstalovat AVG s výchozími parametry.
- **Zvolit komponenty pro instalaci** - Vybráním této volby se zobrazí stromová struktura s jednotlivými komponentami AVG, které lze nainstalovat i odinstalovat. V seznamu komponent lze:
 - Komponenty, které mají být nainstalovány, zaškrtnout takto:
 - Komponenty, které mají být odinstalovány i nemají být nainstalovány, zaškrtnout takto:
 - Pro komponenty, které ponecháte bez zaškrtnutí, bude použito výchozí nastavení ()
- **Vzdálen odinstalovat AVG** - umožní odstranit AVG.



V dialogu **Parametry instalace** lze vybírat z následujících voleb:

- **Zapnout po instalaci Windows Firewall** - Pokud neinstalujete komponentu AVG Firewall, můžete zaškrtnout toto políčko pro automatické zapnutí Windows Firewallu po dokončení instalace AVG.
- **Neinstalovat AVG 2012, pokud je již nainstalováno** - vzdálená správa nebude pokračovat, pokud je aplikace AVG 2012 v cílové stanici již nainstalována.
- **Ukončit neuzavřené programy bránící v instalaci** - vzdálená instalace vynutí ukončení jakékoli aplikace, která by mohla instalaci narušit. Obvykle se jedná o poštovního klienta nebo internetový prohlížeč.
- **Restartovat stanici po instalaci AVG 2012 pokud to bude nutné** - v určitých případech (například při instalaci komponenty Firewall) může být vyžadován restart počítače po dokončení instalace.
- **Zobrazit na vzdálené stanici dialog o naplánovaném restartu** - Pokud je výše uvedená volba pro restart stanice zaškrtnuta, můžete použít toto nastavení a definovat prodlevu v minutách před zahájením restartování stanice. Výchozí hodnota je 10 minut.

Vyberte způsob zobrazení průběhu instalace - z rolovací nabídky vyberte jednu z možností:

- **Skrytá instalace** - na stanici nebude aktuálně přihlášenému uživateli zobrazeno žádné informační okno týkající se procesu instalace.
- **Zobrazit pouze průběh instalace** - instalace nebude vyžadovat žádnou interakci uživatele, nicméně bude možné průběh instalace sledovat.



- **Zobrazit pr vodce instalací** - instalace pr vodce bude na stanici viditelná a aktuálně p ihlášený uživatel bude muset potvrdit všechny kroky ru n .

V ásti **Vlastnosti instalace** lze vybírat z následujících voleb:

- **Instalovat do adresá e** - pokud si p ežete vybrat vlastní cílové umístění pro instalaci, vyberte cestu v tomto poli. Doporu ujeme však použít výchozí nastavení.
- **Jazyk instalace** - vyberte výchozí jazyk, který si p ežete použít pro instalaci a uživatelské rozhraní AVG.
- **Vybrat adresá , kde bude vytvo en protokol o pr b hu instalace AVG 2012** - pokud si p ežete protokol uložit do zvláštní složky, vyberte ji zde (složka již musí na cílové stanici existovat).

V tomto kroku jsou k dispozici následující možnosti.

Poznámka: Pokud si tímto nastavením nejste pln jisti, doporu ujeme ponechat výchozí hodnoty.

- **Vzdálená správa** - Vložte p ipojovací et zec k AVG DataCenter do pole **P ipojovací et zec k AVG DataCenter** . Pokud je k p ipojení nutné, vložte také uživatelské jméno a heslo. Pokud si nep ežete spravovat stanice skrze AVG Admin Konzoli, tuto volbu m žete ponechat odškrtnutou.
- **Novou stanici za adit do skupiny** - všechny nov nainstalované stanice lze automaticky p esouvat do zvláštní skupiny. Její název m žete vyplnit zde.
- **Vlastní aktualizací ní server** - pokud již nyní disponujete existujícím aktualizací ním serverem,



ze kterého chcete distribuovat aktualizace vašim stanicím, zaškrtněte tuto volbu a vyplňte adresu serveru.

Jakmile budete hotovi, zahajte vzdálenou instalaci tlačítkem **Dokončit**. Po úspěšné instalaci budete moci sledovat v zobrazení Síťové instalace.

Tlačítkem **Uložit nastavení** si můžete předchozí nastavení uložit do souboru pro pozdější užití.

Poznámka: Seznam stanic, které zůstaly po instalaci v nesprávném stavu (například kvůli selhání části vzdálené instalace ap.), naleznete v **Stanice/Stanice v chybném stavu**.



7. AVG Admin Server

AVG Admin Server slouží k bezpečné komunikaci mezi AVG stanicemi a AVG DataCenter na serveru. AVG Stanice se připojují skrze AVG Admin Server do AVG DataCenter prostřednictvím TCP protokolu (resp. HTTP protokolu), který je součástí každé instalace Windows. Což znamená, že za účelem vzdálené správy není potřeba instalovat na stanicích žádné další komponenty z těchto stran.

AVG Admin Server může sloužit jako proxy server pro stahování a distribuci aktualizací vašim stanicím (jednoduše nasazením role UpdateProxy).

AVG Admin Server může také fungovat jako velmi jednoduchý webový server a nabízet aktualizací soubory stanicím s AVG. Aktualizační soubory jsou stahovány z centrálního aktualizacího serveru AVG pouze jednou, což výrazně snižuje zatížení internetového připojení, zejména ve větších sítích.

AVG Admin Server je automaticky spuštěn po nasazení na server. V případě, že automatické spuštění neproběhne, vyberte z Windows nabídky Start: **Všechny programy/AVG 2012 Vzdálená správa** položku **AVG Admin Server Monitor** a následně klikněte na tlačítko **Spustit server**.

Více informací o konfiguraci AVG Admin Serveru naleznete v části [Konfigurace/Nastavení AVG Admin Serveru](#) v této příručce.


8. AVG Admin Lite

AVG Admin Lite je zjednodušená verze Vzdálené správy AVG. Obsahuje pouze zjednodušenou verzi *průvodce nasazením na server* a *průvodce pro instalace stanice*. V této variantě není k dispozici žádná konzole ani pokročilá nastavení.

- **Průvodce nasazením AVG Admin Serveru - Lite** - umožňuje nasazení pouze UpdateProxy role.
- **Průvodce sítíovou instalací AVG Lite** - umožňuje pouze instalaci prostřednictvím skriptu.

Abyste mohli využívat Lite funkcí, je potřeba v průběhu instalace AVG Anti-Virus Business Edice zvolit volbu **Lite instalace** (více informací naleznete v části [Typ instalace](#)).


8.1. Průvodce nasazením AVG Admin Serveru Lite



První dialog popisuje, k čemu je průvodce určen. Klikněte na tlačítko **Další** pro pokračování k dalšímu kroku.

Poznámka: Pro správnou funkci Vzdálené správy je nezbytné průvodce dokončit.

8.1.1. Přehled konfigurace




Tato část obsahuje přehled konfigurace, která bude nasazena na server. V zásadě bude nasazena pouze role UpdateProxy. Role UpdateProxy slouží ke stažení/distribuci aktualizací souborů vašim stanicím.

Průvodce také vytvoří složku **Update** na disku C: (ve výchozím nastavení), pokud na disku uvedeném v přehledu výše.


Můžete také zaškrtnout volbu **Automaticky odeslat pády serveru na analýzu**. Tím povolíte automatické odeslání informací o pádu AVG Admin Serveru přímo technické podpoře AVG.

8.1.2. Dokončení




Pokud vše proběhne bez problémů, uvidíte dialog podobný výše zmíněnému. Klikněte na tlačítko Dokončit, čímž zavěte průvodce a pokračujte k Průvodci síťovou instalací AVG Lite.

8.2. Průvodce síťovou instalací AVG Lite



Průvodce síťovou instalací AVG Lite vás velmi rychle provede procesem vytváření skriptu pro instalaci AVG. Skript lze následně použít pro instalaci AVG na stanicích.


8.2.1. Parametry instalace



Vložte požadované hodnoty. **Licenční číslo** je povinné pole a je nutné jej vyplnit. Alternativně lze zaškrtnout také **Jméno** a/nebo **Organizace** a vložit požadované hodnoty.

Tlačítko **Změnit licenční číslo...** slouží ke změně licenčního čísla použitého pro instalaci AVG na stanici.

8.2.2. Vytvoření instalačního skriptu AVG



V tomto dialogu zvolte, kam si přejete skript uložit. Pokud se v zadaném umístění nenachází poslední instalační balík AVG, průvodce se pokusí stáhnout soubor z internetu, jakmile kliknete na tlačítko **Další**. V takovém případě se ujistěte, že vaše připojení k internetu je aktivní.

Můžete si vybrat z následujících možností:


- **Přenosné paměťové médium (USB disk)**

Pokud jste tak již neudělali, vložte přenosné zařízení USB (Flash disk, přenosný pevný disk a podobně) a stiskněte tlačítko **Znovu načíst** - zařízení by se mělo objevit v rolovací nabídce. Ujistěte se také, že zařízení není chráněno proti zápisu.

- **Složka**

Tato volba vám umožní vybrat složku, do které bude skript uložen. Pokud zvolíte síťovou složku, ujistěte se, že k ní máte práva zápisu.

8.2.3. Dokončení



Pokud vytváření skriptu proběhlo úspěšně, uvidíte dialog podobný tomu uvedenému výše. Klikněte na tlačítko **Dokončit** pro ukončení průvodce.

Použití skriptu uloženého ve složce:

1. Nakopírujte celý obsah díve vybrané složky na stanici.

Poznámka: Pokud jste pro uložení skriptu použili síťovou složku, můžete se do ní přepnout prostřednictvím sítě a instalaci pustit z ní.

2. Na stanici se přepnete do složky se skriptem a spusťte soubor AvgSetup.bat.
3. Objeví se okno příkazové řádky a instalace bude zahájena.
4. Jakmile je instalace dokončena, okno bude automaticky zavěno.

Použití skriptu z p enosného za řízení:

1. Připojte p enosné za řízení k vaší stanici.
2. Pokud je na stanici povolena funkce automatického spouštění (autorun), instalace bude zahájena automaticky.
3. V opačném případě otevřete jednotku p enosného za řízení a spusťte soubor AvgSetup.bat ručně.
4. Objeví se okno příkazové řádky a instalace bude zahájena.



5. Jakmile je instalace dokončena, okno bude automaticky zavěeno.

Poznámka: Alternativní možností je také distribuce AVG prostřednictvím klonování instalačního balíku s vlastním nastavením. Více informací naleznete v kapitole [Správce nastavení AVG](#).

9. Správce nastavení AVG

Poznámka: Tento nástroj není součástí Vzdálené správy AVG, ale naleznete jej v rámci instalace klientské části AVG.

Správce nastavení AVG je nástroj určený zejména pro menší síť. Umožňuje kopírovat, upravovat a distribuovat konfiguraci AVG, kterou lze následně uložit na přenosné médium (např. USB flash disk) a aplikovat ručně na vybrané stanice.

Tento nástroj je volitelnou součástí instalace AVG a lze jej spustit z Windows nabídky Start skrze:

Všechny programy/AVG 2012/Správce nastavení AVG



• Nastavení AVG

- **Editovat nastavení AVG** - otevře dialog pro nastavení vaší lokální instalace AVG. Všechny změny provedené v tomto dialogu se projeví v lokální instalaci AVG.
- **Nahrát a editovat nastavení AVG** - pokud již máte k dispozici dříve uložený soubor s konfigurací AVG (.pck), použijte tento odkaz pro jeho otevření a následné úpravy. Otevře se otevírací dialog pro nastavení AVG a provedené změny budou po stisknutí tlačítka **OK** nebo **Použít**, uloženy do předvolby souboru.

• Nastavení AVG Firewallu

- **Editovat konfiguraci Firewallu** - otevře dialog pro nastavení Firewallu vaší lokální instalace AVG. Všechny změny provedené v tomto dialogu se projeví v lokální instalaci AVG.
- **Nahrát a editovat konfiguraci Firewallu** - pokud již máte k dispozici dříve uložený soubor s konfigurací Firewallu (.pck), použijte tento odkaz pro jeho otevření a


následné úpravy. Otevře se ovládací dialog nastavení Firewallu a provedené změny budou po stisku tlačítka **OK** nebo **Použít**, uloženy do povodního souboru.

- **Nahrát volby**

- **Nahrát uložená nastavení do AVG** - tímto odkazem lze otevřít soubor s konfigurací AVG (.pck) a aplikovat jej na lokální instalaci AVG.

- **Uložit volby**

- **Uložit lokální nastavení AVG do souboru** - tento odkaz použijte k uložení konfigurace místní instalace AVG do souboru (.pck). Pokud jste nenastavili heslo pro Povolené akce, zobrazí se následující dialog:



Zvolte **Ano**, pokud si nyní přejete nastavit heslo pro přístup k Povoleným položkám. Tlačítkem **Ne** vytvoříte hesla p esko ěte a budete moci pokračovat v uložení konfigurace do souboru.


- **Klonovat volby**

- **Aplikovat totožná nastavení v celé síti** - tento odkaz umožní vytvořit instalační balík se stejným nastavením, jako má místní instalace AVG.

Proces klonování zahrnuje většinu nastavení AVG s výjimkou následujících položek:

- ✓ *Nastavení jazyka*
- ✓ *Nastavení zvuk*
- ✓ *Seznam povolených položek a PUP výjimky komponenty Identity protection*

Nejprve zvolte složku, do které si přejete instalovat skript uložit:



Z rolovací nabídky zvolte jednu z možností:

- ✓ *Skrytá instalace* - na stanici nebude aktuálně přihlášenému uživateli zobrazeno žádné informační okno týkající se procesu instalace.
- ✓ *Zobrazit průběh instalace* - instalace nebude vyžadovat žádnou interakci uživatele, nicméně bude možné průběh instalace sledovat.
- ✓ *Zobrazit průběh instalace* - instalace průběh instalace bude na stanici viditelný a aktuálně přihlášený uživatel bude muset potvrdit všechny kroky instalace.

Tlačítkem **Stáhnout** lze spustit stahování nejnovějšího instalačního balíku AVG přímo ze stránek výrobce do vybraného adresáře. Alternativně můžete do zvolené složky instalačního balíku nakopírovat ručně.

Pro nastavení proxy serveru pro připojení k síti zvolte tlačítko **Proxy** a vyplňte požadované údaje.

Kliknutím na tlačítko **OK** zahájíte proces klonování instalace. Před zahájením se vám může zobrazit ovládací dialog pro zadání hesla pro přístup k povoleným položkám (viz výše). Jakmile proces skončí, ve zvoleném adresáři by se měl nacházet mj. také soubor **AvgSetup.bat**. Spuštěním tohoto souboru dojde k instalaci AVG s vybraným nastavením.


10. Konfigurace

Tato kapitola popisuje možnosti konfigurace jednotlivých částí AVG Anti-Virus Business Edice.

10.1. Společné nastavení pro stanice/skupiny

Tento dialog umožňuje definovat společné nastavení pro stanice. Volby jsou stejné jako na stanici s několika výjimkami (viz kapitoly níže).

Pokud potřebujete více informací k jednotlivým nastavením, doporučujeme konzultovat přímo u AVG Internet Security, popřípadě odpovídající edici, jež je dostupná v sekci **Centrum podpory/Stáhnout** na <http://www.avg.cz/cz-cs>, popřípadě lze využít kontextové nápovědy, která je dostupná skrze ikonu otazníku v levé dolní části dialogu.



Poznámka: Tlačítkem **Výchozí** lze obnovit původní hodnoty aktuálně otevřeného dialogu.

10.1.1. Obecné ovládání a úrovně dle priority

Všechny hodnoty nastavení pro stanice i skupiny mohou být definovány jako povinné i jako nepovinné (výchozí nastavení). Hodnotu lze změnit z povinné na nepovinnou z kontextové nabídky (skrze pravé tlačítko myši) s určitými výjimkami v nastavení Firewallu (viz kapitola [Konfigurace/Společné nastavení Firewallu pro stanice/Profily](#)).

Jednotlivé úrovně priorit jsou nastaveny následovně (se azeno od nejvyšší po nejnižší prioritu):

- **Společné nastavení pro stanice**

Společné nastavení definované jako povinné v části **Společné nastavení pro stanice** (dostupné skrze horní nabídku **Nástroje**) má vždy vyšší prioritu než ostatní. Což znamená, že položky nastavené jako povinné ve zmíněném seznamu nastavení nemohou být změněny v nižších úrovních.

- **Společné nastavení ve skupinách**

Společné nastavení definované jako povinné ve skupinách (položka **Společné nastavení ve skupinách** dostupné z prostředí každé skupiny skrze pravé tlačítko myši a kontextovou nabídku v části **Stanice**) mají vyšší prioritu, než individuální nastavení stanice, ale nižší, než **Společné nastavení pro stanice**.

- **Nastavení jednotlivých stanic**

Konkrétní nastavení pro stanice mají nejnižší prioritu, což znamená, že všechny položky nastavené jako povinné ve vyšších úrovních zmíněných výše nemohou být změněny v tomto nastavení.

Individuální nastavení pro stanice lze otevřít z položky **Stanice** jednoduše dvojitým kliknutím na požadovaný název stanice.

Povinné položky jsou obvykle vyznačeny černou ikonou zámečku a lze je snadno změnit kliknutím pravého tlačítka myši na danou ikonku a výběrem položky **Povinné** z kontextové nabídky. Alternativně lze změnit nastavení celé skupiny obdobným kliknutím na nabídku v levé části (není dostupné u každého nastavení).

Kontextová nabídka dále obsahuje tyto volby:

- **Vše povinné** - označí všechny položky v aktuálním dialogu jako povinné.
- **Vše nepovinné** - zruší označení všech položek v aktuálním dialogu jako povinné.


Jednotlivé úrovně jsou rozlišeny ikonami, které jsou zobrazeny vedle každé položky. Všeobecné označení povinné položky je označeno ikonou s černým zámkem. Ikona s červeným zámkem znamená, že nastavení je již aplikováno jako povinné ve Společném nastavení pro stanice (nejvyšší úroveň). Ikona s modrým zámkem znamená, že nastavení je již aplikováno jako povinné ve Společném nastavení ve skupinách.

Poznámka: Ikony se zámkem nejsou viditelné na stanicích.

10.1.2. Správce událostí

Nastavení **Správce událostí** je dostupné pouze z AVG Admin Konzole (tj. není viditelné ze stanice). Zde můžete zvolit, které události si přejete odesílat do AVG DataCenter a zobrazovat v AVG Admin Konzoli (skrze sekci [Události](#)).

Úvodní dialog obsahuje přehled všech povolených událostí. Bližší nastavení naleznete v jednotlivých podpoložkách v nabídce vlevo. Zároveň zde můžete zvolit jazyk pro zobrazení výchozích textů pravidel.




K dispozici jsou tyto skupiny voleb:

- **Zasílání e-mailem**

Tato volba umožňuje definovat typy událostí, které budou odeslány e-mailem. V dialogu označte události, které si přejete do seznamu zahrnout.

Pro zadání e-mailové adresy klikněte na tlačítko **SMTP**. Objeví se dialog **Nastavení odchozí pošty**. V něm do textového pole **Komu:** zadejte e-mailovou adresu, do dalšího pole adresu odesílatele a následně adresu serveru SMTP a do posledního pole číslo portu.

Ve výchozím nastavení bude každá zvolená událost zaslána na vybranou e-mailovou adresu. Dvojitým kliknutím na událost zobrazíte dialog, kde si můžete upravit příjemce dané události, předmět a také obsah samotné zprávy:



Kliknutím na tlačítko **Vložit makro** otevřete seznam předdefinovaných makr, které můžete vložit do této zprávy. Pro odsazení řádku použijte klávesu CTRL a Enter (pouhé stisknutí klávesy Enter zavře celý dialog).

Tlačítkem **Výchozí** vrátíte dialogu jeho původní hodnoty (obsah všech polí).

- **Zápis do NT protokolu událostí**

Tato podpoložka vám umožní stanovit, jaké typy událostí budou zapsány do NT protokolu událostí určené stanice. Dostupné události jsou zobrazeny přímo v dialogu; událost přídáte do seznamu tak, že zaškrtnete políčko u jejího názvu.

Dvojitým kliknutím na událost otevřete nový dialog, kde lze upravit ID, závažnost a text zprávy.

Kliknutím na tlačítko **Vložit makro** otevřete seznam předdefinovaných makr, které můžete vložit do této zprávy. Pro odsazení řádku použijte klávesu CTRL a Enter (pouhé stisknutí klávesy Enter zavře celý dialog).

- **Odeslání do AVG DataCenter**

Tato podpoložka vám umožní stanovit, jaké typy událostí budou odesílány do AVG DataCenter. Dostupné události jsou zobrazeny přímo v dialogu; událost přídáte do seznamu tak, že zaškrtnete políčko u jejího názvu.

Seznam dostupných událostí:


- **Přidán objekt do Virového trezoru**
- **Smazán objekt z Virového trezoru**
- **Obnoven objekt z Virového trezoru**



- *Nalezena hrozba*
- *Test spuštění*
- *Test ukončení*
- *Aktualizace spuštění*
- *Vyhledání aktualizace*
- *Aktualizace skončení*
- *Spuštění AVG*
- *Vypnutí AVG*
- *Neokávaně ukončení komponenty AVG*
- *Změna licenčního íslo*
- *Identity Protection - byl nalezen malware*
- *Identity Protection - seznam povolených položek byl změněn*
- *Identity Protection - objekt byl obnoven z karantény*

10.1.3. Vzdálená Správa

Nastavení **Vzdálená správa** dostupné z AVG Admin Konzole obsahuje v porovnání s nastavením na stanici navíc n které položky.




Nastavení zahrnuje:

- **Synchronizace konfigurace** - zvolte interval automatické synchronizace (stanice se pokusí o synchronizaci v zadané period - tedy pokusí se zjistit, zdali došlo k n jaké zm n v konfiguraci a p ípadn p enést pouze zm ny).
- **Vyzvedávání zpráv ze serveru** - zvolte, jak ásto mají být zprávy vyzvedávány ze serveru.
- **Odklad zpracování specifických nevyřízených požadavků po spuštění stanice** - zvolte prodlevu, kterou má AVG Admin Server vy kat p edtím, než zahájí zpracování požadavk ekajících ve front p ro stanici, která se zrovna p ipojila.
- **Synchronizovat nastavení Firewallu** - v p ípad , že synchronizaci Firewallu nepot ebujete, doporu ujeme tuto funkci vypnout za ú elem snížení nárok na p enos dat.
- **Synchronizovat nastavení Správce událostí** - v p ípad , že synchronizaci nastavení Správce událostí nepot ebujete, doporu ujeme tuto funkci vypnout za ú elem snížení nárok na p enos dat.

10.1.4. Povolené akce

Povolené akce jsou položky, které lze uživateli na stanici povolit nebo zakázat používat. Nastavení lze mít z AVG Admin Konzole. Konfiguraci lze nastavit buď přes **Společné nastavení pro stanice** nebo v rámci nastavení jednotlivých stanic.

Funkce je dostupná skrze položku **Vzdálená správa** v hlavním stromě, část **Povolené akce**.



Odškrtnutím následujících políček můžete uživateli na stanici zakázat použití daných funkcí.

- **Změna licenčního čísla** - v případě odškrtnutí znemožní uživateli na stanici měnit licenční číslo.
- **Přístup k pokročilým nastavením** - v případě odškrtnutí znemožní uživateli na stanici otevírat a měnit pokročilá nastavení.
- **Přístup k virovému trezoru** - v případě odškrtnutí znemožní uživateli na stanici přistupovat k virovému trezoru.
- **Obnovení položek z virového trezoru** - v případě odškrtnutí znemožní uživateli na stanici obnovovat soubory z virového trezoru.
- **Mazání položek z virového trezoru** - v případě odškrtnutí znemožní uživateli na stanici mazat soubory z virového trezoru.



- **Zaslání zprávy o chyb** - v p ípad odškrtnutí znemožní uživateli na stanici odesílat zprávy o chyb .
- **Vytvá ení nových PUP výjimek** - v p ípad odškrtnutí bude uživateli odep eno vytvá ení nových výjimek z potenciáln nežádoucích program .
- **Vytvá ení nových výjimek Rezidentního štítu** - v p ípad odškrtnutí bude uživateli odep eno vytvá ení nových výjimek pro kontrolu komponentou Rezidentní štít.
- **P ístup k uživatelskému rozhraní AVG** - v p ípad odškrtnutí bude uživateli odep en p ístup k rozhraní AVG.
- **Okamžitá spušt ní aktualizace** - v p ípad odškrtnutí nebude uživatel na stanici schopen spustit okamžitou aktualizaci.
- **Správce nastavení AVG** - v p ípad odškrtnutí nebude uživatel na stanici schopen spustit Správce nastavení AVG.
- **P ístup k IDP výjimkám** - v p ípad odškrtnutí nebude uživatel na stanici schopen upravovat výjimky IDP.
- **Do asn vypnout ochranu AVG** - v p ípad odškrtnutí nebude uživatel na stanici schopen do asn vypnout ochranu AVG.
- **Vymazat historii událostí** - v p ípad odškrtnutí nebude uživatel na stanici schopen vymazat historii událostí.

Pokud chcete uživateli na stanici umožnit používat i nepovolené akce po zadání hesla, klikn te na **Nastavit heslo pro p ístup k nepovoleným akcím** a v novém dialogu vypl te heslo (dvakrát pro ov ení).

Heslo bude vyžadováno pokaždé, když se uživatel pokusí k nepovolené akci získat p ístup.

Podobn m žete umožnit uživateli na stanici m nit povinná nastavení a to zaškrtnutím volby **Nastavit heslo pro editaci povinných nastavení** a vypln ním hesla (dvakrát kv li ov ení). Umožníte tak uživateli na stanici do asn zm nit nastavení pro aktuáln otev ený dialog v pokro ilém nastavení (prost ednictvím tla ítká **Do asn vypnout povinný režim**, které se uživateli zobrazí pokud je tato funkce aktivní).


Poznámka: Heslo nesmí být prázdné. M jte také prosím na pam ti, že po synchronizaci stanice se uživatelem zm n né nastavení vrátí na p vodní hodnoty.

Zárove je možné také uživatel m na stanici zakázat i povolit zastavení b žícího naplánovaného testu. Lze tak u init jak ve Spole ném nastavení pro stanice/skupiny, tak v individuálním nastavení stanice. Volba se nachází v levé nabídce **Naplánované úlohy/Naplánovaný test**, kde lze zaškrtnout polí ko **Uživatel m že p erušit b žící úlohu**.

Poznámka: Zm ny se projeví až po úsp šné synchronizaci stanic. Více informací o procesu synchronizace naleznete v kapitole [Synchroniza ní proces](#).

10.1.5. Licence

Položka **Licence** je dostupná pouze z AVG Admin Konzole.



Lze vyplnit tyto položky:


- **Jméno vlastníka** - Možte plné jméno vlastníka.
- **Společnost** - Možte název společnosti.
- **Licenční číslo** - Možte požadované licenční číslo.

V sekci **Expirační zpráva** zvolte, zdali si přejete zobrazovat expirační dialog pro případ, že licence vypršela.


- **Zobrazit expirační dialog** - vyberte jednu z možností. Pokud si přejete vložit vlastní zprávu, zvolte poslední možnost a vyplňte zároveň pole **Vlastní zpráva**.

10.1.6. Kopírování konfigurace

Předdefinované plány (resp. jejich nastavení) lze kopírovat ze Společného nastavení pro stanici/skupiny (nebo z nastavení pro jednotlivé stanice) do skupiny, více skupin i společného nastavení.



V levé stromové struktuře kliknete na vybranou podpoložku skupiny **Naplánované úlohy** a z kontextové nabídky zvolíte volbu **Kopírovat do...** Zobrazí se nový dialog:




Z rolovací nabídky **Kopírovat do** zvolte, kam si přejete konfiguraci nakopírovat. Pokud zvolíte volbu kopírování do **Stanic** máte dále možnost zvolit si skupinu, ze které chcete stanice vypsat (druhá rolovací nabídka **ze skupiny**). Po výběru skupiny se v dolní části dialogu zobrazí seznam stanic - zaškrtnutím vyberte ty, do kterých si přejete konfiguraci nakopírovat (pro **Aplikační servery** analogicky vyberete jednotlivé servery).

Můžete také zaškrtnout volbu **Cílový objekt nastavit jako povinný**, čímž automaticky nastavíte vaši volbu jako povinnou.

10.1.7. Naplánované testy

V průběhu vytváření nového naplánovaného testu můžete volit mezi volbou **Test celého počítače** a **Test vybraných souborů či složek**.



V případě druhé volby máte možnost specifikovat následující oblasti k testování:

- **Místní pevné disky: <Loc>**

Budou testovány všechny místní pevné disky.

- **Složka Dokumenty: <Doc>**

Bude testováno následující umístění:

C:\Documents and Settings\

Kde *aktuální uživatel* je uživatel přihlášený v průběhu testování.

- **Sdílené dokumenty: <DocAll>**

Bude testováno následující umístění:

C:\Documents and Settings\All Users



- **Program Files: <Prg>**

Bude testována programová složka (obvykle C:\Program Files\).

- **Složka Windows: <WinDir>**

Bude testována složka Windows (obvykle C:\Windows).

- **Systémová složka: <SysDir>**

Bude testována systémová složka Windows (obvykle c:\Windows\System32).

- **Systémový disk: <SysDrv>**

Bude testována systémová jednotka (obvykle C:\).

- **Složka do asných soubor : <Temp>**

Bude testováno následující umístění:

C:\Documents and Settings\

Kde <uživatel> je název uživatelského profilu.

- **Temporary Internet Files: <Web>**

Bude testováno do asné úložiště aplikace MS Internet Explorer:

C:\Documents and Settings\


Kde <uživatel> je název uživatelského profilu.

Upozornění: Protože jsou všechny naplánované testy spouštěny pod útem SYSTEM, není v sou asné době možné díky bezpečnostní politice Windows n která umístění žádn otestovat (zejména <Web>, <Temp> a <Doc>).

10.1.8. Přesouvání hodnot do skupin/serverů

Pokud pot ebujete aplikovat určitou konfiguraci pouze na omezený počet skupin stanic a nechcete nebo nem žete použít nastavení v rámci Společného nastavení pro stanice (což by aplikovalo konfiguraci na všechny vno ené skupiny bez rozdílů), můžete namísto toho použít následující funkci:

Otevřete Společné nastavení pro stanice a vyberte dialog, jehož nastavení si pře jete přesunout:



Pro přesunutí určité konfigurace do dalších skupinových nastavení, klikněte pravým tlačítkem na vybrané zaškrtnuté tlačítko a z kontextové nabídky zvolte **Přesunout hodnotu do skupin**. Ikonka zámečku vedle daného nastavení by se měla takto okamžitě změnit:

Údržba Virového trezoru


 Omezit velikost virového trezoru

Pro potvrzení přesunu zvoleného nastavení do jiné skupiny klikněte na tlačítko **OK** nebo **Použít**.

Upozornění: Pokud změníte hodnotu nastavení před potvrzením změny tlačítkem **OK** nebo **Použít**, budou provedeny změny ztraceny a konfigurace nebude zkopírována (resp. přesunuta)!

Obdobným způsobem můžete postupovat ve **Společném nastavení aplikací serverů** a přesouvat zvolenou konfiguraci na všechny servery. Kontextová volba nese název **Přesunout hodnotu serverům**.

Existuje také možnost přesunout hodnotu z nastavení skupiny do **Společného nastavení pro stanice**:



Pro přesunutí určité konfigurace ze skupiny do **Společného nastavení pro stanici**, klikněte pravým tlačítkem na vybrané zaškrtnuté tlačítko a z kontextové nabídky zvolte **Přesunout hodnotu do společného nastavení**. Ikonka zámečku vedle daného nastavení by se měla takto okamžitě změnit:

Údržba Virového trezoru



Po stisknutí tlačítka **OK** nebo **Použít** dojde k přesunu zvoleného nastavení do Společného nastavení pro skupiny a označení nastavení jako povinného. V jakékoliv jiné skupině pak bude označeno jako nepovinné. Takto lze snadno odstranit příznak "povinné" od určitého nastavení ze všech skupin najednou.

Upozornění: Pokud změníte hodnotu nastavení před potvrzením změny tlačítkem **OK** nebo **Použít**, budou provedené změny ztraceny a konfigurace nebude zkopírována (resp. přesunuta)!

Obdobným způsobem můžete postupovat v nastavení jednotlivých **Aplikací serverů** a přesouvat zvolenou konfiguraci do **Společného nastavení aplikací serverů**. Kontextová volba nese název **Přesunout hodnotu do společného nastavení**.


10.1.9. Anti-Spam

Pokud jste nasadili UpdateProxy roli (v průběhu [Průvodce nasazením AVG Admin Serveru](#)), můžete si nastavit také stahování Anti-Spam aktualizací přímo ze serveru společnosti Mailshell a poté nastavit AVG Admin Server tak, aby tyto aktualizace distribuoval mezi jednotlivé stanice.


Zapnutí nebo vypnutí stahování Anti-Spam aktualizací provedete skrze nastavení AVG Admin Server na záložce [UpdateProxy](#).

Anti-Spam aktualizace lze také ručně změnit ve Společném nastavení pro stanice/skupiny. Otevřete AVG Admin Konzoli, z horní nabídky zvolte **Nástroje/Společné nastavení pro stanice** a poté v levé části vyberte **Anti-Spam/Pokročilé nastavení/Internetové připojení**.

V dialogu Proxy server vložte adresu AVG Admin Serveru v čísla portu (výchozí je 4158).



Pokud váš AVG Admin Server vyžaduje přihlašovací údaje, otevřete také volbu **Autentifikace proxy** a vložte správné uživatelské jméno a heslo.




Poznámka: Stejně nastavení lze v případě potřeby provést v rámci Společného nastavení pro skupiny i v nastavení jednotlivých stanic.

10.2. Společné nastavení Firewallu pro stanice

Tento dialog umožňuje definovat společné nastavení pro stanice. Volby jsou stejné jako na stanici. Pokud potřebujete více informací k jednotlivým nastavením, doporučujeme konzultovat buď kontextovou nápovědu nebo příručku k AVG Internet Security, případně odpovídající edici, jež je dostupná v sekci **Centrum podpory/Stáhnout** na <http://www.avg.cz/cz-cs>.

Následující podkapitoly popisují zejména nastavení Firewallu, které je dostupné pouze z AVG Admin Konzole.

10.2.1. Nastavení položek jako povinné




Pro změnu stavu komponenty Firewall použijte jednu z následujících voleb:

- **Firewall spuštěn** - zapne komponentu Firewall.
- **Firewall zastaven** - zastaví komponentu Firewall (místní i vnější síťový provoz je povolen).
- **Pohotovostní režim** - zablokuje veškerý síťový provoz v nedostupnosti místní sítě.

Konfiguraci Firewallu lze nastavit jako povinnou zaškrtnutím volby **Nastavit celou konfiguraci jako povinnou**, která je dostupná v části **Obecné**.

Zároveň lze nastavit všechny položky profilu jako povinné a to jednoduše kliknutím na požadovaný profil a vybráním tlačítka **Nastavit** v sekci **Pokročilé nastavení**. Tlačítkem **Zrušit** nastavíte všechny položky profilu zpět jako nepovinné.




10.2.2. Profily

V AVG Admin Konzoli je možno profily Firewallu mazat/duplikovat/přejmenovat a importovat pouze ze Společného nastavení Firewallu pro stanice.


Zvolená sada profilů je posléze aplikována na všechny ostatní nastavení Firewallu (tj. pro jednotlivé skupiny a individuální stanice).

Poznámka: Tučně zvýrazněný název profilu neznámá, že je položka nastavena jako povinná. Nastavení stavu (povinný/nepovinný) profilu lze ověřit (přidáním/odstraněním) v sekci výše - **Profily sítě a adaptéru**.

Varování: Pokud při správě profilů smažete všechny předdefinované profily a ponecháte pouze **Povolit vše** a **Blokovat vše**, z nichž žádný nenastavíte jako povinný (aktivní), bude na stanici použit profil **Blokovat vše**. Což způsobí blokadu veškeré komunikace a nebude tak možno se ke stanici s takovýmto nastavením připojit!



10.3. Společné nastavení aplikačních serverů



Tento dialog umožňuje změnu společného nastavení aplikačních serverů. Většina voleb je stejných jako na stanici s rozdíly popsány v kapitolách níže. Pokud budete potřebovat více informací o ostatním nastavení, doporučujeme konzultovat uživatelskou příručku k AVG Internet Security edici, která je dostupná ke stažení ze stránek <http://www.avg.cz/cz-cs>, případně nápovědu dostupnou skrze klávesu F1 a ikonu otazníku.

Poznámka: Tlačítkem **Výchozí** obnovíte v dialogu původní nastavení.

10.3.1. Přehled

Základní přehled jednotlivých serverových komponent:

- **[Anti-Spam server pro MS Exchange](#)**

Kontroluje všechny příchozí e-mailové zprávy a označuje nevyžádanou poštu jako SPAM. K analýze každé zprávy využívá několik metod, což zajišťuje maximální možnou ochranu proti nežádoucím zprávám.

- **[Kontrola pošty pro MS Exchange \(směrovací transportní Agent\)](#)**

Kontroluje všechny příchozí, odcházející a interní e-mailové zprávy procházející skrze HUB



roli MS Exchange.

Dostupné pouze pro MS Exchange 2007/2010 a lze nainstalovat pouze na HUB roli.

- **[Kontrola pošty pro MS Exchange \(SMTP transportní agent\)](#)**

Kontroluje e-mailové zprávy procházející skrze SMTP rozhraní MS Exchange.

Dostupné pouze pro MS Exchange 2007/2010 a lze nainstalovat na EDGE i HUB roli.

- **[Kontrola pošty pro MS Exchange \(VSAPI\)](#)**

Kontroluje e-mailové zprávy uložené v uživatelských schránkách. Při nalezení viru dojde k přesunu do virového trezoru nebo kompletnímu odstranění.

- **[Kontrola dokumentů pro MS SharePoint](#)**


Kontroluje soubory při nahrávání a stahování na/z SharePoint server(u). Při nalezení viru dojde k přesunu do virového trezoru nebo kompletnímu odstranění.

10.3.2. Anti-Spam Server pro MS Exchange

Dostupné nastavení **Anti-Spam serveru pro MS Exchange** je totožné s nastavením stanic (nicméně samotné hodnoty jsou pro stanici a server rozdílné). Pokud budete potřebovat více informací o nastavení, doporučujeme konzultovat uživatelskou příručku k AVG Internet Security edici i E-mail Server edici, které jsou dostupné ke stažení ze stránek <http://www.avg.cz/cz-cs>, případně nápovědu dostupnou skrze klávesu F1 nebo ikonu otazníku.

10.3.3. Kontrola pošty pro MS Exchange (směrovací TA)

Tato položka obsahuje možnosti nastavení **Kontroly pošty pro MS Exchange** (směrovací transportní agent).



V sekci **Základní nastavení** naleznete následující možnosti:

- **Povolit komponentu** - odškrtnete pro vypnutí celé komponenty.
- **Jazyk** - zvolte preferovaný jazyk komponenty.
- **Certifikovat zprávy** - zaškrtnete, pokud si přejete přidat certifikovanou poznámku ke všem testovaným zprávám. Zprávu můžete upravit v následujícím poli.

Sekce **Nastavení protokolování** obsahuje tyto volby:

- **Velikost souboru protokolu** - zvolte preferovanou velikost protokolovacího souboru. Výchozí hodnota je 100 MB.

Sekce **Vlastnosti testování** obsahuje tato nastavení:

- **Použít heuristickou analýzu** - zaškrtnete pro povolení použití heuristické analýzy v průběhu testování.
- **Hlásit potenciálně nežádoucí programy a spyware infekce** - zaškrtnete pro hlášení potenciálně nežádoucích programů a spyware.



- **Hlásit rozšířenou množinu potenciálně nežádoucích programů** - zaškrtnutím tohoto políčka aktivujete detekci rozšířené sady spyware: programů, které jsou v podobě od výrobce neškodné a v pořádku, ale mohou být snadno zneužity ke škodlivým účelům, například jde o zásadně neškodné, avšak poněkud obtížující programy (různé doplňky do prohlížeče atd.). Jde o dodatečné opatření, které zlepšuje zabezpečení vašeho počítače na další úrovni, nicméně může blokovat také některé legální programy, proto je ve výchozím nastavení tato možnost vypnuta. Tato detekce je doplněna předchozí možností, samostatně tedy není dostatečně účinná: pokud chcete ochranu před základními typy spyware, pak ponechte vždy označené předchozí políčko, a toto pak označíte volitelně k němu.
- **Testovat archívy** - zaškrtnete pro zahrnutí také testování archivních souborů (zip, rar, atp.)

Sekce **Reportování e-mailových příloh** umožňuje vybrat položky, které si přejete hlásit v průběhu testování. Pokud je položka zaškrtnutá, bude každá zpráva s takovou přílohou obsahovat v předem určeném textu [INFORMACE] (ve výchozím nastavení). Toto výchozí nastavení lze změnit ve tvůrčích **Akcích nad nálezy**, část **Informace** (viz níže).

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Reportovat heslem chráněné archívy**
- **Reportovat heslem chráněné dokumenty**
- **Reportovat soubory obsahující makra**
- **Reportovat skryté přípony**

Součástí nastavení jsou tyto podpoložky ve stromové struktuře:

- [Akce nad nálezy](#)
- [Filtrování e-mailů](#)

10.3.4. Kontrola pošty pro MS Exchange (SMTP TA)


Konfigurace kontroly pošty pro MS Exchange (SMTP Transportní Agent) je stejná jako pro směrovací transportní agent. Více informací naleznete v kapitole [Kontrola pošty pro MS Exchange \(směrovací TA\)](#) výše.

Součástí nastavení jsou také tyto podpoložky ve stromové struktuře:

- [Akce nad nálezy](#)
- [Filtrování e-mailů](#)

10.3.5. Kontrola pošty pro MS Exchange (VSAPI)

Tato položka obsahuje možnosti nastavení **Kontroly pošty pro MS Exchange (VSAPI)**.



V sekci **Základní nastavení** naleznete následující možnosti:

- **Povolit komponentu** - odškrtnete pro vypnutí celé komponenty.
- **Jazyk** - zvolte preferovaný jazyk komponenty.

Sekce **Nastavení protokolování** obsahuje tyto volby:

- **Velikost souboru protokolu** - zvolte preferovanou velikost protokolovacího souboru. Výchozí hodnota je 100 MB.

Sekce **Nastavení testování** obsahuje tato nastavení:

- **Testovat na pozadí** - zde můžete povolit nebo zakázat proces kontroly existujícího obsahu databáze na pozadí. Kontrola uložené pošty na pozadí je jedním z prvků rozhraní VSAPI 2.0/2.5. Antivirová kontrola probíhá pro každou databázi na serveru zvlášť; vždy jsou testovány zprávy i přílohy.

Pro každou databázi je zároveň použito jedno vlákno (*thread*) s nízkou prioritou, což znamená, že ostatní úlohy, jako například ukládání e-mail zpráv do Microsoft Exchange



databáze dostane vždy p ednost. Kontrola pošty na pozadí je aplikována pro tabulku se složkami v rámci Exchange úložišt . Složka, která již byla na pozadí jednou zkontrolována, bude znovu zkontrolována až p i op tovném spušt ní rozhraní. Zm ny jednotlivých zpráv ve složkách jsou zpracovávány proaktivní kontrolou (*proactive scan*).

- **Proactive scan (p íchozí zprávy)** - zde m žete povolit nebo zakázat funkci proaktivní kontroly z VSAPI 2.0/2.5. Tato funkce spo ívá v dynamické správ priorit položek v testovací front . Jakmile jsou zprávy umíst ny do úložišt serveru Exchange, jsou za azeny také do obecné fronty k testování s nízkou prioritou (maximum 30 položek). Následn jsou testovány podle metody FIFO (First in, first out). Pokud je k n které položce zaznamenán p ístup zatímco je stále ve front , její priorita se zm ní na vysokou.

Poznámka: Nadbyte né zprávy jsou p esunuty do úložišt bez otestování.

Upozorn ní: I v p ípad vypnutí obou voleb **Testování na pozadí** a **Proactive Scan**, z stává i nadále aktivní rezidentní test, který se spustí v moment stahování zprávy klientem MS Outlook.

- **Testovat RTF** - zvolte, zdali si p ejete testovat také RTF soubory.
- **Po et soub žných testování** - ve výchozím nastavení b ží testovací proces paraleln ve více vláknech, zejména pro zvýšení obecného výkonu. Po et soub žných vláken lze zm nit v tomto nastavení.

Výchozí po et vláken je vypo ítán jako dvojnásobek "po tu procesor " + 1.

Minimální po et vláken je vypo ítán jako ("po et procesor " + 1) vyd leno dv ma.

Maximální po et vláken je vypo ítán jako "po et procesor " krát 5 + 1.

Pokud je nastavena hodnota nižší než minimální, p ípadn vyšší než maximální, je použita hodnota výchozí.

- **asový limit testu** - maximální souvislý interval (v sekundách), po který m že jedno vlákno p istupovat k práv testovanému objektu (výchozí hodnota je 180 sekund).

Sekce **Vlastnosti testování** obsahuje tato nastavení:

- **Použit heuristickou analýzu** - zaškrtn te pro povolení použití heuristické analýzy v pr b hu testování.
- **Hlásit potenciáln nežádoucí programy a spyware infekce** - zaškrtn te pro hlášení potenciáln nežádoucích program a spyware.
- **Hlásit rozší enou množinu potenciáln nežádoucích program** - zaškrtnutím tohoto polí ka aktivujete detekci rozší ené sady spyware: program , které jsou v p vodní podob od výrobce neškodné a v po ádku, ale mohou být snadno zneužity ke škodlivým ú el m, p ípadn jde o zásadn neškodné, avšak pon kud obt žující programy (r zné dopl ky do prohlíže e atd.). Jde o dodate né opat ení, které zlepšuje zabezpe ení vašeho po íta e na další úrovni, nicmén m že blokovat také n které legální programy, proto je ve výchozím nastavení tato možnost vypnuta. Tato detekce je dopl kem p edchozí možnosti, samostatn tedy není dosta ující: pokud chcete ochranu p ed základními typy spyware, pak ponechte vždy ozna ené p edchozí polí ko, a toto pak ozna te voliteln k n mu.



- **Testovat archívy** - zaškrtnete pro zahrnutí také testování archivních souborů (zip, rar, atp.)

Sekce **Reportování e-mailových příloh** umožňuje vybrat položky, které si můžete hlásit v případě testování. Pokud je položka zaškrtnutá, bude každá zpráva s takovou přílohou obsahovat v příloze text [INFORMACE] (ve výchozím nastavení). Toto výchozí nastavení lze změnit ve vztahu **Akce nad nálezy**, část **Informace** (viz níže).

K dispozici jsou následující možnosti:


- **Reportovat heslem chráněné archívy**
- **Reportovat heslem chráněné dokumenty**
- **Reportovat dokumenty obsahující makro**
- **Reportovat skryté přípony**

Součástí nastavení jsou také tyto podpoložky ve stromové struktuře:

- [Akce nad nálezy](#)
- [Filtrování e-mailů](#)

10.3.6. Kontrola dokumentů pro MS SharePoint

Tato položka obsahuje možnosti nastavení **Kontroly dokumentů pro MS SharePoint**.





Sekce **Nastavení protokolování** obsahuje tyto volby:

- **Velikost souboru protokolu** - zvolte preferovanou velikost protokolovacího souboru. Výchozí hodnota je 100 MB.

Sekce **Vlastnosti testování** obsahuje tato nastavení:

- **Použít heuristickou analýzu** - zaškrtněte pro povolení použití heuristické analýzy v průběhu testování.
- **Hlásit potenciálně nežádoucí programy a spyware infekce** - zaškrtněte pro hlášení potenciálně nežádoucích programů a spyware.
- **Hlásit rozšířenou množinu potenciálně nežádoucích programů** - zaškrtnutím tohoto políčka aktivujete detekci rozšířené sady spyware: programů, které jsou v podobě od výrobce neškodné a v pořádku, ale mohou být snadno zneužity ke škodlivým účelům, například jde o zásadně neškodné, avšak poněkud obtížující programy (různé doplňky do prohlížeče atd.). Jde o dodatečné opatření, které zlepšuje zabezpečení vašeho počítače na další úrovni, nicméně může blokovat také některé legální programy, proto je ve výchozím nastavení tato možnost vypnuta. Tato detekce je doplněna výchozí možností, samostatně tedy není dostatečně účinná: pokud chcete ochranu před základními typy spyware, pak ponechte vždy označené výchozí políčko, a toto pak označte volitelně k nim.
- **Testovat archívy** - zaškrtněte pro zahrnutí také testování archivních souborů (zip, rar, atp.).

Sekce **Reportování e-mailových příloh** umožňuje vybrat položky, které si přejete hlásit v průběhu testování. Toto výchozí nastavení lze změnit ve tvé **Akce nad nálezy**, část **Informace** (viz níže).


K dispozici jsou následující možnosti:

- **Reportovat heslem chráněné archívy**
- **Reportovat heslem chráněné dokumenty**
- **Reportovat dokumenty obsahující makra**
- **Reportovat skryté přípony**

Součástí nastavení jsou také tyto podpoložky ve stromové struktuře:

- [Akce nad nálezy](#)

10.3.7. Akce nad nálezy



V části **Akce nad nálezy** lze zaškrtnout a vybrat automatické akce, které mají být provedeny v průběhu testování. Akce jsou k dispozici pro následující položky:

- **Infekce**
- **PUP (Potenciálně nežádoucí programy)**
- **Varování**
- **Informace**


Z rolovací nabídky zvolte pro každou položku vždy jednu akci:

- **Žádná** - nebude provedena žádná akce.
- **Přesunout do trezoru** - dané nebezpečí bude přesunuto do Virového trezoru.
- **Odstranit** - dané nebezpečí bude odstraněno.

Pokud si přejete přidat do předmětu zprávy zpracované úřadovou akci textovou informaci pro lepší identifikaci a přehled, zaškrtněte příslušné políčko **Označit předmět zprávy jako** a vložte požadovanou hodnotu.

Poznámka: Poslední zmíněnou vlastnost nelze aplikovat v případě nastavení Kontroly pošty pro MS

10.3.8. Filtrování e-mailů



V části **Filtr příloh** můžete zvolit přílohy, které mají být automaticky odstraněny. K dispozici jsou následující možnosti:


- **Odstraňovat přílohy** - zaškrtnete pro povolení této funkce.
- **Odstraňovat všechny spustitelné soubory** - odstraní všechny spustitelné přílohy.
- **Odstraňovat všechny dokumenty** - odstraní všechny dokumenty v příloze.
- **Odstraňovat soubory s těmito příponami (oddělenými čárkou)** - Vložte přípony, které si přejete automaticky odstranit. Hodnoty oddělte čárkou.
- **Odstraněné přílohy přesouvat do virového trezoru** - zaškrtnete, pokud nechcete, aby byly filtrované přílohy odstraněny rovnou. Je-li toto políčko zaškrtnuté, budou všechny přílohy zvolené prostřednictvím tohoto dialogu automaticky přesouvány do karanténního prostředí Virového trezoru. Jedná se o bezpečné místo pro ukládání potenciálně škodlivých souborů - můžete k nim přistupovat a zkoumat je, aniž by mohly napáchat jakoukoli škodu.



10.4. Nastavení AVG Admin Serveru

AVG Admin Server Monitor je součástí instalace **AVG Admin Serveru**. AVG Admin Server Monitor je po spuštění indikován ikonou v systémové liště; barva ikony vyjaduje stav AVG Admin Serveru. Dvojitým kliknutím na ikonu otevete AVG Admin Server Monitor, kde naleznete základní pohled o stavu serveru.

Pokud ikona není dostupná, je možné AVG Admin Server Monitor spustit z nabídky Start operačního systému Windows: **Všechny programy/AVG 2012 Vzdálená správa** a zvolením **AVG Admin Server Monitor**.




Dialog AVG Admin Server Monitor obsahuje následující ovládací tlačítka:

- **Zastavit server** – umožní ukončitinnost AVG Admin Serveru.
- **Pozastavit server** – umožní AVG Admin Server pozastavit, popřípadě znovu spustit.
- **Nastavení serveru** – umožní změnit konfiguraci AVG Admin Serveru.

Pokud si nepřejete automaticky spouštět **AVG Admin Server Monitor** při startu Windows, lze toto vypnout odškrtnutím políčka **Spouštět AVG Admin Server Monitor při startu** (nedoporučujeme).

10.4.1. Záložka Obecné

Tato záložka nabízí následující možnosti:



- Sekce **Licence**

Klikn te na tlačítko **Změnit** pro vložení nového licenčního čísla (podrobnosti viz kapitola 10.4.2).

Licenční číslo musí obsahovat síťovou podporu (podpora vzdálené správy musí být aktivní).

- Sekce **Připojení**

Zde můžete změnit číslo portu a lokální adresu.

- **Port** - výchozí port je 4158. Pro výchozí nastavení dosáhnete prostřednictvím tlačítka **Výchozí port**.
- **Lokální adresa** - upesňuje lokální adresu pro výchozí spojení. Výchozí hodnota je prázdná, což znamená, že bude použita libovolná lokální adresa. Pokud se zadají více adres, pak bude použita první dostupná (server otestuje všechny).
- **Použít IPv4/IPv6** - upesňuje, které verze internetového protokolu chcete používat při připojování.

dávat p ednost (ve výchozím nastavení je to pokud možno IPv4).

- Sekce **P ístup k serveru**

V této sekci doporu ujeme pro zvýšení bezpečnosti vyplnit uživatelské jméno a heslo pro přístup k AVG DataCenter.


Poznámka: Vybrané přihlašovací údaje se vztahují k připojení stanic do AVG DataCenter. Jinými slovy stejné přihlašovací údaje musíte použít při připojování stanic do AVG DataCenter (a již prostřednictvím Průvodce s novou instalací AVG nebo ručně!).

- Sekce **R zné**

Zaškrtnete volbu **Automaticky odeslat pády serveru na analýzu**. Tím povolíte automatické odeslání informací o pádu AVG Admin Serveru přímo technické podpoře AVG.

10.4.2. Záložka DataCenter

Tato záložka nabízí následující možnosti:



Nastavení databázového systému - tato sekce obsahuje přehled databázových systémů. Pro změnu **databázového systému**, zvolte jiný databázový systém z rolovací nabídky.

- **Firebird**



Toto řešení je vhodné pro menší síť s maximálním počtem 150 stanic. Databáze je standardní součástí instalace AVG Anti-Virus Business Edice.

Pro změnu umístění databázového souboru vyberte novou cestu v poli **Soubor databáze**.

- **MS SQL Server Express**

Redukovaná verze **Microsoft SQL Serveru**, umožňuje spravovat až 1000 stanic. Databáze není standardní součástí instalace AVG Anti-Virus Business Edice. Její použití není limitováno žádnou komerční licencí.

Pro změnu názvu databáze vyplňte hodnotu do pole **Jméno databáze**.

- **MS SQL Server**

Tento systém je schopen obsloužit více než 1000 stanic a je určen pro rozsáhlé síť. Databáze není standardní součástí instalace AVG Anti-Virus Business Edice a její použití je vázáno licenční politikou společnosti Microsoft pro daný produkt.

Pro změnu názvu databáze vyplňte hodnotu do pole **Jméno databáze**.

- **Oracle**

Tento systém je schopen obsloužit více než 1000 stanic a je určen pro rozsáhlé síť. Databáze není standardní součástí instalace AVG Anti-Virus Business Edice a její použití je vázáno komerční licencí.

- **MySQL**

Tento systém je schopen obsloužit více než 1000 stanic a je určen pro rozsáhlé síť. Databáze není standardní součástí instalace AVG Anti-Virus Business Edice a její použití může být vázáno komerční licencí.

V sekci **Parametry k databázi** naleznete další parametry (není dostupné pro všechny typy databází):

- **Uživatel** - uživatel databáze vybraný pro vytvoření databáze v průběhu provedení nasazení AVG Admin Serveru.
- **Heslo** - heslo k databázi vybrané při vytvoření databáze v průběhu provedení nasazení AVG Admin Serveru.
- **Jméno počítače** - vložte název počítače, na kterém databáze běží.
- **Instance** – vztahuje se ke konkrétní SQL Server/Oracle instalaci, pokud v systému existuje více než jedna instance.

Sekce **Nastavení DataCenter** obsahuje následující volbu:

- **Pravidelně zálohovat databázi**

Pokud je volba zaškrtnuta, AVG Admin Server bude automaticky vytvářet záložní kopii


databáze do níže uvedeného umístění. Můžete si vybrat jak často a v kolik hodin bude záloha probíhat.

C:\Documents and settings\All users\Data Aplikací\AVG2012\Admin Server
Data\AutoDatabaseBackup

Složky jsou pojmenovány dle data uložení zálohy pro snazší orientaci.

10.4.3. Záložka UpdateProxy

Tato záložka nabízí následující možnosti:



- **Složka pro ukládání aktualizací** - můžete kompletní cestu ke složce (např. c:\AVGUpdate), do které se budou ukládat aktualizací soubory.
- Sekce **Zdroj aktualizací** (má dvě samostatné záložky pro stanice s AVG 2012 a se starší verzí AVG 2011)

Obsahuje seznam dostupných aktualizací serverů seřazených dle priority. Servery umístěné na horních místech budou užity jako první. Možnosti jsou následující:

Přidat - otevře dialog pro přidání nového aktualizacího serveru.

Upravit - umožní změnit aktuální záznam.



Vymazat - vymaže vybraný záznam.

Výchozí - obnoví nastavení aktualizací server do původního stavu.

Nahoru - posune server o řádek výše (zvýší prioritu).

Dol - posune server o řádek níže (sníží prioritu).

Můžete také zaškrtnout a odškrtnout jednotlivé záznamy. AVG Admin Server pak bude brát v potaz pouze zaškrtnuté položky.

- **Stahovat Anti-Spam aktualizace** - Pokud si nepřejete stahovat Anti-Spam aktualizace, odškrtněte tuto volbu.

***Poznámka:** Anti-Spam aktualizace jsou stahovány přímo ze serveru společnosti Mailshell.*

Další informace o tématu naleznete v kapitole [Konfigurace/Společné nastavení pro stanice/skupiny/Anti-Spam](#).


- **Připojení k internetu**

Pokud pro připojení k Internetu používáte ve vaší síti proxy server, vyplňte jeho detaily zde. Zaškrtněte políčko **Použít proxy server** a vložte **adresu** a **Port**.

Pokud proxy server vyžaduje přihlášení, zaškrtněte také políčko **Autorizace** a vyplňte uživatelské jméno a heslo.

10.4.4. Záložka E-mail

Tato záložka nabízí následující možnosti:



Abyste mohli odesílat [Grafické reporty](#), případně přijímat upozornění e-mailem, je nezbytné nakonfigurovat tuto záložku.

Poznámka: Klíčová pole jsou umístěna v části **Server pro odesílání pošty (SMTP)** (viz níže). Další pole (Adresát/Předmět/zpráva) budete moci vyplnit také v průběhu Průvodce vytvořením plánu pro reporty, nicméně všechny hodnoty, které zde vložíte, budou považovány za výchozí.

Sekce **Hlavička zprávy** obsahuje tato pole:

- **Adresát** - vyberte jednu či více e-mailových adres, na které budou reporty odesílány. Oddělte jednotlivé hodnoty čárkou. Pole lze vyplnit také v průběhu Průvodce vytvořením plánu pro reporty.
- **Kopie** - Volitelná položka. Vyberte jednu či více e-mailových adres, na které budou reporty odesílány. Oddělte jednotlivé hodnoty čárkou.
- **Slepá kopie** - Volitelná položka. Vyplňte jednu či více e-mail adres, na které budou reporty zasílány jako tzv. slepá kopie (tj. další příjemci neuvidí tyto adresy). Oddělte jednotlivé hodnoty čárkou.
- **Odesílatel** - Volitelná položka. Vložte e-mail adresu odesílatele, případně jméno odesílatele



a e-mail adresu v hranatých závorkách <uzivatel@xyadresa.cz>

- **Odpov** - Volitelná položka. Vložte e-mail adresu, která bude použita pro p ípadnou odpov .
- **P edm t** - vložte n jaký text, dle kterého budete identifikovat e-mail s reporty.

Sekce **Server pro odesílání pošty (SMTP)** obsahuje tato pole:

- **SMTP server** - vložte adresu SMTP serveru (IP adresu nebo doménový název).
- **SMTP port** - vložte port SMTP serveru. Výchozí hodnota je 25.

Pokud váš SMTP server vyžaduje ov ení pro odesílání e-mail , vložte p ihlašovací údaje níže:

- **SMTP p ihl. jméno** - vložte uživatelské jméno.
- **SMTP heslo** - vložte uživatelské heslo.

Potr te všechny zm ny v nastavení serveru tla ítkem **OK**. Provedené zm ny se projeví až po restartování serveru. Pokud je **AVG Admin Server** spušt ný, zobrazí se dotazovací dialog, zdali si p ejete restartovat server (v pr b hu restartování nebudou služby serveru dostupné).

Ov ení správnosti nastavení lze provést tla ítkem **Odeslat zkušební e-mail**, které odešle testovací zprávu nastaveným p íjemc m skrze zvolený SMTP server.

10.5. Připojovací řetězec

Stanice se p ipojují do AVG DataCenter skrze tzv. **p ipojovací et zec**. Tento sestává z adresy **AVG Admin Serveru** a ísla portu. Nap íklad:

localhost:4158

Pro p ipojení stanice do AVG DataCenter (a pro její úsp šnou správu skrze AVG Admin Konzoli), je pot eba nainstalovat komponentu **Vzdálená správa** na všechny stanice. V pr b hu instalace této komponenty budete dotázáni na p ipojovací et zec k AVG DataCenter. Jakmile je stanice p ipojena k AVG DataCenter, budete moci stanici spravovat skrze **AVG Admin Konzoli**. P ipojovací et zec lze na stanici pozd ji zm nit prost ednictvím uživatelského rozhraní AVG (nabídka Nástroje/ Pokro ilé nastavení).

Postup pro p ipojení k AVG DataCenter z AVG Admin Konzole naleznete níže:

1. V **AVG Admin Konzoli** klikn te na horní nabídku DataCenter a vyberte **P ipojit k AVG DataCenter**.
2. Vložte adresu nového serveru a íslo portu, pop ípad také uživatelské jméno a heslo, pokud bude požadováno.
3. Potr te svou volbu kliknutím na tla ítko **OK**.



10.6. Proxy server

Tato kapitola popisuje možné problémy související s proxy servery.

Všeobecně, termín proxy server se vztahuje na server, který je obvykle umístěn v rámci privátní (lokální) sítě a umožňuje přístup k vnějším síťovým zdrojům.

v rámci AVG Anti-Virus Business Edice je lze proxy server využít v zásadě ve dvou případech:

1. Použití vlastního proxy serveru pro připojení k aktualizacím serverů AVG. V tomto případě je potřeba nastavit proxy server na všech stanicích. Postupujte dle tohoto návodu:
 - V **AVG Admin Konzoli** zvolte **Společné nastavení pro stanice** z horní nabídky **Nástroje**.
 - Přejděte k položce **Aktualizace** a zvolte položku **Proxy**.
 - V pravé části dialogu vyberte **Použít proxy** a nadefinujte **Manuální** nebo **Auto** konfiguraci, v závislosti na vašem síťovém nastavení.
 - Klikněte na tlačítko **OK** pro potvrzení změny.
 - Počkejte, než dojde k synchronizaci stanic. (Výchozí interval pro synchronizaci je 60 minut.)

Alternativně můžete synchronizaci provést ručně (všech stanic): Klikněte pravým tlačítkem na položku **Stanice** a z kontextové nabídky zvolte **Synchronizovat nastavení**.

2. Nasaďte **UpdateProxy** roli **AVG Admin Serveru**, která bude fungovat jako prostředník (tedy proxy server) mezi oficiálními aktualizacími servery AVG a vašimi stanicemi. Slouží ke stahování všech potřebných aktualizací souborů požadovaných stanicemi AVG připojených do DataCenter. Použitím této možnosti ušetříte na provozové kapacitě. Volitelně můžete nasadit také více než jednu UpdateProxy roli a rozložit tak zatížení mezi více serverů (v závislosti na velikosti vaší sítě).

Pro nasazení UpdateProxy role na váš AVG Admin Server jednoduše vyberte z **Windows nabídky Start/Všechny programy/Vzdálená správa AVG 2012** a ve druhém kroku provedce zaškrtněte políčko **Role UpdateProxy** a dokončete zbytek kroků.

Pokud potřebujete nastavit internetový proxy server pro stahování aktualizací ze serverů AVG prostřednictvím AVG Admin Serveru, postupujte následovně:

- Otevřete **Nastavení AVG Admin Serveru** z nabídky **Nástroje** v AVG Admin Konzoli.
- Klikněte na záložku **UpdateProxy** a v sekci **Připojení k internetu** zaškrtněte volbu **Použít proxy server**. Vložte detaily vašeho proxy serveru a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení volby.

10.7. AVG Admin Konzole

10.7.1. Konextová nabídka

Kliknutím pravého tlačítka na položku **Stanice** ve stromové struktuře vlevo zobrazíte kontextovou nabídku s následujícími možnostmi:

- **Nová skupina** - umožní vytvořit novou skupinu (více informací o skupinách lze nalézt v kapitole [Skupiny stanic](#) v této příručce).
- **Synchronizovat nastavení** - vyžádá si okamžitou synchronizaci nastavení všech stanic.
- **Vyzvat k programové aktualizaci** - spustí na všech stanicích proces programové aktualizace.
- **Vyzvat k aktualizaci virové báze** - spustí na všech stanicích proces aktualizace virové báze.
- **Vyzvat k použití poslední aktualizace virové báze** - požádá všechny stanice o použití poslední verze aktualizace virové databáze a ignorování té poslední.
- **Smazat dočasné aktualizací soubory** - požádá všechny stanice o výmaz dočasných aktualizací souborů.
- **Požádat o výsledky testů** - vyzve stanice k odeslání výsledků testů.
- **Vygenerovat nový report** - zobrazí průvodce pro vytvoření [grafického reportu](#).

Kliknutím pravého tlačítka na položku **Nezařazené** ve stromové struktuře vlevo, popřípadě na kteroukoliv existující skupinu, zobrazíte kontextovou nabídku s následujícími možnostmi:


- **Nová skupina** - umožní vytvořit novou skupinu (více informací o skupinách lze nalézt v kapitole [Skupiny stanic](#) v této příručce).
- **Upravit skupinu** - umožní změnit název a popis skupiny (neplatí pro skupinu **Nezařazené**).
- **Odstranit skupinu** - umožní smazat vybranou skupinu (netýká se skupiny **Nezařazené**).
- **Nastavení prístupových práv pro skupinu**

Pokud používáte *Plně řízený přístup* (nabídka **DataCenter** v AVG Admin Konzoli, položka **Nastavení AVG DataCenter**) a máte vytvořen alespoň jeden uživatelský účet, můžete použít tuto volbu pro nastavení prístupových práv k vybrané skupině stanic.

Klikněte dvakrát na vybraný účet pro zobrazení rolovací nabídky (popřípadě pravým tlačítkem vyvolejte obdobnou kontextovou nabídku) s možností výběru typu přístupu:

- **Úplný přístup** - vybraný uživatelský účet bude mít ke skupině plný přístup.

- **Pouze tení** - vybraný uživatelský účet bude moci skupinu pouze prohlížet.
- **Bez přístupu** - zvolený uživatelský účet nebude mít ke skupině přístup vůbec.
- **Nastavení skupiny**
 - **Společné nastavení ve skupině** - otevře [společné nastavení](#) pro skupinu stanic.
 - **Společné nastavení Firewallu ve skupině** - otevře společné [nastavení Firewallu](#) pro skupinu stanic.
 - **Synchronizovat nastavení** - vyžádá si okamžitou synchronizaci nastavení všech stanic.
 - **Kopírovat nastavení do...** - otevře nový dialog:



Tento dialog slouží pro kopírování nastavení skupiny mezi společnými nastaveními, nastaveními skupin i nastaveními jednotlivých stanic i aplikačních serverů. Objekt, do něhož chcete zkopírovat nastavení, vyberete tak, že z rolovací nabídky zvolíte skupinu stanic, případně svou volbu ještě upesníte zaškrtnutím políčka u názvu příslušné stanice nebo skupiny stanic v seznamu. Jakmile skončíte, klikněte na tlačítko **OK** pro potvrzení svého výběru.

- **Importovat nastavení...** - umožní vám načíst nastavení z konfiguračního souboru (dle vašeho výběru) a použít je na vybranou skupinu stanic. Tento soubor (ve formátu **.pck**) může ale nemusí obsahovat i nastavení Firewallu (záleží na konkrétní stanici i skupině stanic, jež byla použita pro jeho vytvoření). Chcete-li se dozvědět více o konfiguračních souborech, podívejte se níže na popis položky **Exportovat nastavení...**
- **Exportovat nastavení...** - umožní vám uložit nastavení (a to včetně nastavení Firewallu, je-li alespoň na jedné ze stanic nainstalován) pro vybranou skupinu stanic do jediného




konfiguračního souboru (ve formátu **.pck**). Budete požádáni u upesnění, kam si tento soubor přejete uložit. Nastavení z konfiguračního souboru lze prostřednictvím výše zmíněné položky **Importovat nastavení...** aplikovat na jakoukoli stanicí nebo skupinu stanic. Aplikovat je můžete také pomocí samostatného nástroje [Správce nastavení AVG](#).

- **Akce týkající se Aktualizací**
 - **Vyzvat k programové aktualizaci** - spustí na všech stanicích vybrané skupiny proces programové aktualizace.
 - **Vyzvat k aktualizaci virové báze** - spustí na všech stanicích vybrané skupiny proces aktualizace virové báze.
 - **Vyzvat k použití poslední aktualizace virové báze** - požádá všechny stanice vybrané skupiny o použití poslední verze aktualizace virové databáze a ignorování té poslední.
 - **Smazat dočasné aktualizací soubory** - požádá všechny stanice ve skupině o výmaz dočasných aktualizací souborů.
- **Požádat o výsledky testů** - vyzve stanice ve skupině k odeslání výsledků testů.
- **Vygenerovat nový report** - zobrazí průvodce pro vytvoření [grafického reportu](#).

Další kontextová nabídka je dostupná skrze pravé tlačítko myši při kliknutí v aktuálním zobrazení (na určité stanici):


- **Přehled stanic** - spustí přehledný dialog s podrobnými informacemi týkající se stanic. V dialogu jsou následující funkční tlačítka:
 - **Nastavení** - otevře nastavení stanice.
 - **Nastavení Firewallu** - zobrazí dialog nastavení Firewallu na stanici (pouze je-li nainstalován).
 - **Export** - umožní uložit dané informace do .csv souboru.
 - **Zavít** - zavře dialog.
- **Nastavení stanice:**
 - **Nastavení** - otevře dialog pro nastavení stanice.
 - **Nastavení Firewallu** - otevře dialog pro nastavení Firewallu na stanici.
 - **Synchronizovat nastavení** - vyžádá si okamžitou synchronizaci nastavení všech stanic s AVG DataCenter.
 - **Znovu na předchozí stavy komponent** - obnoví stav všech komponent.

- **Kopírovat nastavení do...** - otevře nový dialog:




Tento dialog slouží pro kopírování nastavení stanice mezi společnými nastaveními, nastaveními skupin a nastaveními jednotlivých stanic i aplikačních serverů. Objekt, do něhož chcete zkopírovat nastavení, vyberete tak, že z rolovací nabídky zvolíte skupinu stanic, případně svou volbu ještě upesníte zaškrtnutím políčka u názvu příslušné stanice nebo skupiny stanic v seznamu. Jakmile skončíte, klikněte na tlačítko **OK** pro potvrzení svého výběru.

- **Importovat nastavení...** - umožní vám nastavit nastavení z konfiguračního souboru (dle vašeho výběru) a použít je na vybranou skupinu stanic. Tento soubor (ve formátu **.pck**) může ale nemusí obsahovat i nastavení Firewallu (záleží na konkrétní stanici i skupině stanic, jež byla použita pro jeho vytvoření). Chcete-li se dozvědět více o konfiguračních souborech, podívejte níže na popis položky **Exportovat nastavení...**
- **Exportovat nastavení...** - umožní vám uložit nastavení (a to včetně nastavení Firewallu, je-li alespoň na jedné ze stanic nainstalován) pro vybranou stanici do jediného konfiguračního souboru (ve formátu **.pck**). Budete požádáni upesnit, kam si tento soubor přejete uložit. Nastavení z konfiguračního souboru lze prostřednictvím výše zmíněné položky **Importovat nastavení...** aplikovat na jakoukoli stanici i skupinu stanic. Aplikovat je můžete také pomocí samostatného nástroje [Správce nastavení AVG](#).
- **Popis stanice**



Vložte libovolný popis stanice.

- **Požádat stanici o její popis** - požádá stanici o její popis. Pokud je popis dostupný, zobrazí se ve sloupci **Popis**.
- **Vypnutí nebo restart stanice**



Tento dialog vám umožní vypnout nebo restartovat vybranou stanici. Z první rolovací nabídky zvolte požadovanou akci, z té druhé prodlevu před ní.

- **Akce týkající se Test :**


- **Požádat o výsledky test** - vyzve stanici k odeslání výsledků testu.
- **Zobrazit pozitivní výsledky test** - zobrazí pouze výsledky testu, které obsahují infekci(e).
- **Zobrazit virový trezor** - zobrazí obsah virového trezoru stanice.

Tla ítkem **Uložit** lze vybrané vzorky zkopírovat a uložit v zašifrované podobě pro pozdější použití (kupříkladu ruční odesláním e-mailem).

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro stanice s AVG 2012.

o **Spravovat testy**


Abyste mohli zobrazit a spravovat testy použitím této funkce, je potřeba, aby zvolená stanice byla spuštěná a připojená k DataCenteru. K dispozici jsou následující ovládací tlačítka:



- **Obnovit seznam** - získá ze stanice nejnovější stav testů.
- **Spustit** - spustí vybraný test na vzdálené stanici.
- **Pokračovat** - spustí pokračování tohoto vybraného testu na vzdálené stanici.
- **Pozastavit** - pozastaví vybraný test na vzdálené stanici.
- **Ukončit** - zastaví vybraný test na vzdálené stanici.


Pro zavření dialogu použijte tlačítko **Zavřít**.

o **Spustit test na vybraných stanicích**




V novém dialogu zvolte z rolovací nabídky typ testu, který si přejete na stanici spustit. Volbu potvrďte tlačítkem OK.


- **Akce týkající se Aktualizací:**
 - **Vyzvat k programové aktualizaci** - spustí na vybrané stanici proces programové aktualizace.
 - **Vyzvat k aktualizaci virové báze** - spustí na vybrané stanici proces aktualizace virové báze.
 - **Vyzvat k použití p edposlední aktualizace virové báze** - požádá vybranou stanici o použití p edposlední verze aktualizace virové databáze a ignorování té poslední.
 - **Smazat do asné aktualiza ní soubory** - požádá vybrané stanice o výmaz do asných aktualiza ních soubor .
- **Statistiky stanice:**
 - **Zobrazit záznam Firewallu** - zobrazí komunika ní protokol Firewallu ze stanice.
 - **Zobrazit události vybrané stanice** - p ejde na p ehled událostí dané stanice.
 - **Zobrazit Protokol událostí** - zobrazí protokol událostí vzdálené stanice.
 - **Zobrazit statistiku komponent Kontrola pošty a Anti-Spam** - zobrazí statistiku komponent Kontrola pošty a Anti-Spam.
 - **Vynulovat statistiku komponent Kontrola pošty a Anti-Spam** - vynuluje statistiku komponent Kontrola pošty a Anti-Spam.
 - **Shromáždit diagnostická data** - získá ze stanice diagnostická data, která lze následn bu p ímo odeslat technické podpo e AVG nebo uložit na lokálním po íta i pro budoucí zpracování:



Kliknutím na tlačítko **Další** zahájíte proces stahování diagnostických dat ze stanice. Stahování může chvíli trvat, buďte tedy trpěliví. Po dokončení se zobrazí následující dialog:



Tlařítkem **Uložit** umístíte data na svůj pevný disk pro pozdější použití (např. posílání e-mailem). Pro okamžité odeslání použijte tlačítko **Odeslat**.




Vložte svou e-mailovou adresu a v dalším poli stručně popište svůj problém se stanicí. Pokud potřebujete přiložit nějaké další soubory (například náhled obrázku týkající se problému) a jaké protokoly dříve vyžádané technickou podporou AVG a podobně), přidejte je tlačítkem **Připojit**. Pro odstranění nechtěných souborů tuto zvolte a tlačítkem **Smazat** odeberte.

Pokud v síti používáte proxy server pro připojení, vyplňte jeho údaje po kliknutí na odkaz **Nastavení proxy**.

Dokončení procesu proveďte tlačítkem **Odeslat**.

- **Vygenerovat nový report** - zobrazí pr vodce pro vytvo ení [grafického reportu](#).
- **Za adit do skupiny** - p idá vybranou stanici do skupiny.
- **Vyjmout ze skupiny** - odstraní vybranou stanici z uživatelem vytvo ené skupiny.
- **Odstranit stanici** - odstraní stanici z AVG DataCenter.
- **Ov ení dostupnosti stanic**



Dialog slouží ke zjištění, které stanice jsou dostupné (online) a které jsou v danou chvíli nedostupné. Pro opětovné ověření dostupnosti použijte tlačítko **Ověřit znovu**.

10.7.2. Skupiny stanic

Správce může definovat uživatelské skupiny dle potřeby. Všechny objekty v rámci skupiny následně sdílejí společnou konfiguraci (platnou pouze pro danou skupinu).

Takto může správce jednoduše přesouvat stanice do potřebné skupiny a ovlivňovat tak její nastavení. Přidání stanic do skupin umožňuje snadnou správu a doporučíme využít této funkce zejména, pokud počet vašich stanic překročí hodnotu 25.

Proces vytváření a správa skupin stanic je stejná v obou případech. Následující text popisuje odpovídající postupy pro stanice:

- **Vytvoření nové skupiny**

Pro vytvoření nové skupiny postupujte dle tohoto návodu:

- V navigačním stromu klikněte pravým tlačítkem na **Stanice**.
- Z kontextové nabídky zvolte položku **Nová skupina** a zvolte její jméno



- Stisknutí klávesy Enter pro potvrzení vytvoření skupiny

Okamžitě po vytvoření skupiny bude vytvořen nový objekt sdíleného nastavení v rámci AVG DataCenter, který lze dále měnit. Všichni členové nové skupiny pak budou automaticky sdílet konfiguraci tohoto objektu.

- **Smazání skupiny**

Mazání skupiny se děje obdobně jako její vytváření:

- Kliknutí pravým tlačítkem myši na název skupiny, kterou si přejete vymazat
- Z kontextové nabídky zvolte položku **Odstranit skupinu**.

Ze stejné kontextové nabídky můžete použít také volbu pro přejmenování skupiny (skrze položku **Upravit skupinu**).

- **Přesouvání stanic mezi skupinami**

Stanice lze přesouvat mezi skupinami jednoduše přetáhnutím myší. Totéž lze provést také prostřednictvím volby **Zařadit do skupiny**, dostupné skrze pravé tlačítko myši. V obou případech je možno označit a přisadit více stanic najednou.

Skupina **Nezařazené** je systémová skupina, kterou nelze smazat. Stanice nově připojené do AVG DataCenter, pro které není vybráno zařazení jinam, jsou automaticky přisazovány do této skupiny. Všechny stanice lze zobrazit ve skupině **Stanice**.

10.8. Miniaplikace na plochu


Volitelně se můžete rozhodnout pro instalaci miniaplikace na plochu obsahující informace o vzdálené správě AVG.


Poznámka: Miniaplikace Windows (Desktop i Sidebar Gadgets) jsou dostupné pro operační systémy Windows Vista a Windows 7 a novější a v podstatě zobrazí nabídku ukotvenou v libovolné části plochy. Tyto miniaplikace mohou sloužit k různým úkolům - například zobrazují statistiky, přihlašovací pole a jiné.


Pro zahnutí miniaplikace Vzdálené správy do vašeho systému Windows je potřeba nejprve nainstalovat (tedy ponechat políčko týkající se miniaplikace zaškrtnuté v průběhu instalace - viz kapitola [Typ instalace](#)).

Pro zapnutí funkce miniaplikace otevřete sekci miniaplikací ve vašem Windows (obvykle kliknutím pravého tlačítka myši na plochu a vybráním funkce **Miniaplikace**). Z nabídky následně vyberte aplikaci Vzdálená správa AVG (logo AVG) a přetáhněte ji na vaši plochu.

Na ploše se objeví plující okno podobné tomuto:



Kliknutím na **Non-Compliant stations** (stanice v chybovém stavu) otevřete okno prohlížeče se seznamem stanic v chybovém stavu. Kliknutím myši na ikonku **Options** (Možnosti - ) otevřete přihlašovací dialog k AVG DataCenter:



Použijte formulář pro připojení k jinému Datacentru a k zobrazení adekvátních informací v rámci miniaplikace.

11. Jak...

Tato kapitola popisuje vybrané úkoly AVG Anti-Virus Business Edice. Témata zahrnují:

- [Jak připojit stanice k AVG DataCenter](#)
- [Jak umístít stanice z/do jiného DataCenter](#)
- [Jak synchronizovat stanice](#)
- [Jak vyřešit problémy s aktualizací](#)
- Jak nainstalovat AVG vzdáleně na Windows XP Home
- [Jak změnit jazyk uživatelského rozhraní](#)
- [Jak zamezit přístupu k nastavení na stanicích](#)
- [Zpracování požadavků a stavové zprávy](#)
- [Jak spravovat přístupová práva](#)
- [Jak udržovat DataCenter databázi](#)
- [Seznam parametrů instalace AVG](#)

Poznámka: Pokud budete mít potíže se vzdálenou správou/instalací i připojením i po přečtení níže uvedených kapitol, zkuste prosím navštívit sekci FAQ (často kladené otázky) na webu <http://www.avg.cz/cz-cs/faq>.

11.1. Jak připojit stanice k AVG DataCenter

V podstatě existují dva způsoby připojení stanic k AVG DataCenter:

- [Průvodce s novou instalací AVG](#)
- [Ruční připojení](#)

11.1.1. Připojení stanic ručně


AVG lze ručně nainstalovat na každou stanici (server) v síti a následně ručně připojit k AVG Anti-Virus Business Edice. Tuto volbu lze použít pro všechny platformy Windows.

Komponenta **Vzdálená správa** je nutná pro vzdálenou správu **AVG** stanic. Jakmile je tato komponenta správně nainstalována, je potřeba ručně nastavit správný připojovací adresář k AVG DataCenter.

Více informací o připojovacím adresáři naleznete v kapitole [Připojovací adresář](#).

Pro více informací o instalaci **AVG** konzultujte prosím uživatelskou příručku k AVG 2012 Internet Security (příloha odpovídající edici); k dispozici ke stažení na stránkách AVG (<http://www.avg.cz/>)

[CZ-CS](#)) v sekci **Centrum podpory/Stáhnout/Dokumentace**.



Poznámka: Pro připojení k AVG DataCenter lze také zadat v průběhu instalace AVG na stanici.

Pro vložení adresy na stanici otevřete uživatelské rozhraní AVG a vyberte Pokročilé nastavení (z horní nabídky **Nástroje/Pokročilé nastavení**). Zvolte skupinu **Vzdálená správa**.

V pravé části dialogu vyplňte následující položky:

- **Server** - vložte název AVG DataCenter serveru (jeho IP adresu).
- **Port** - vložte port serveru AVG DataCenter (výchozí hodnota je 4158).

Pokud váš AVG DataCenter server vyžaduje pro připojení uživatelské jméno a heslo, vyplňte také tyto hodnoty:

Přihlašovací jméno - vložte uživatelské jméno

Heslo - vložte uživatelské heslo



Doporučujeme ponechat pole **Port pro příchozí zprávy** ve výchozím nastavení.

Vložte požadované informace a stiskem tlačítka **Zkouška připojení** ověřte spojení. Pokud připojení selže, pokuste se řešení vyhledat například v kapitole [Síťové požadavky](#) nebo na webových stránkách AVG v sekci FAQ.

Jako alternativu pro připojení stanic k AVG DataCenter můžete zvážit použití [Správce nastavení AVG](#).

11.2. Jak přemístit stanice z/do jiného DataCenter

Tato kapitola popisuje přemístění stanic z jiného AVG DataCenter. Téma zahrnuje:

- [Import stanic a nastavení z AVG DataCenter 2011](#)
- [Přemístění stanic do jiného AVG DataCenter](#)

11.2.1. Import stanic a nastavení z AVG DataCenter 2011

Přestože je nová verze AVG Anti-Virus Business Edice způsobilá kompatibilní s verzí předchozí, stanice z AVG DataCenter 2011 lze také nainstancovat skrze [Průvodce nasazením AVG Admin Serveru](#) při vytváření nové databáze.

Postup importování:

1. Vytvořte export vašeho AVG DataCenter 2011.

Otevřete AVG Admin Konzoli 2011 a z nabídky **DataCenter** zvolte **Export databáze**. Zvolte libovolnou složku a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Cílová složka by měla být prázdná, protože export vytvoří více souborů.

2. Otevřete **Průvodce nasazením AVG Admin Serveru 2012**. Zvolte vytvoření nové prázdné databáze DataCenter a v kroku [Import Data](#) vyberte složku, do které jste umístili starší export dat verze 2011.
3. Dokončete průvodce nasazením tradičním způsobem.

11.2.2. Přemístění stanic do jiného AVG DataCenter

Abyste mohli přesunout stanice do jiného **AVG DataCenter** je potřeba nejdříve nasadit **AVG Admin Server** na jiný počítač (pokud jste tak již neudělali).

Jakmile máte AVG DataCenter připravený, je potřeba všem stanicím poskytnout nový připojovací adresy.



Aby se změny projevily na vašich stanicích, postupujte následovně :

1. V **AVG Admin Konzoli** vyberte **Nástroje** (z horní nabídky) a zvolte položku **Společné nastavení pro stanice**.
2. Zvolte položku **Vzdálená správa**.
3. Vložte novou adresu serveru a číslo portu. Zavězte dialog tlačítkem **OK**.
4. Počkejte, než dojde k synchronizaci stanic. (Výchozí interval pro synchronizaci je 60 minut.)

Alternativně můžete synchronizaci provést ručně (všech stanic): V navigačním stromě klikněte pravým tlačítkem na **Stanice** a zvolte **Synchronizovat nastavení** z kontextové nabídky.

Pro ověření úspěšnosti přesunu stanic se připojte do **nového** AVG DataCenter:

1. V **AVG Admin Konzoli** klikněte na horní nabídku **DataCenter** a zvolte **Připojit k AVG DataCenter**.
2. Vložte adresu nového serveru a číslo portu, popřípadě také uživatelské jméno a heslo, pokud bude požadováno.
3. Potvrďte svou volbu kliknutím na tlačítko **OK**.

Zároveň máte možnost exportovat kompletní existující obsah AVG DataCenter a následně jej nainportovat do nově vytvořeného.

Poznámka: *Popsaný postup se vztahuje k verzi 2012!*

1. Pro export existujícího AVG DataCenter zvolte z horní nabídky volbu **DataCenter/Export databáze**.
2. Budete dotázáni na cílovou složku pro uložení zálohy. Export bude zahájen po potvrzení.
3. Pro import dat do jiného AVG DataCenter spusíte **Průvodce nasazením AVG Admin Serveru** z počítače, na kterém chcete data nainportovat. Projděte průvodcem a v kroku **Vytvoření/aktualizace databáze** zvolte **Vytvořit novou prázdnou databázi datacenter**.
4. Pokračujte dále a v kroku **Import dat** zaškrtněte políčko **Importovat data do databáze ze složky** a vložte cestu k dříve exportovanému adresáři.
5. Potvrďte svou volbu a dokončete průvodce. Po jeho úspěšném dokončení budou přivodní data dostupná v novém AVG DataCenter.

11.3. Jak synchronizovat stanice

Synchronizační proces je popsán v kapitole **AVG Admin Konzole/Synchronizační proces** v této příručce.



11.4. Jak vyřešit problémy s aktualizací

Pokud vaše stanice nejsou plně aktuální, může být nutné zkontrolovat, zdali jsou správně připojeny k DataCenter a také, zdali lze vyvolat aktualizací proces ze vzdáleného přístupu. Doporučujeme provést následující kroky:

Nejprve zkuste zaktualizovat stanice ručně, abyste ověřili, jestli reagují korektně. V **AVG Admin Konzoli** klikněte pravým tlačítkem na položku **Stanice** nebo na konkrétní stanici a z kontextové nabídky zvolte **Akce týkající se Aktualizací/Vyzvat k aktualizaci virové databáze**. Ve stavovém okně AVG Admin Konzole můžete pozorovat výsledek/chybové hlášení.

Abyste si byli úplně jisti, že aktualizace byla úspěšná, proveďte synchronizaci nastavení (pravým tlačítkem klikněte na položku **Stanice** nebo na konkrétní stanici a z kontextové nabídky zvolte **Nastavení stanice/Znovu na íst stavy komponent**) a poté klikněte na záložku **Verze** v zobrazení **stanic**. Zde zjistíte, zdali jsou databáze zaktualizovány či nikoliv.

Pokud aktualizace probíhá správně, ale po nějaké době je opět neaktuální, zkontrolujte následující nastavení:

1. Z horní nabídky **Nástroje** zvolte **Společné nastavení pro stanice**.
2. Klikněte na **Naplánované úlohy** a zvolte **Plán aktualizace virové databáze**.
3. V pravé části dialogu ověřte, že je zaškrtnuta volba **Povolit tuto úlohu** a také, zdali je plán nastaven dle vašich představ. Klikněte na tlačítko **OK** pro zavření dialogu a potvrzení změny.

Poznámka: Tuto akci byste měli opakovat ještě pro **Plán programové aktualizace**.

4. Klikněte pravým tlačítkem na položku **Stanice** nebo na konkrétní stanici a z kontextové nabídky zvolte **Nastavení stanice (skupiny)/Synchronizovat nastavení**.

Pokud obdržíte nějaké chybové hlášení v průběhu předchozích kroků, popřípadě vaše stanice stále vykazují chybový stav (týkající se aktualizací), zkuste postupovat dle následujících kroků:

1. Z horní nabídky **Nástroje** zvolte **Společné nastavení pro stanice**.
2. Klikněte na **Aktualizace** a zvolte **URL**.
3. V pravé části dialogu ověřte, že jsou použity správné aktualizací server, tedy například v případě, že používáte UpdateProxy roli AVG Admin Serveru, měla by být k dispozici adresa AVG Admin Serveru v rámci seznamu. V opačném případě byste měli vidět výchozí nastavení serveru (viz níže).
4. Opravte adresy, pokud to bude třeba a klikněte na tlačítko **OK** pro potvrzení změny.
5. Počkejte, než dojde k synchronizaci stanic. (Výchozí interval pro synchronizaci je 60 minut.)

Alternativně můžete synchronizaci provést ručně (všech stanic): Klikněte pravým tlačítkem na položku **Stanice** a z kontextové nabídky zvolte **Synchronizovat nastavení**.

Pokud UpdateProxy role vašeho AVG Admin Serveru nestahuje vůbec žádné aktualizace a vaše



internetové připojení pracuje správně, zkontrolujte nejprve stavovou stránku AVG Admin Serveru. Lze tak učinit zadáním IP adresy i doménového názvu AVG Admin Serveru se správným portem (výchozí je 4158) do vašeho prohlížeče internetu. Například:

<http://localhost:4158/>

V sekci **UpdateProxy server role** naleznete stav UpdateProxy role a download/upload statistiky.

Pokud se vám vše jeví korektně a i přesto se stále domníváte, že se jedná o nějakou chybu, zkuste nasadit UpdateProxy roli na server ještě jednou. V takovém případě je nutno projít Průvodcem nasazení AVG Admin Serveru ještě jednou. Více informací naleznete v kapitole [Průvodce nasazením AVG Admin Serveru](#) v této příručce.

V kroku **Nastavení aktualizací serverů** ověřte, zdali jsou aktualizací servery použity korektně. Výchozí aktualizací servery jsou tyto:

Primární adresa aktualizací serveru:

<http://update.avg.com/softw/12/update> - pro stanice s AVG 2012

<http://update.avg.com/softw/10/update> - pro stanice se starší verzí AVG 2011

Záložní adresa aktualizací serveru:

<http://backup.avg.cz/softw/12/update> - pro stanice s AVG 2012

<http://backup.avg.cz/softw/10/update> - pro stanice se starší verzí AVG 2011

Dokončete průvodce potvrzením všech kroků.

11.5. Jak změnit jazyk uživatelského rozhraní

V průběhu instalace AVG si můžete vybrat jazyk pro uživatelské rozhraní dle vaší preference. Pokud z nějakého důvodu budete později potřebovat aplikaci přepnout do jiného jazyka, postupujte následovně:

Při spouštění komponent AVG je možné použít parametr příkazového řádku, který slouží ke změně jazyka uživatelského rozhraní:

Parametr	Význam
/LNG=xxxx	<p>Pokud je požadovaná jazyková verze dostupná, bude následně použita. V opačném případě aplikace zvolí jazyk operačního systému.</p> <p>Možnosti jsou následující:</p> <p>CZ - české uživatelské rozhraní.</p> <p>US - Anglické uživatelské rozhraní.</p> <p>GE - Německé uživatelské rozhraní.</p> <p>FR - Francouzské uživatelské rozhraní.</p> <p>PB - Brazílsko-portugalské uživatelské rozhraní.</p> <p>IT - Italské uživatelské rozhraní.</p> <p>ES - Španělské uživatelské rozhraní.</p> <p>JP - Japonské uživatelské rozhraní.</p> <p>KO - Korejské uživatelské rozhraní.</p> <p>PT - Portugalské uživatelské rozhraní.</p> <p>RU - Ruské uživatelské rozhraní.</p> <p>TR - Turecké uživatelské rozhraní.</p> <p>ZT - Uživatelské rozhraní v tradiční češtině.</p> <p>ZH - Uživatelské rozhraní ve zjednodušené češtině.</p>

Příklad použití:

Z nabídky Windows Start zvolte položku Spustit a vložte název komponenty s příslušnou cestou a daným parametrem. Například:

Poznámka: Předpokládáme, že máte AVG nainstalován v následujícím umístění:

C:\Program Files\AVG\AVG2012 Admin\



Pokud ne, upravte cestu dle reality.

Pro spuštění **AVG Admin Konzole** v n meckém jazyce:

"C:\Program Files\AVG\AVG2012 Admin\Console\AVGAdminConsole.exe" /Ing=deu

Pro spuštění **Pr vodce sí ovou instalací AVG** v n meckém jazyce:

"C:\Program Files\AVG\AVG2012 Admin\Console\AVGNetworkInstaller.exe" /Ing=deu

Pro spuštění **Pr vodce nasazením AVG Admin Serveru** v n meckém jazyce:

"C:\Program Files\AVG\AVG2012 Admin\Server\AVGAdminServerWizard.exe" /Ing=deu

Pro spuštění **AVG Admin Server Monitoru** v n meckém jazyce:

"C:\Program Files\AVG\AVG2012 Admin\Server\AVGAdminServerMonitor.exe" /Ing=deu

11.6. Jak zamezit přístupu k nastavení na stanicích

Tato kapitola obsahuje seznam zp sob zamezení p ístupu uživatel m na stanicích k r zným funkcím AVG.

Ve výchozím nastavení jsou všechny akce v uživatelském rozhraní AVG na stanici povoleny.

Existují t i hlavní zp soby omezení uživatelského p ístupu:

- **Povolené akce**

Je možno zamezit p ístup k n kterým akcím na stanici a to prost ednictvím správy povolených akcí - více informací naleznete v kapitole **Konfigurace/Spole né nastavení pro stanice/Skupiny/Povolené akce**.

- **Povinné nastavení**

Povinné a nepovinné nastavení lze použít pro zamezení/povolení p ístupu k r zným ástem AVG na stanici. Ozna ením položky jako povinné nebude uživatel na stanici mít možnost tuto m nit.

Více informací naleznete v kapitole **Konfigurace/Spole né nastavení pro stanice/Skupiny/Obecné ovládání a úrovn dle priority**.

- **Zrušení naplánovaného testu**

Uživatel m na stanici lze zakázat i povolit zastavení b žícího naplánovaného testu a to jak ve Spole ném nastavení pro stanice/skupiny, tak v individuálním nastavení stanice. Volba se nachází v levé nabídce **Naplánované úlohy/Naplánovaný test**, kde lze zaškrtnout polí ko **Uživatel m že p erušit b žící úlohu**.



11.7. Zpracování požadavků a stavové zprávy

V této kapitole naleznete popis požadavků a jejich zpracování.

- **Požadavky odeslané jediné stanici**

Když dojde k odeslání požadavku z AVG Admin Konzole (např. požadavek na synchronizaci nastavení, výzva k aktualizaci a podobně) na stanici, ve stavovém okně se zobrazí zpráva o této akci a zároveň je požadavek uložen do AVG DataCenter.

Následně je o požadavku informována stanice a pokud je zrovna online, začne jej okamžitě zpracovávat. Výsledek je poté doručen zpět do AVG DataCenter a okamžitě zobrazen ve stavovém okně. Chybové zprávy jsou zobrazeny červenou barvou.

Ve zvláštních případech mohou nastat dvě situace:

- Stanice je online, ale z nějakého důvodu nemůže požadavek přijmout (kupříkladu proto, že notifikace ní port nefunguje správně apod.); v takovém případě se její server pokusí opakovaně doručit (přibližně každých 10 minut).

Poznámka: Zmíněný interval můžete změnit ve společném nastavení pro stanice/skupiny, položka *Vzdálená správa, sekce pokročilé nastavení, nabídka **Vyzvedávání zpráv ze serveru***.

- Stanice není připojena/spuštěna a požadavek jí bude doručen až jakmile se připojí k síti a dojde k jejímu spuštění.

V případě požadavků, které ke svému zpracování vyžadují více času se ve stavovém okně zobrazí zpráva s informací, že stanice zahájila zpracování požadavku. Jakmile je požadavek vyřešen, zobrazí se také výsledek.

- **Požadavky odeslané skupinám/všem stanicím**

Na které požadavky lze poslat pouze určité skupině či všem stanicím (kliknutím pravého tlačítka na název skupiny či položku **stanice** a výběrem akce z kontextové nabídky).

Takový požadavek je pak uložen v AVG DataCenter a distribuován AVG Admin Serverem jednotlivým stanicím vybrané skupiny. Zároveň je posléze zobrazen výsledek pro každou stanici zvlášť.

- **Duplicítní požadavky**

Pokud je stanici odeslán tentýž požadavek vícekrát, dojde k jeho uložení do AVG DataCenter pouze jedenkrát (a stanice jej tedy zpracuje pouze jednou).

Toto platí také pro stanice, které nejsou spuštěny nebo připojeny k síti.


- **Vypršení požadavků**

Požadavky, u kterých nedojde ke zpracování do třiceti dnů, jsou automaticky z AVG DataCenter odstraněny.


11.8. Jak spravovat přístupová práva

V případě, že se k AVG Admin Konzoli připojuje více uživatelů a spravují stanice na rozdílných úrovních, doporučujeme vytvořit více uživatelských účtů s patřičnými oprávněními.

Pro správu přístupu do AVG DataCenter skrze AVG Admin Konzoli zvolte z horní nabídky **DataCenter** volbu **Nastavení AVG DataCenter**.



V dolní části dialogu vyberte **Plné řízení přístupu**.



V tomto dialogu zadejte do nejho ejšího textového pole jméno nového ú tu a do dalšího pak s ním spojené heslo. Toto heslo vepište ještě jednou do t etího textového pole.

Textové pole **P i azené p ihlašovací jméno systému Windows pro SSO** vám umožní p i adit k ú tu vaše uživatelské jméno pro p ihlášení do systému Windows (tj. pokud se do systému Windows p ihlásíte pod odpovídajícím uživatelským jménem získáte po spušt ní AVG Admin Konzole automaticky p ístup k AVG DataCenter, aniž byste museli zadávat jakékoli heslo). Do posledního textového pole m žete, pokud chcete, vyplnit stru ný popis nového ú tu.

- **Upravit ú et**

Dialog Úprava ú tu je zcela totožný s dialogem Vytvo ení nového ú tu. Slouží pro zm ny názv existujících ú t a hesel a popis s nimi spojených.

- **Klonovat ú et**

Kliknutím pravého tlačítka myši na libovolný existující ú et a zvolením této volby vytvo íte kopii daného ú tu. Op t budete dotázáni na vypln ní názvu, hesla atd.

- **Smazat ú et**

Touto volbou vybraný ú et vymažete.

Ke každému ú tu náleží ada p ístupových práv. Ve výchozím nastavení jsou všechny akce nastaveny jako povolené. Pro zm nu jednoduše odškrtn te požadované volby v pravé ásti dialogu, bu na záložce **Práva ú tu** nebo **P ístup ke skupinám**.

- **Práva ú tu**

Tato záložka obsahuje seznam všech akcí, dostupných pro uživatele zvoleného útu. Pro zakázání akce jednoduše zrušte zaškrtnutí políčka vedle jejího názvu. Jestliže zrušíte zaškrtnutí políčka vedle názvu celé kategorie (např. Stanice, Testy atd.), zakážete všechny akce z dané kategorie.


- **Přístup ke skupinám**

Tato záložka vám umožní nastavit přístupová práva ke vami vytvořeným skupinám stanic. Dvojklikem na jednu z těchto skupin vyvoláte rolovací nabídku (nebo kliknutím pravým tlačítkem myši, po němž se objeví kontextová nabídka se stejným obsahem).

Dále zvolte typ oprávnění. Je na vás, zda uživateli útu poskytnete **Úplný přístup**, umožníte mu si danou skupinu pouze prohlížet zvolením možnosti **Pouze tení**, anebo mu přístup ke skupinám zcela odepřete zvolením možnosti **Bez přístupu**.

11.9. Jak udržovat DataCenter databázi

Údržba AVG DataCenter databáze je snadná díky sadě předdefinovaných skriptů, které lze jednoduše spustit skrze horní nabídku Nástroje/Údržba databáze.



K dispozici je sada těchto skriptů :

- **Sloučit stanice se stejnou identifikací**

Tento skript odstraní duplicitní stanice, které se identifikují stejným způsobem podle zadané metody identifikace (např. pokud existuje identifikace podle IP adresy, odstraní se ty, které mají stejnou IP adresu). Jsou ponechány pouze nejnovější stanice. Individuální nastavení



duplicitních stanic je rovněž smazáno.

- **Smazat objekty, jejichž vlastník již není v AVG DataCenter**

Tento skript slouží k odstranění všech nastavení, testů, pravidel a naplánovaných úloh patřících stanicím, které již v AVG DataCenter neexistují.

- **Odstranit nepoužívané aktualizací servery**

Skript slouží k odebrání aktualizací serverů, které nekomunikovaly více než 7 dní.

- **Odstranit z AVG DataCenter staré záznamy Správce událostí**

Skript slouží k odebrání všech záznamů Správce událostí starších sedmi dní.

Zaškrtnutím zvolte skripty, které si přejete aplikovat a údržbu zahajte stiskem tlačítka **Spustit skripty**. Proces údržby databáze může chvíli trvat.

Pro další správu databáze lze použít také vlastní skripty, které lze nastavit skrze volbu **Nastavit vlastní skript**. Taková úprava je však doporučena pouze pokročilým uživatelům.

11.10. Seznam parametrů instalace AVG

Následující přehled obsahuje seznam volitelných parametrů pro instalaci AVG, který je určen zejména pro pokročilé uživatele, kteří tak mohou rovněž upravovat vlastnosti instalace (a například prostřednictvím úpravy instalačních skriptů). Většinou tento parametr používá automaticky [Průvodce s novou instalací AVG](#).

Syntaxe:

Setup /Název_Parametru=<hodnota parametru>

nebo

Setup /Název_Parametru

Příklad použití:

`setup.exe /UILevel=silent`

`avg_ipw_x86_all_2012_1109a3125.exe /SelectedLanguage=1033`

Můžete také vytvořit (zmenovit) textový soubor mfaconf.txt s parametry a hodnotami:

`AppMode=Setup`

`UILevel=silent`

`SelectedLanguage=1033`

Poznámka: Zkratka MFA znamená MSI Front-end application a poskytuje grafické rozhraní pro MSI



instalaci a řídí ji. Funguje na základě parametrů uvedených v tabulce níže, použitých buď skrze příkazovou řádku nebo v konfiguračním souboru MFA (pokudliže není uvedeno jinak).

V tabulce naleznete několik druhů parametrů. Jejich jednotlivé použití je označeno v závorce:

- **Boolean** - vyžaduje číselnou hodnotu omezenou na 0 nebo 1 (pravda/nepravda). *Příklad: /InstallToolbar=1* nainstaluje tuto funkci.
- **Integer** - vyžaduje číselnou hodnotu. *Příklad: /Maintenance=2*
- **String** - vyžaduje nějaký (obvykle textový) řetězec a to buď jeden z uvedených ve sloupci Povolené hodnoty nebo dle návodu ve sloupci Popis.

Příklad: /TemporaryPath="C:\Temporary Folder\MFATemp"

- **Bez hodnoty** - ty, které parametry hodnotu nevyžadují. *Například: /EnableWinFW*

Název parametru	Popis	Povolené hodnoty
TemporaryPath=<string>	Uvádí celou cestu k došlé instalační složce.	
LoggerPath=<string>	Uvádí plnou cestu ke složce pro uložení instalačního protokolu.	
UILevel=<string>	Udává jaká úroveň uživatelského rozhraní má být zobrazena.	Minimal - zobrazí pouze základní údaje. Silent - nezobrazí žádný dialog. Normal - běžný proces.
ConfigFilePath=<string>	Udává plnou cestu k alternativnímu konfiguračnímu souboru MFA (použitelné pouze z příkazové řádky).	
InstallFeatures=<string>	Seznam vlastností/funkcí/komponent, které mají být nainstalovány.	Seznam identifikátorů funkcí oddělených čárkou nebo středníkem. Seznam možných hodnot naleznete v tabulce níže.
RemoveFeatures=<string>	Seznam vlastností/funkcí/komponent, které mají být odinstalovány či nenainstalovány.	Seznam identifikátorů funkcí oddělených čárkou nebo středníkem. Seznam možných hodnot naleznete v tabulce níže.
RestartDelay=<integer>	Prodleva před restartováním počítače. Před provedením restartu se zobrazí dialog s odpočtem (platné též při použití parametru UILevel s hodnotou Silent).	Hodnota (čas) v sekundách.



AppMode=<string>	Udává typ funkce, kterou má instalátor provést.	SETUP - Spustí instalaci aplikace. UPDATE - Spustí aktualizaci aplikace.
TargetInstallationPath=<string>	Udává plnou cestu instalace. Výchozí hodnota je C:\Program Files\AVG\AVG10	
LicenseKey=<string>	Udává licenční číslo použité pro instalaci.	
InstallToolbar=<boolean>	Udává zdali bude nainstalována komponenta Toolbar či nikoliv.	1 - bude instalována 0 - nebude instalována
ChangeBrowserSearchProvider=<boolean>	Udává zdali má být změněn výchozí poskytovatel vyhledávání (platné pouze při použití parametru InstallToolbar=1)	1 - bude změněn 0 - nebude změněn
SelectedLanguage=<integer>	Číselná hodnota pro jazyk, který bude použit při instalaci (identifikátory jsou k dispozici v tabulce na konci kapitoly)	
InstallSidebar=<boolean>	Udává zdali má být nainstalována miniaplikace na plochu či nikoliv.	1 - bude instalována 0 - nebude instalována
ParticipateProductImprovement=<boolean>	Udává zdali stanice bude součástí Programu pro vylepšení produktu.	1 - bude 0 - nebude
DataCenterSpec=<string>	Udává připojovací adresy k AVG datacenter.	mujserver:4158
EnableWinFW	Zapne Windows Firewall. Tento parametr bude ignorován pokud je nainstalován AVG Firewall.	
DisableWinFW	Vypne Windows Firewall.	
DontRestart	Po instalaci nebo odinstalaci nebude povolen restart.	
Maintenance=<integer>	Spustí instalaci v jednom z podporovaných režimů pro údržbu: Odinstalace, Přidání či odebrání funkcí či oprava instalace.	0 - spustí režim přidání či odebrání funkcí 1 - spustí režim opravy instalace 2 - spustí režim odinstalace
DisableScan	Po instalaci vypne všechny výchozí plány testování.	



KillProcessesIfNeeded	Zav e všechny procesy, které mohou bránit instalaci.	
-----------------------	--	--

Níže naleznete hodnoty dostupné pro parametry **InstallFeatures** a **RemoveFeatures**.

Poznámka: Zdali je komponentu možno nainstalovat i nikoliv závisí zejména na její přítomnosti v instalačním balíku, také na licenčním čísle a v kterých případech (např. doplňky) také na dalším software, který musí být přítomen na cílovém počítači.

Název hodnoty	Popis
fea_FW	AVG Firewall
fea_OnInSc	Webový štít AVG
LinkScnFea	AVG LinkScanner
fea_SrchSrf__Surf	AVG Surf-Shield
fea_SrchSrf__Search	AVG Active Search-Shield
fea_AntiRk	AVG Anti-rootkit
fea_AlertMg	Správce událostí AVG
fea_SysTool	Systémové nástroje AVG
fea_Client	Knihovna vzdálené správy AVG
fea_SetMgr	Správce nastavení AVG
LanguagesFea	Všechny jazyky
EmailPluginsFea	E-mailové doplňky AVG
fea_Emails__Bat	E-mailový doplněk AVG pro TheBat!
fea_Emails__Outlook	E-mailový doplněk AVG pro Microsoft Outlook
fea_Emails__Thunder	E-mailový doplněk AVG pro Mozilla Thunderbird
fea_Emails__EMC	Kontrola pošty AVG



fea_AntiSpm	Anti-spam AVG
fea_Office	Doplň k pro Office 2000 - 2007
fea_SrvAddl__ExAS	AVG Anti-spam pro MS Exchange Server
fea_SrvAddl__ExSmtpl	Kontrola pošty pro MS Exchange Server (SMTP TA)
fea_SrvAddl__ExRte	Kontrola pošty pro MS Exchange Server (Sm rovací TA)
fea_SrvAddl__ExVS	Kontrola pošty pro MS Exchange Server (VSAPI)
fea_SrvAddl__Shrp	Kontrola soubor pro MS Sharepoint Server

Níže naleznete seznam kód pro jazyky (parametr **SelectedLanguage**).

1029	eština
1036	Francouzština
1031	N m ina
1038	Ma arština
1040	Italština
1041	Japonština
1043	Holandština
1046	Brazilská portugalština
2070	Portugalská portugalština
1045	Polština
2074	Srbština
1051	Slovenština

1034	Špan ěština
1030	Dánština
1033	Angli tina (americká)
1049	Ruština
1042	Korejština
1057	Indoněština (Bahasa)
16393	Angli tina (Indie)
1086	Malajština
1055	Ture tina
3076	Zjednodušená ěština
2052	Tradi ní ěština



12. AVG DataCenter

AVG DataCenter sestává z databáze a **AVG Admin Serveru**. **AVG Admin Server** slouží jako prostředník mezi AVG DataCenter a stanicemi AVG. AVG Admin Konzole využívá AVG Admin Server k přístupu do databáze AVG DataCenter a k centrální správě nastavení stanic a systémových parametrů. AVG stanice se připojují k AVG Admin Serveru, odkud si stahují parametry nastavení a také skrze něj ukládají nově definované nastavení, výsledky testů a podobně přímo do AVG DataCenter.

AVG Admin Server může fungovat také jako lokální aktualizací server. Pokud nasadíte UpdateProxy roli na více serverů, můžete je následně použít pro aktualizaci stanic ve vaší síti a udržet tak přenosovou kapacitu v rozumné míře.

Komunikace se stanicemi je možná pouze v případě, že je komponenta **Vzdálená správa** úspěšně nainstalována na všech stanicích a je povolena komunikace s AVG DataCenter.

AVG DataCenter obsahuje vlastní SQL databázi, popřípadě ji lze provozovat na databázovém serveru, jež může běžet také na jiném počítači (nebo též v jiné síti).

Upozornění: *Počet stanic, které mohou jednotlivé typy databázových systémů obslužit, je různý! Více informací o tomto tématu naleznete v kapitole [Role DataCenter](#).*

12.1. Údržba

Po delším užívání AVG Anti-Virus Business Edition (AVG Admin Konzole) může dojít k různým nesrovnalostem i duplicitním záznamům v AVG DataCenter. V takové situaci pak může docházet k většímu zatížení sítě a případně ztíženým podmínkám při správě stanic. Pro snadnou optimalizaci AVG DataCenter jsme připravili několik skriptů, které vám pomohou provést operace pravidelné údržby. V průběhu údržby (když je skript aktivní) bude AVG DataCenter uzamčen a uživatelé jej nebudou moci využívat.

Skripty pro údržbu jsou dostupné z AVG Admin Konzole, nabídka **Nástroje/Údržba databáze**.

12.2. Ochrana heslem

Přístup k databázi AVG DataCenter i k AVG Admin Serveru lze chránit heslem.

- **Přístup k AVG DataCenter databázi**

Uživatelské jméno a heslo pro přístup k databázi je povinné a lze jej změnit v [nastavení AVG Admin Serveru](#), záložka **DataCenter**, sekce **Přístup k Databázi**.

Poznámka: V případě interní databáze Firebird je uživatelské jméno a heslo již předdefinováno a nelze jej změnit.

- **Přístup k AVG Admin Serveru**

Volitelně lze také nastavit uživatelské jméno a heslo pro přístup k samotnému AVG Admin Serveru a to v [nastavení AVG Admin Serveru](#), záložka **Obecné**, sekce **Přístup k Serveru**.



Tyto přihlašovací údaje se vztahují k připojení stanic do AVG DataCenter. Stejně přihlašovací údaje musíte použít při připojování stanic do AVG DataCenter (a již prostřednictvím Průvodce s novou instalací AVG nebo ručně)!

Další zabezpečení můžete provést na úrovni uživatelské a to zejména v případě, že se k AVG Admin Konzoli připojuje více uživatelů a spravují stanice na rozdílných úrovních. Můžete tak vytvořit více uživatelských útlispatelnými oprávněními.

Pro správu přístupu do AVG DataCenter skrze AVG Admin Konzoli zvolte z horní nabídky **DataCenter** volbu **Nastavení AVG DataCenter**. Více informací o tématu naleznete v kapitole [Jak.../ Jak spravovat přístupová práva](#).

12.3. Konverze AVG DataCenter na jinou databázi

Průvodce nasazením AVG Admin Serveru je schopen automaticky zkonvertovat existující AVG DataCenter do jiného formátu.

Konverzi AVG DataCenter je také možno provést prostřednictvím Export/Import funkcí. Z AVG Admin Konzole je možné vyexportovat kompletní nastavení AVG DataCenter do přenosného textového formátu (nabídka **DataCenter/Export databáze**) a nainportovat je v průběhu Průvodce nasazením AVG Admin Serveru.

Více informací o tomto průvodci naleznete v kapitole [Průvodce nasazením AVG Admin Serveru](#) v této příručce.

12.4. Webové rozhraní

AVG Admin Server disponuje také webovým rozhraním s přehledem stavu, použitých rolí a dalších informací.

Stavovou stránku můžete snadno zobrazit zadáním připojovacího adresy do vašeho prohlížeče internetu, tedy například:

<http://localhost:4158/>

Kde **localhost** reprezentuje adresu vašeho AVG Admin serveru a **4158** je výchozí číslo portu.

Kromě základních informací o DataCenter a UpdateProxy rolích jsou k dispozici následující tlačítka:

- **Seznam všech stanic** - vypíše seznam všech aktuálně spravovaných stanic.
- **Seznam stanic v chybovém stavu** - vypíše seznam všech stanic, které se aktuálně nacházejí v chybovém stavu.
- **Seznam aktualizovaných stanic** - tato volba je dostupná pouze pokud je nainstalována role UpdateProxy. Použijte toto tlačítko k vypísání všech stanic, které získávají aktualizace z tohoto serveru.



13. Aktualizace

13.1. Obecné informace

AVG nabízí dvě aktualizací úrovně :

- **Aktualizace definic** obsahuje změny potřebné pro spolehlivou funkci ochrany anti-virové, anti-spamové a anti-malware ochrany. Obvykle neobsahuje žádný kód a aktualizuje pouze definiční soubory. Tuto aktualizaci byste mohli aplikovat co nejdříve.
- **Programová aktualizace** obsahuje různé programové změny, vylepšení a opravy.

Při plánování aktualizací je možné zvolit, kterou z úrovní chcete stahovat a nechat aplikovat.

Dva typy aktualizací jsou k dispozici:

- **Aktualizace na vyžádání** je okamžitá aktualizace AVG, kterou lze provést kdykoliv v případě potřeby.
- **Naplánovaná aktualizace** - v rámci AVG lze přednastavit aktualizací plány. Naplánovaná aktualizace je následně prováděna pravidelně dle nastavení. Kdykoliv jsou dostupné nové aktualizací soubory v daném umístění, jsou automaticky staženy buď přímo z Internetu nebo ze síťového adresáře. V opačném případě k provedení úlohy nedojde.

Poznámka: Dojde-li k časovému soubihu naplánované programové aktualizace a naplánovaného testu, proces aktualizace je považován za prioritní a test bude přerušeno.

13.2. Aktualizace v rámci místní sítě

Stanice s AVG mohou provádět aktualizaci přímo ze serveru společnosti AVG Technologies. Dále je možné stahovat aktualizace na lokální server a nakonfigurovat stanice, aby stahovaly aktualizace z něj.

Pro menší síť (typicky 20-25 stanic) doporučujeme provádět aktualizace přímo z internetu. Aktualizační soubory AVG jsou navrženy tak, aby se vždy stahovaly pouze ty nejmenší a nejnutnější soubory.

Pokud ve vaší síti máte více než 50 stanic, doporučujeme vytvořit zrcadlení aktualizací souborů v rámci místní sítě. Všechny aktualizací soubory musí být posléze staženy touto cestou, aby stanice AVG mohly být korektně a pravidelně aktualizovány.

Všeobecně existují dvě možnosti, jak soubory zrcadlit v místní síti. Doporučujeme použít UpdateProxy roli, kterou můžete mj. nasadit také na více serverů. Více informací naleznete v kapitole [Nasazení role UpdateProxy na více serverů](#) v této příručce.

Použitím této funkce zajistíte, že AVG Admin Server bude schopen automaticky stahovat všechny nezbytné aktualizací soubory. Stanice s AVG se následně na aktualizace dotazují serveru, na kterém běží AVG Admin Server. Tato volba je považována za nejlepší způsob aktualizace a distribuce aktualizací v rámci místní sítě.



Nicmén je také možné namísto toho použít řešení založené na vlastním webovém serveru. Server musí disponovat jednou sdílenou složkou, která bude přístupná AVG stanicím. Pokud například používáte Microsoft Information Server, koncový webový adresář je obvykle c:\InetPub\wwwroot. V takovém případě bychom předpokládali, že aktualizací složka pro AVG by byla C:\InetPub\wwwroot\avgupdate, která by byla přístupná skrze web server. Stanice tak mohou přistupovat k souborům skrze <http://vasmistniweb/avgupdate>, kdy *vasmistniweb* je například názvu webového serveru ve vnitřní síti. Na stanici s AVG je tedy následně nutné nastavit aktualizací server <http://vasmistniweb/avgupdate>.

Aktualizační soubory určené k další distribuci lze stáhnout z <http://www.avg.cz/cz-cs> sekce **Centrum Podpory/Stáhnout**.



14. FAQ a technická podpora

Pokud budete mít jakékoliv problémy s AVG Anti-Virus Business Edice, a už obchodního i technického rázu, konzultujte prosím nejprve **FAQ** sekci na stránkách AVG <http://www.avg.cz/cz-cs>.

Pokud se vám nepodaří řešení nalézt touto cestou, kontaktujte technickou podporu prostřednictvím e-mailu. K této úslužbě můžete použít prosím volbu z nabídky **Nápověda/Odborná pomoc online** v aplikaci AVG.

Pokud si i po přečtení této dokumentace nejste jistí, které typ **AVG Anti-Virus Business Edice** je pro vás nejlepší, doporučujeme konzultovat všechny možnosti s oddělením technické podpory AVG Technologies: <http://www.avg.cz/cz-cs/support-existing>.

Abychom vám mohli co nejvíce vyjít vstříc a pomoci s implementací AVG ve vaší síti, připravte si prosím předem následující informace:

- velikost vaší sítě (typ souborového serveru, počet stanic v síti)
- operační systémy, které na stanicích používáte
- průměrné parametry HW na vašich stanicích (popište minimální parametry)
- typ sítě (LAN, WAN) a kvalitu připojení v případě WAN
- vaše požadavky týkající se AVG Anti-Virus Business Edice (požadavky správce a rozsah správy)