



AVG Internet Security Business Edition 2013

Benutzerhandbuch

Dokumentversion 2013.06 (11.1.2013)

Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Alle Rechte vorbehalten.
Alle anderen Markenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Dieses Produkt verwendet RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Erstellt 1991.

Dieses Produkt verwendet Code aus der Bibliothek C-SaCzech, Copyright © 1996–2001 Jaromir Dolecek <dolecek@ics.muni.cz>

Dieses Produkt verwendet die Kompressionsbibliothek zlib, Copyright © 1995-2002 Jean-Loup Gailly und Mark Adler.



Inhalt

1. Einleitung	5
1.1 Schema zu AVG Internet Security Business Edition.....	5
1.2 Wichtigste Features und Funktionen.....	6
1.3 Unterstützte Betriebssysteme.....	7
1.4 Minimale Hardware-Anforderungen.....	9
1.5 Empfohlene Hardware-Anforderungen.....	9
1.6 Netzwerkanforderungen.....	9
1.7 Stationen von einer vorherigen Version migrieren.....	11
2. Installation von AVG Internet Security Business Edition	12
2.1 Komponentenübersicht.....	12
2.2 Installations- und Implementierungsort.....	13
2.3 Begrüßungsdialog.....	14
2.4 Lizenzaktivierung.....	15
2.5 Installationstyp.....	16
2.6 Benutzerdefinierte Optionen.....	17
2.7 Installation beendet.....	17
3. AVG Admin-Server-Implementierungsassistent	19
3.1 Einleitung.....	19
3.2 Mehrere UpdateProxy-Rollen implementieren.....	20
3.3 Rollenauswahl.....	20
3.4 DataCenter-Rolle.....	21
3.5 DataCenter-Rolle – Erste Bereitstellung.....	21
3.6 DataCenter-Rolle – Erneute Bereitstellung.....	23
3.7 DataCenter-Rolle – Datenbankenübersicht.....	27
3.8 DataCenter-Rolle – Datenimport.....	32
3.9 DataCenter-Rolle – Serverzugriff.....	33
3.10 UpdateProxy-Rolle.....	34
3.11 Konfigurationsübersicht.....	38
4. Basismodus des AVG Assistent für die Netzwerkinstallation	40
4.1 Empfehlungen für Komponenten.....	40
4.2 Willkommen.....	41
4.3 Installationsart.....	42



4.4 Remote-Netzwerkinstallation	43
4.5 Remote-Netzwerkinstallation – letzte Schritte.....	53
4.6 Erstellen eines AVG-Installationssskripts	55
5. AVG Assistent für die Netzwerkinstallation im Advanced Modus	61
5.1 Willkommen.....	62
5.2 Installationsart	63
5.3 Remote-Netzwerkinstallation	64
5.4 Remote-Netzwerkinstallation – letzte Schritte.....	77
5.5 Erstellen eines AVG-Installationssskripts	79
6. AVG Admin-Konsole.....	88
6.1 Was ist die AVG Admin-Konsole?	88
6.2 Übersicht über die Benutzeroberfläche der AVG Admin-Konsole.....	89
6.3 Synchronisierungsvorgang.....	102
6.4 Stationen.....	104
6.5 Server.....	108
6.6 Scan-Ergebnisse	118
6.7 Benachrichtigungen	122
6.8 Grafikberichte.....	125
6.9 Lizenzen.....	134
6.10 Ausstehende Anforderungen.....	135
6.11 Netzwerk Installation.....	136
7. AVG Admin-Server.....	156
8. AVG Admin Lite	157
8.1 AVG Admin-Server-Implementierungsassistent Lite.....	157
8.2 AVG Assistent für die Netzwerkinstallation LITE.....	159
9. Konfiguration.....	164
9.1 Gemeinsame Einstellungen für Stationen und Gruppen.....	164
9.2 Gemeinsame Einstellungen für Anwendungsserver.....	177
9.3 AVG Admin-Server-Einstellungen.....	187
9.4 Verbindungszeichenkette	194
9.5 Proxy-Server.....	195
9.6 AVG Admin-Konsole.....	196



9.7 Sidebar/Desktop-Gadgets.....	206
10. So können Sie.....	208
10.1 So können Sie Stationen mit dem AVG DataCenter verbinden	208
10.2 So können Sie Stationen von/zu einem anderen AVG DataCenter migrieren.....	210
10.3 So können Sie Stationen synchronisieren.....	211
10.4 So können Sie Probleme bei der Aktualisierung lösen.....	211
10.5 So können Sie die Sprache der Benutzeroberfläche ändern	213
10.6 Verwenden des Microsoft SQL Server-Datenbanksystems	215
10.7 So können Sie die Aktionen der Benutzer der Station steuern	216
10.8 Anforderungen und Statusmeldungen.....	216
10.9 So verwalten Sie Zugriffsrechte.....	217
10.10 So pflegen Sie die DataCenter-Datenbank.....	221
10.11 Liste der AVG-Setup-Parameter.....	222
11. AVG DataCenter.....	228
11.1 Wartung.....	228
11.2 Kennwortschutz.....	228
11.3 AVG DataCenter in eine andere Datenbank umwandeln.....	229
11.4 Weboberfläche.....	229
12. Updates.....	230
12.1 Allgemeine Informationen.....	230
12.2 Aktualisierung im lokalen Netzwerk.....	230
13. FAQ und technischer Support.....	232

1. Einleitung

Dieses Benutzerhandbuch bietet eine umfassende Dokumentation zu **AVG Internet Security Business Edition**.


Wichtiger Hinweis:

Das Dokument kann Verweise auf andere Benutzerhandbücher, insbesondere auf das Internet Security-Handbuch, enthalten. Sollten Sie mit der Benutzeroberfläche von AVG und den erweiterten Einstellungen von AVG und der Firewall nicht vertraut sein, empfehlen wir dringend den vorherigen Download aller relevanten Handbücher von der Website <http://www.avg.com> im Bereich [Support/Download/Dokumentation](#).

Informationen erhalten Sie auch über die Kontexthilfe, die in der gesamten Anwendung zur Verfügung steht.

1.1. Schema zu AVG Internet Security Business Edition

Das nachfolgende vereinfachte Schema von **AVG Internet Security Business Edition** zeigt die grundlegende Verbindung und Interaktion zwischen Komponenten der Remote-Verwaltung in der Standardeinstellung und der am häufigsten verwendeten Konfiguration:





1) **AVG DataCenter**

besteht aus einer Datenbank und dem **AVG Admin-Server**. Der **AVG Admin-Server** fungiert als Vermittler zwischen dem AVG DataCenter und den AVG-Stationen. Die AVG Admin-Konsole verwendet den AVG Admin-Server, um auf die Datenbank AVG DataCenter zuzugreifen und die Einstellungen für Stationen sowie die Systemparameter zentral festzulegen. Die AVG-Stationen greifen auf den AVG Admin-Server zu, um die Einstellungsparameter abzurufen und die aktuellen Einstellungen sowie die Scan-Ergebnisse im AVG Data Center zu speichern.

Der AVG Admin-Server fungiert auch als lokale Aktualisierungsquelle. Wenn Sie die UpdateProxy-Rolle für mehrere Server bereitstellen, können Sie diese zur Aktualisierung von Stationen und zum Ausgleich von Bandbreiten bzw. Lasten einsetzen.

2) **AVG Admin-Konsole**

ist ein Programm zur Verwaltung von AVG-Stationen. Es kommuniziert direkt mit dem AVG Admin-Server.

3) **Stationen**

kommunizieren mit dem AVG Admin-Server, der die Standardeinstellungen, Anforderung bestimmter Einstellungen, Übermittlung von Scan-Ergebnissen usw. übernimmt.

4) **AVG Technologies geändert Server**

stellt Aktualisierungsdateien für die AVG Admin-Server bereit.

1.2. Wichtigste Features und Funktionen

AVG Internet Security Business Edition bietet folgende Funktionen:

- **Remote-Installation**

Mit dieser Funktion können Sie AVG problemlos auf allen Stationen im lokalen Netzwerk installieren. Die Remote-Installation wird abgesichert durch den [AVG Netzwerk-Installationsassistenten](#) – ein Programm für die direkte Remote-Installation und/oder das Erstellen eines Installationssskripts, mit dem das Setup-Installationsprogramm auf allen Stationen im Remote-Netzwerk installiert werden kann.

- **Zentral verwaltete Aktualisierungen**

Alle AVG-Stationen im Netzwerk können zentral über die AVG Admin-Konsole aktualisiert werden.

- **Serverrollen**

AVG Internet Security Business Edition kann jetzt mehrere Rollen übernehmen. Jede Rolle kann separat bereitgestellt werden (DataCenter-Rolle für die Verwaltung von Remote-Stationen, UpdateProxy-Rolle für die Verwaltung von Updates), so dass die Last vom



Benutzer auf mehrere physische Server verteilt werden kann.

- **Gesicherte Kommunikation**

Die Netzwerkkommunikation zwischen AVG Admin (AVG Admin-Server) und den Stationen erfolgt vollständig verschlüsselt.

- **Komplette Remote-Verwaltung im Netzwerk**

Die volle Funktionalität von **AVG Internet Security Business Edition** bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Automatische Remote-Installation von AVG auf allen Netzwerk-Stationen aufgrund des neuen AVG Assistent für die Netzwerkinstallation
- Fortlaufender Überblick über den Status aller AVG Netzwerk-Stationen
- Zentrale Kontrolle und Verwaltung der Konfiguration für alle AVG-Stationen

Die volle Funktion von **AVG Internet Security Business Edition** wird von der AVG Admin-Konsole und dem AVG DataCenter bereitgestellt.

Wenn Sie die volle Funktionalität nicht benötigen, können Sie auch nur [AVG Admin Lite](#) installieren und bereitstellen (zur Erstellung von Installationsskripten und als lokale Aktualisierungsquelle).

- Neben allen Standardfeatures enthält AVG Internet Security Business Edition noch Unterstützung für folgende Komponenten (Konfiguration direkt über die AVG Admin-Konsole verfügbar):

- **Anti-Spam-Schutz**
- **Anti-Spyware-Schutz**
- **Firewall-Schutz**
- **Online Shield-Schutz**
- **Link Scanner-Schutz**
- **Anti-Rootkit-Schutz**

***Hinweis:** Die Unterstützung für einzelne Komponenten ist abhängig von Ihrer Edition!*

- Abwärtskompatibilität mit leichter Migration von der vorhergehenden Version!

1.3. Unterstützte Betriebssysteme

AVG Internet Security Business Edition dient der Verwaltung und dem Schutz von Stationen mit folgenden Betriebssystemen (Ausnahmen unterhalb der Liste):

- MS Windows XP Professional SP2



- MS Windows XP Home SP2
- MS Windows XP Professional x64 SP1
- MS Windows Server 2003 SP1
- MS Windows Server 2003 x64
- MS Windows 2008 Server
- MS Windows 2008 Server x64
- MS Windows Vista (alle Editionen)
- MS Windows Vista x64 (alle Editionen)
- MS Windows 7 (alle Editionen)
- MS Windows 7 x64 (alle Editionen)
- MS Windows 8 (alle Editionen)
- MS Windows 2012 Server

Die Komponenten **AVG Admin-Konsole**, **AVG Admin Server** sowie verwandte Komponenten werden von folgenden Betriebssystemen unterstützt:

- MS Windows XP Professional SP2
- MS Windows XP Home SP2
- MS Windows XP Professional x64 SP1
- MS Windows Server 2003 SP1
- MS Windows Server 2003 x64
- MS Windows 2008 Server
- MS Windows 2008 Server x64
- MS Windows Vista (alle Editionen)
- MS Windows Vista x64 (alle Editionen)
- MS Windows 7 (alle Editionen)
- MS Windows 7 x64 (alle Editionen)
- MS Windows 8 (alle Editionen)
- MS Windows 2012 Server



1.4. Minimale Hardware-Anforderungen

Für AVG Internet Security Business Edition und verwandte Komponenten bestehen folgende Hardware-Mindestanforderungen:

- Intel Pentium CPU 1.5 GHz
- 750 MB an freiem Festplattenplatz (zusätzlich 200 MB für heruntergeladenes Installationspaket)
- 512 MB RAM-Speicher

1.5. Empfohlene Hardware-Anforderungen

Empfohlene Hardware-Anforderungen für AVG Internet Security Business Edition:

- Intel Pentium CPU 1.8 GHz
- 900 MB an freiem Festplattenplatz (zusätzlich bis zu 200 MB für heruntergeladenes Installationspaket)
- 512 MB RAM-Speicher

1.6. Netzwerkanforderungen

Für eine erfolgreiche Remote-Installation von AVG auf Stationen müssen zuvor einige Schritte ausgeführt werden.

***Hinweis:** Sollten bei der Remote-Verwaltung/-Installation/-Verbindung selbst nach dem Nachschlagen in den folgenden Kapiteln Probleme auftreten, versuchen Sie bitte, die passende Antwort im Bereich FAQ (Häufig gestellte Fragen) unter <http://www.avg.com/faq> zu finden.*

1.6.1. Zugelassene Ports auf den Stationen

Für einzelne Workstations in Ihrem Netzwerk, die eine Personal Firewall nutzen, müssen Sie wahrscheinlich die Verbindung über bestimmte Ports erlauben und spezifische Systemfunktionen einstellen, um die AVG Remote-Installation korrekt ausführen zu können.

Abhängig vom Typ der Firewall und von den Einstellungen auf den einzelnen Stationen sind einige der nachfolgend beschriebenen Anforderungen möglicherweise bereits vordefiniert oder zugelassen, oder die Einstellungen stehen nicht unter demselben Namen und derselben Beschreibung zur Verfügung. Wir empfehlen nachdrücklich, dass alle Änderungen nur von erfahrenen Benutzern durchgeführt werden! Bevor Sie Einstellungen ändern, sollten Sie immer im Benutzerhandbuch oder in der Hilfeanleitung für Ihre Firewall nachlesen.

- **Ping (ICMP Typ 0 – Eingehende Echo-Anforderung)**

Ändern Sie diese Einstellung nur dann, wenn **AVG Netzwerk Installer** nicht in der Lage ist, Stationen in Ihrem Netzwerk zu erkennen, von denen Sie sicher wissen, dass sie eingeschaltet sind und fehlerfrei funktionieren.



Lassen Sie die eingehenden Ping-Anforderungen in den Firewall-Einstellungen auf der Remote-Station innerhalb des lokalen Netzwerks zu. Häufig findet man diese Funktion unter **ICMP Typ 0** oder **Eingehende Echo-Anforderung** oder unter einer ähnlichen Beschreibung. Wenn diese Einstellung korrekt vorgenommen wird, findet AVG Netzwerk Installer die Station im Netzwerk.

- **RPC: Remoteprozeduraufruf**

Um die AVG-Installation auf der Remote-Station starten zu können, müssen Sie die folgenden Ports in der Firewall der Station zulassen: TCP- und UDP-Port 135.

- **Distributed Component Object Model (DCOM)**

Für eine ordnungsgemäße Funktion der WMI (Windows-Verwaltungsinstrumentation), die vom **AVG-Netzwerkinstallationsprogramm** verwendet wird, müssen Sie den DCOM-Port öffnen. Der DCOM-Port ist der TCP 135. Gehen Sie zum Öffnen des Ports wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf **Start** und anschließend auf **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Windows-Firewall** und anschließend auf den Reiter **Ausnahmen**.
3. Klicken Sie auf **Port hinzufügen**.
4. Geben Sie im Feld **Name** den Wert **DCOM_TCP135** ein, und geben Sie den Wert **135** im Feld **Port** ein.
5. Klicken Sie auf **TCP** und anschließend auf **OK**.
6. Klicken Sie auf **OK**.

1.6.2. Zugelassene Ports für die Remote-Verwaltung

Folgende Ports müssen zugelassen werden, um eine Remote-Verwaltung zu ermöglichen:

- **Kommunikation über den TCP-Port 80**

Um AVG-Updates via Internet auf den **UpdateProxy für AVG Admin-Server** herunterzuladen, müssen Sie die ausgehende Kommunikation für diese Komponenten auf dem **TCP-Port 80** zulassen.

- **TCP-Port 4158**

Für die Basiskommunikation zwischen dem AVG Admin-Server und den AVG-Stationen sowie der **AVG Admin-Konsole** müssen Sie den **TCP-Port 4158** zulassen (Standardeinstellung).

Der Port kann in der Konfiguration des AVG Admin-Servers sowie über die Benutzeroberfläche der AVG-Stationen (im oberen Menü **Optionen/Erweiterte Einstellungen – Remote-Verwaltung**) geändert werden.

- **TCP-Port 6051**

Dieser Port wird zum Weiterleiten von Nachrichten vom AVG Admin-Server an die AVG-Station verwendet.

Der Port kann über die Benutzeroberfläche der AVG-Stationen (über das obere Menü **Optionen/Erweiterte Einstellungen – Remote-Verwaltung**) geändert werden.

- **TCP-Port 6054**



Dieser Port wird zum Weiterleiten von Nachrichten vom AVG Admin-Server an die AVG Admin-Konsole verwendet. Dieser Port ist nicht konfigurierbar. Die AVG Admin-Konsole versucht automatisch, diesen Port zum Empfang zu öffnen. Falls der Port nicht verfügbar ist, wird versucht, nachfolgende Ports zu öffnen (**6055, 6056, ...**), bis ein verfügbarer Port gefunden wird.

1.7. Stationen von einer vorherigen Version migrieren

Die Migration eines AVG Data Centers zu einem anderen wird unter [So können Sie Stationen von/ zu einem anderen AVG Data Center migrieren](#) beschrieben.



2. Installation von AVG Internet Security Business Edition

Zur Remote-Installation von AVG auf Ihren Stationen müssen Sie zuerst **AVG 2013 Remote-Verwaltung** und die dazugehörigen Komponenten installieren.

Der gesamte Vorgang besteht grundsätzlich aus zwei Schritten:

- **Installation der Komponenten**
- **Implementierung**

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen nachdrücklich, zuerst die folgenden Kapitel zu lesen, um sich einen Überblick über die Installationsmöglichkeiten von AVG Internet Security Business Edition zu verschaffen, damit Sie eine Konfiguration auswählen können, die Ihren Anforderungen am besten entspricht. Lesen Sie die Kapitel [Installations- und Einsatzort](#) sowie [Komponentenübersicht](#) mit größter Sorgfalt.

AVG Internet Security Business Edition kann mithilfe der EXE-Datei im Verzeichnis **AVG Admin** der Installations-CD gestartet werden. Das neueste Installationspaket kann jederzeit von der AVG-Website unter <http://www.avg.com/download> heruntergeladen werden.

Hinweis: Für Ihr Produkt sind zwei Installationspakete verfügbar: für 32-Bit-Betriebssysteme (gekennzeichnet mit x86) und für 64-Bit-Betriebssystem (gekennzeichnet mit x64). Stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte Installationspaket für Ihr Betriebssystem verwenden.

Rufen Sie die AVG-Website auf, bevor Sie AVG Remote-Verwaltung installieren, und suchen Sie nach der neuesten Installationsdatei!

2.1. Komponentenübersicht

Nachfolgend finden Sie eine kurze Übersicht über alle Komponenten.

2.1.1. AVG Admin-Server-Implementierungsassistent

Mit diesem Assistenten können Sie AVG Internet Security Business Edition auf Ihrem Server implementieren oder auf mehrere Server verteilen.

2.1.2. AVG Netzwerk Installation

Mithilfe des **AVG Assistenten für die Netzwerkinstallation** können Sie AVG automatisch und mit nur wenigen Klicks auf Remote-Stationen installieren.

2.1.3. AVG Admin-Konsole

Die **AVG Admin-Konsole** ist ein zentrales Tool für die Verwaltung Ihrer Remote-Stationen von AVG im Netzwerk. Sie kommuniziert mit dem AVG Admin-Server und steuert, verarbeitet und zeigt alle relevanten Ereignisse.



2.1.4. AVG Admin Lite

AVG Admin Lite ist die vereinfachte Installation von AVG Internet Security Business Edition mit nur einer lokalen Updatequelle und AVG-Skriptinstallationen auf Stationen, ohne die Vorteile des AVG DataCenters und der **AVG Admin-Konsole**.

2.1.5. AVG Admin-Server

Der **AVG Admin-Server** speichert Daten in einer Datenbank (AVG DataCenter) und ist ein Vermittler zwischen dem AVG DataCenter und den Stationen. Der AVG Admin-Server kann auch als lokale Aktualisierungsquelle dienen.

Das **AVG DataCenter** ist eine Datenbank, die die gesamte Konfiguration der AVG-Stationen enthält, einschließlich der Test- und Taskeinstellungen. Alle Stationen mit installiertem **AVG** sowie die Admin-Konsole kommunizieren mit dem **AVG DataCenter**. Die Kommunikation ist nur möglich, wenn die Komponente **Remote-Verwaltung** ordnungsgemäß auf allen mit dem **AVG Admin-Server** verbundenen Stationen installiert ist.

Das **AVG DataCenter** unterstützt ein eingebettetes und mehrere einzelne (kommerzielle) SQL-Datenbanksysteme. Sie können während des Implementierungsvorgangs bestimmte Datenbanksysteme auswählen (der [AVG Admin-Implementierungsassistent](#) startet nach der Installation).

2.1.6. Serverrollen

Nach der Installation können auf dem AVG Admin-Server zwei Rollen implementiert werden. Die Auswahl der Rollen ist ein Kernstück des Implementierungsvorganges, der sofort nach der Installation des Produkts ausgeführt wird. Folgende Rollen sind verfügbar:

- **DataCenter-Rolle**

Sie ermöglicht die zentrale Verwaltung der Konfiguration der AVG-Stationen über die AVG Admin-Konsole, sammelt Scan-Ergebnisse der AVG-Stationen, zeigt den Status der Komponenten an usw.

- **UpdateProxy-Rolle**

Sie dient als Proxy-Server zum Herunterladen und Verteilen von Aktualisierungen auf Ihre Stationen.

2.2. Installations- und Implementierungsort

Sie können verschiedene Komponenten/Rollen der AVG Remote-Verwaltung auf verschiedenen Servern/Stationen installieren und implementieren. Es ist nicht nötig, alles auf einem Computer zu installieren.

Nach Beenden der Installation des Produkts fahren Sie mit dem Implementierungsvorgang fort, womit Sie verschiedene Serverrollen implementieren können.


Die AVG DataCenter-Rolle kann beispielsweise auf einigen zentralen Servern in Ihrem Netzwerk implementiert werden. Sollte Ihr Netzwerk oder die Anzahl Ihrer Stationen groß sein, können Sie die ProxyServer-Rolle auf mehreren Servern im Netzwerk implementieren, um eine ausgeglichene Systemauslastung sowie eine geeignete Nutzung der Bandbreite zu erreichen.



Die AVG Admin-Konsole (zentrale Anwendung zur Verwaltung Ihrer Stationen) kann ebenso auf einer anderen Station installiert werden. Der Administrator kann die Stationen von überall verwalten.


2.3. Begrüßungsdialog

Der Begrüßungsdialog wird in der Sprache des Betriebssystems angezeigt, unter dem AVG Internet Security Business Edition installiert wird. Sie können mithilfe des Dropdown-Menüs zu einer anderen Sprache wechseln.




Der zweite Teil des Begrüßungsdialogfensters enthält die vollständige AVG Internet Security Business Edition-Lizenzvereinbarung. Sie können entweder nach unten blättern, um den Text zu lesen, oder Sie klicken auf die Schaltfläche **Druckversion**, um die Lizenzvereinbarung in einem Webbrowser-Fenster zu öffnen und sie gegebenenfalls zu drucken.

Klicken Sie nach dem Lesen auf die Schaltfläche **Ja**, um fortzufahren. Andernfalls klicken Sie auf die Schaltfläche **Ablehnen**, um den Installationsvorgang abzubrechen.




2.4. Lizenzaktivierung



Geben Sie in diesem Dialog die Lizenznummer ein. Klicken Sie zum Fortfahren auf **Weiter**.

2.5. Installationstyp



Wählen Sie in diesem Dialog den Typ der Remote-Verwaltung, den Sie installieren möchten. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Schnellinstallation**

Diese Option wird empfohlen. Dadurch wird die Anwendung mit der Standardkonfiguration und den standardmäßigen Komponenten installiert.

- **Benutzerdefinierte Installation**

Bei dieser Option können Sie auswählen, welche Komponenten installiert werden sollen.

Wenn Sie auf diese Optionen klicken, wird ein neuer Bereich dieses Dialogfensters angezeigt, wo Sie den Zielordner angeben können, in dem AVG Internet Security Business Edition (und seine Komponenten) installiert werden soll. Falls Sie ein anderes Verzeichnis auswählen möchten, geben Sie den Verzeichnispfad an, oder wählen Sie mithilfe der Schaltfläche **Durchsuchen** ein Verzeichnis Ihrer lokalen Festplatte aus.

- **Lite Installation**

Bei Auswahl dieses Produktes werden die einfachen Assistenten installiert, die nur vordefinierte Einstellungen für die **UpdateProxy**-Rolle beinhalten. Mit dem **AVG Assistent für die Netzwerkinstallation** können Sie einfache Skripte generieren. Es wird keine Verwaltungskonsole installiert und das AVG DataCenter wird nicht implementiert.

Weitere Informationen zur Lite Installation finden Sie im Kapitel [AVG Admin Lite](#).


Wenn Sie ein optionales Gadget auf Ihrem Desktop einfügen möchten, aktivieren Sie das



Kontrollkästchen **Installiert das AVG 2013-Gadget und zeigt es an** (verfügbar für Windows Vista, Windows 7 oder höher). Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel [Konfiguration/Sidebar/Desktop-Gadgets](#).

2.6. Benutzerdefinierte Optionen

Wenn Sie im Dialog [Installationstyp](#) die benutzerdefinierte Installation ausgewählt haben, wird der folgende Bildschirm angezeigt:




Wählen Sie die zu installierenden AVG Internet Security Business Edition-Komponenten. Standardmäßig sind alle wichtigen Komponenten ausgewählt. Wenn Sie eine andere Auswahl vornehmen möchten, aktivieren oder deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Installation fortzusetzen.

Hinweis: Wenn Sie Grafikberichte verwenden möchten, installieren Sie die Komponente auf dem Computer, auf dem der AVG Admin-Server installiert ist, und auf jedem Computer, auf dem die AVG Admin-Konsole installiert ist. Grafikberichte werden vom AVG Admin-Server generiert und können über die AVG Admin-Konsole eingesehen werden.

2.7. Installation beendet

Ein Dialog wird angezeigt, der Sie darüber informiert, dass die Installation von AVG Internet Security Business Edition abgeschlossen und alle Komponenten erfolgreich installiert wurden.

Sie können auch entscheiden, ob Sie am Programm zur Produktverbesserung teilnehmen möchten. Lassen Sie dafür einfach das entsprechende Kontrollkästchen aktiviert (empfohlen).



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um die Installation abzuschließen.

Nach erfolgreicher Installation wird einer der folgenden Assistenten automatisch gestartet, je nachdem, welche Optionen Sie während des Installationsprozesses gewählt haben:

- **AVG Admin-Server-Implementierungsassistent**

Dieser Assistent wird automatisch gestartet, wenn Sie sich im Dialog [Installationstyp](#) für eine schnelle oder benutzerdefinierte Installation entschieden haben.

Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel [AVG Admin-Server-Implementierungsassistent](#).

Hinweis: Nur wenn Sie alle Schritte des Assistenten durchführen, kann AVG Internet Security Business Edition ordnungsgemäß funktionieren.

- **AVG Admin-Server-Implementierungsassistent Lite**

Dieser Assistent wird gestartet, wenn Sie sich im Dialog [Installationstyp](#) für eine Lite Installation entschieden haben. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel [AVG Admin-Server-Implementierungsassistent Lite](#).

Hinweis: Nur wenn Sie alle Schritte des Assistenten durchführen, kann AVG Internet Security Business Edition ordnungsgemäß funktionieren.

Hinweis: Wenn die Installation nicht oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, wird ein Fehlerdialog angezeigt. Kopieren Sie in diesem Fall die verfügbaren Informationen, und wenden Sie sich an unseren technischen Support. Verwenden Sie hierzu unsere Kontaktseite <http://www.avg.com/support-existing>.

3. AVG Admin-Server-Implementierungsassistent

Der **AVG Admin-Server-Implementierungsassistent** wird sofort nach der Installation von AVG Internet Security Business Edition gestartet. Er kann auch jederzeit über das Startmenü gestartet werden: **Alle Programme/AVG 2013 Remote-Verwaltung/AVG Admin-Server-Implementierungsassistent**.

Der Assistent führt Sie durch den Konfigurationsvorgang für die AVG DataCenter-Datenbank auf einer ausgewählten Datenbank-Engine. Mit dem Assistenten können Sie den AVG Admin-Server auch so konfigurieren, dass er die AVG-Updates in einem lokalen Netzwerk spiegelt. Der Assistent führt Sie in wenigen Schritten, die in der folgenden Zusammenfassung aufgelistet sind, durch den Konfigurationsvorgang.

Hinweis: Die Navigation im Assistenten ist die für Assistenten übliche Navigation:

- Mit der Schaltfläche **Zurück** gehen Sie im Assistenten einen Schritt zurück.
- Mit der Schaltfläche **Weiter** gehen Sie einen Schritt vorwärts, und alle ausgewählten Aktionen werden im aktuellen Zustand ausgeführt.
- Wählen Sie **Hilfe**, wenn Sie umfassende Informationen zum aktuellen Schritt erhalten möchten.
- Durch Klicken auf die Schaltfläche **Abbrechen** können Sie den Assistenten jederzeit abbrechen. Alle bis dahin ausgeführten Änderungen werden verworfen.

3.1. Einleitung



Im ersten Dialog werden der Zweck des Assistenten erklärt und zwei Hauptoptionen kurz beschrieben. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, die Einstellungen mit dem Assistenten zu beenden, sodass der AVG Admin-Server korrekt ausgeführt werden kann.

3.2. Mehrere UpdateProxy-Rollen implementieren


Bevor Sie AVG Internet Security Business Edition-Rollen auf Ihrem Server bereitstellen, sollten Sie Folgendes beachten:

Sie können die UpdateProxy-Rolle auf mehr als einem Server implementieren sowie Aktualisierungen von verschiedenen Quellen verteilen und damit eine Überlastung des Servers oder Probleme mit der Bandbreite vermeiden.

Die Serverzuweisung hängt von der Größe Ihres Netzwerks, Ihrem Server sowie den Netzwerkeinstellungen ab. Sollte Ihr Netzwerk also aus mehr als 150 Stationen bestehen oder in mehrere Segmente an verschiedenen Standorten unterteilt sein, sollten Sie mehrere UpdateProxy-Rollen auf verschiedenen Server implementieren und so die Systembelastung verteilen.

Sie müssen zur Implementierung der UpdateProxy-Rolle auf einem anderen Server die Installation und den Implementierungsvorgang auf dem anderen Server wiederholen.

3.3. Rollenauswahl



Dieser Bildschirm enthält Informationen über den aktuellen Status des **AVG Admin-Servers**. Wenn alles in Ordnung ist, wird ein grüner Informationstext angezeigt.

Wenn Sie das Programm nicht zum ersten Mal ausführen und alles in Ordnung zu sein scheint (es liegen beispielsweise keine Warnungen oder Fehler vor), müssen Sie den Konfigurationsprozess nicht erneut durchführen, es sei denn, Sie möchten eine Änderung vornehmen.

Wenn ein Konfigurationsproblem vorliegt, werden Sie kurz über die Ursachen informiert, und die



entsprechenden Informationen werden rot hervorgehoben. In diesem Fall müssen Sie den Assistenten erneut vollständig ausführen, um das Problem zu beheben.

Im Abschnitt **Serverrollen** können Sie die Serverrollen auswählen, die auf diesem Server ausgeführt werden sollen. Sie können eine oder beide Optionen auswählen. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **DataCenter-Rolle**

Sie ermöglicht die zentrale Verwaltung der Konfiguration der AVG-Stationen über die AVG Admin-Konsole, sammelt Scan-Ergebnisse der AVG-Stationen, zeigt den Status der Komponenten an usw.

Wenn Sie nur diese Rolle installieren möchten, fahren Sie mit dem Kapitel [DataCenter-Rolle](#) fort.

- **UpdateProxy-Rolle**

Sie dient als Proxy-Server zum Herunterladen und Verteilen von Aktualisierungen auf Ihre Stationen.

Wenn Sie nur diese Rolle installieren möchten, fahren Sie mit dem Kapitel [UpdateProxy-Rolle](#) fort.

Wenn Sie beide Optionen auswählen, fahren Sie mit dem Kapitel [DataCenter-Rolle](#) fort.

3.4. DataCenter-Rolle


Wählen Sie, ob Sie den AVG Admin-Server zum ersten oder wiederholten Mal bereitstellen:

- [Ich stelle den AVG Admin-Server zum ersten Mal bereit](#)
- [Ich stelle den AVG Admin-Server erneut für eine vorhandene Datenbank bereit](#)

3.5. DataCenter-Rolle – Erste Bereitstellung

Wenn Sie im Schritt **Aktueller Status des AVG Admin-Servers** (siehe Kapitel [Rollenauswahl](#)) die **DataCenter-Rolle** ausgewählt haben und Sie die Anwendung zum ersten Mal bereitstellen, wird der folgende Dialog angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie die Datenbank zum wiederholten Mal bereitstellen, fahren Sie mit Kapitel [Erneute Bereitstellung](#) fort.



Wählen Sie das Datenbanksystem gemäß Ihren Anforderungen aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Firebird**

Diese Lösung eignet sich für kleinere Netzwerke mit bis zu 150 Stationen. Die Datenbank ist eine Standardkomponente der AVG Internet Security Business Edition-Installation.

Außerdem können Sie auch einen bestimmten Zeichensatz der Datenbank aus dem Roll-down-Menü wählen, der Ihren Sprachanforderungen entspricht.

- **Microsoft SQL Server Express**

Die **Microsoft SQL Server Express Edition** ist eine eingeschränkte Version von **Microsoft SQL Server**, die für bis zu 1.000 Stationen verwendet werden kann. Das Produkt ist keine Standardkomponente von AVG Internet Security Business Edition. Seine Nutzung wird nicht durch eine kommerzielle Lizenz beschränkt.

- **Microsoft SQL Server**

Die Engine von **Microsoft SQL Server** kann über 1.000 Stationen in großen Netzwerken bedienen. MS SQL Server ist keine Standardkomponente von AVG Internet Security Business Edition, und die Nutzung erfordert eine entsprechende Microsoft SQL Server-Lizenz.

- **Oracle 10g/11g**

Diese Datenbank-Engine kann über 1000 Stationen in großen Netzwerken bedienen. Oracle ist keine Standardkomponente von AVG Internet Security Business Edition, und die Nutzung erfordert eine kommerzielle Lizenz.

- **MySQL 5**



Diese Datenbank-Engine kann über 1000 Stationen in großen Netzwerken bedienen. MySQL ist standardmäßig nicht in AVG Internet Security Business Edition enthalten, und zum Einsatz in kommerziellen Umgebungen ist möglicherweise eine kommerzielle Lizenz erforderlich.

Wenn Sie einen anderen Datenbanktyp als den Typ auswählen, den Sie gerade verwenden, kann der Assistent den Inhalt von AVG DataCenter, der zuvor exportiert wurde, in den neuen Datenbanktyp importieren.

Fahren Sie mit dem Kapitel [Datenbankübersicht](#) fort.

3.6. DataCenter-Rolle – Erneute Bereitstellung

Während der erneuten Bereitstellung ist typischerweise eine Datenbank mit Stationen verfügbar. Deshalb wird der Assistent zunächst ein Backup dieser Inhalte vorschlagen:

Hinweis: Das Backup ist nicht verfügbar, wenn sich die Datenbank in einem fehlerhaften Zustand befindet!



Aktivieren Sie dazu einfach das Kontrollkästchen **Erstelle Backup von DataCenter-Datenbank in ein Verzeichnis**, und geben Sie den gewünschten Speicherort ein.

Im folgenden Dialog werden Sie über den Status Ihrer DataCenter-Datenbank informiert. Zwei Fälle sind möglich: Entweder ist die DataCenter-Datenbank auf dem aktuellen Stand oder sie ist veraltet. Im ersten Fall stehen die folgenden zwei Optionen zur Verfügung:

- **Vorhandene DataCenter-Datenbank beibehalten**

Bei dieser Option wird die Datenbank nicht verändert. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Datenbankversion auf dem aktuellen Stand ist, und Sie die Inhalte behalten möchten.


- **Neue, leere DataCenter-Datenbank erstellen**

Wählen Sie diese Option aus, um eine vollständig neue Datenbank zu erstellen (die ursprünglich gespeicherten Daten gehen verloren). Es wird dringend empfohlen, ein Backup der DataCenter-Datenbank zu erstellen, bevor Sie fortfahren!

Falls die DataCenter-Datenbank veraltet ist, werden Sie gefragt, ob Sie die vorhandene Datenbank aktualisieren oder eine neue Datenbank erstellen möchten:

- **Vorhandene DataCenter-Datenbank aktualisieren**

Mit dieser Option wird ein Update der Datenbank auf die aktuelle Version durchgeführt. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Datenbankinhalte beibehalten müssen.



Im nächsten Schritt können Sie optional die Kontrollkästchen **Benutzername** und **Kennwort** aktivieren und einen Benutzernamen sowie ein Kennwort eingeben, die bei jedem Start der AVG Admin-Konsole, des AVG Admin-Server-Implementierungsassistenten oder der Durchführung eines Updates der Stationen abgefragt werden.

AVG Admin-Server-Implementierungsassistent

Serverzugriff

Sie können einen Kennwortschutz einrichten. Dieses Kennwort wird beim Start der AVG Admin-Konsole, beim nächsten Start von AVG Admin-Server-Implementierungsassistent und beim Update von Stationen abgefragt.

Warnung: Wenn Sie den Benutzernamen und das Kennwort festlegen, sollten Sie manuell die gleichen Werte auch für alle Stationen festlegen, die mit AVG Admin-Server verbunden sind, da diese Stationen sonst keine Verbindung herstellen können.

Serverzugriff


Benutzername: Kennwort:

Hilfe << Zurück Weiter >> Abbrechen

Hinweis: Wenn Sie hier einen Benutzernamen und ein Kennwort festlegen, sollten Sie dieselben Werte auch auf allen Stationen manuell definieren, damit diese sich korrekt mit Ihrem DataCenter verbinden können.

Abhängig von Ihrer vorherigen Auswahl können Sie mit einem der zwei Dialoge fortfahren:

- Wenn Sie die vorhandene Datenbank behalten, fahren Sie mit dem Kapitel [UpdateProxy-Rolle](#) fort.
- Wenn Sie aufgefordert werden, eine neue Datenbank zu erstellen, wird der folgende Dialog angezeigt:



Wählen Sie das Datenbanksystem gemäß Ihren Anforderungen aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- ***Firebird***

Diese Lösung eignet sich für kleinere Netzwerke mit bis zu 150 Stationen. Die Datenbank ist eine Standardkomponente der AVG Internet Security Business Edition-Installation.

Außerdem können Sie auch einen bestimmten Zeichensatz der Datenbank aus dem Rolldown-Menü wählen, der Ihren Sprachanforderungen entspricht.

- ***Microsoft SQL Server Express***

Die Microsoft SQL Server Express Edition ist eine eingeschränkte Version von Microsoft SQL Server, die für bis zu 1.000 Stationen verwendet werden kann. Das Produkt ist keine Standardkomponente von AVG Internet Security Business Edition. Seine Nutzung wird nicht durch eine kommerzielle Lizenz beschränkt.

- ***Microsoft SQL Server***

Die Engine von Microsoft SQL Server kann über 1.000 Stationen in großen Netzwerken bedienen. MS SQL Server ist keine Standardkomponente von AVG Internet Security Business Edition, und die Nutzung erfordert eine entsprechende Microsoft SQL Server-Lizenz.

- ***Oracle 10g/11g***

Diese Datenbank-Engine kann über 1000 Stationen in großen Netzwerken bedienen. Oracle ist keine Standardkomponente von AVG Internet Security Business Edition, und die Nutzung erfordert eine kommerzielle Lizenz.

- **MySQL 5**

Diese Datenbank-Engine kann über 1000 Stationen in großen Netzwerken bedienen.. MySQL ist standardmäßig nicht in AVG Internet Security Business Edition enthalten, und zum Einsatz in kommerziellen Umgebungen ist möglicherweise eine kommerzielle Lizenz erforderlich.

Wenn Sie einen anderen Datenbanktyp als den Typ auswählen, den Sie gerade verwenden, kann der Assistent den Inhalt von AVG DataCenter, der zuvor exportiert wurde, in den neuen Datenbanktyp importieren.

Fahren Sie mit dem Kapitel [DataCenter-Rolle – Datenbankübersicht](#) fort.


3.7. DataCenter-Rolle – Datenbankenübersicht

In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen von AVG Internet Security Business Edition unterstützten Datenbanken aufgeführt.

3.7.1. Firebird

Wenn Sie die Option **Firebird** ausgewählt haben, müssen keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden, und Sie können mit dem [nächsten Schritt \(Datenimport\)](#) fortfahren.

3.7.2. MS SQL Server Express Edition



Wenn Sie Microsoft SQL Server Express zur Speicherung von DataCenter-Daten verwenden möchten, tragen Sie die folgenden Informationen ein:

- **Computername** – Gibt den Namen der Station an, auf der SQL Express Edition installiert ist.
- **Name der Instanz** – Bezieht sich auf eine bestimmte Installation von SQL Express Edition,


wenn mehr als eine Instanz auf der Station installiert wurde.

- **Benutzername des Administrators** – Der Benutzername des Administrators ist bereits eingetragen und muss nicht geändert werden.
- **Administratorkennwort** – Das Kennwort für den Datenbankadministrator
- **Name der Datenbank** – Zeigt den vordefinierten Namen der Datenbank an.
- **Benutzername** – Geben Sie einen von Ihnen bevorzugten neuen Anmeldenamen für die Datenbank ein (für die Verbindung mit dem AVG Admin-Server).
- **Benutzerkennwort** – Geben Sie ein von Ihnen bevorzugtes neues Kennwort für die Datenbank ein (für die Verbindung mit dem AVG Admin-Server).

Bei Problemen mit der Microsoft SQL Server Express-Verbindung lesen Sie das Kapitel [Verwenden des Microsoft SQL Server-Datenbanksystems](#).

Fahren Sie mit dem nächsten Schritt – [Datenimport](#) – fort, indem Sie auf **Weiter** klicken.

3.7.3. MS SQL Server



Geben Sie folgende Informationen an:


- **Computername** – Legt den Namen des Servers fest, auf dem der SQL Server installiert ist.
- **Name der Instanz** – Bezieht sich auf eine bestimmte Installation von SQL Server, wenn mehr als eine Instanz auf der Station installiert wurde.
- **Benutzername des Administrators** – Benutzername des Administrators der Datenbank (Pflichtfeld).

- **Administratorkennwort** – Das Kennwort für den Datenbankadministrator (Pflichtfeld).
- **Datenbankname** – Zeigt den vordefinierten Namen des Datenbank an.
- **Benutzername** – Geben Sie einen bevorzugten neuen Anmeldenamen für die Datenbank ein (für die Verbindung mit dem AVG Admin-Server).
- **Benutzerkennwort** – Geben Sie ein bevorzugtes neues Kennwort für die Datenbank ein (für die Verbindung mit dem AVG Admin-Server).

Bei Problemen mit der Microsoft SQL Server-Verbindung lesen Sie das Kapitel [Verwenden des Microsoft SQL Server-Datenbanksystems](#).

Klicken Sie auf **Weiter**, um mit dem nächsten Schritt – [Datenimport](#) – fortzufahren.

3.7.4. Oracle



Beachten Sie: Falls Ihre Datenbank auf einem anderen Computer ausgeführt wird, müssen Sie den Client-Teil der Oracle-Datenbank auf diesem Computer installieren. Für die Installation auf Windows Vista empfehlen wir die Verwendung des Client-Teils für Oracle 11g.

Instant Client für verschiedene Betriebssysteme: <http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index.html>


Geben Sie folgende Informationen an:

- **Computername** – Legt den Namen des Servers fest, auf dem Oracle 10g installiert ist. Ändern Sie den Wert nur, wenn sich die Installation auf einem Remote-Computer befindet.
- **Benutzername des Administrators** – Benutzername des Administrators der Datenbank (Pflichtfeld).

- **Administratorkennwort** – Administratorkennwort der Datenbank – Pflichtfeld.
- **Name der Instanz** – Geben Sie den Namen der Oracle-Instanz ein.
- **Benutzername** – Zeigt den vordefinierten Anmeldenamen für die Datenbank an (für die Verbindung mit dem AVG Admin-Server)
- **Benutzerkennwort** – Geben Sie ein von Ihnen bevorzugtes neues Kennwort für die Datenbank ein (für die Verbindung mit dem AVG Admin-Server).

Klicken Sie auf **Weiter**, um mit dem nächsten Schritt – [Datenimport](#) – fortzufahren.

3.7.5. MySQL 5



Geben Sie folgende Informationen an:

- **Computername** – Legt den Namen des Servers fest, auf dem MySQL 5 installiert ist. Ändern Sie den Wert nur, wenn sich die Installation auf einem Remote-Computer befindet.
- **Dienstname** – Standarddienstname des Betriebssystems für die MySQL-Engine. Wir empfehlen, den ursprünglichen Wert beizubehalten.
- **Benutzername des Administrators** – Benutzername des Administrators der Datenbank (Pflichtfeld).
- **Administratorkennwort** – Administratorkennwort der Datenbank – Pflichtfeld.
- **Name der Datenbank** – Zeigt den vordefinierten Namen der Datenbank an.
- **Benutzername** – Geben Sie einen von Ihnen bevorzugten neuen Anmeldenamen für die



Datenbank ein (für die Verbindung mit dem AVG Admin-Server).

- **Benutzerkennwort** – Geben Sie ein von Ihnen bevorzugtes neues Kennwort für die Datenbank ein (für die Verbindung mit dem AVG Admin-Server).

Bitte beachten Sie die folgenden Informationen, bevor Sie fortfahren:

MySQL Server 5 verwendet die Variable „max_allowed_packet“, um die maximale Größe eines einzelnen Pakets festzulegen. Der Standardwert liegt bei 1.048.576 Bytes (1 MB), was in den meisten Fällen zu wenig für eine ordnungsgemäße Funktion von AVG Admin-Server ist. Wir empfehlen dringend, diesen Wert auf mindestens 10 MB zu erhöhen. Wählen Sie dazu eine der folgenden Lösungen:

- **Legen Sie den Wert nur für den aktuellen Durchlauf fest**

Dadurch wird die Einstellung angewendet, bis der Server neu gestartet wird. Danach wird wieder der Standardwert von *my.ini* verwendet.

Hinweis: Sie müssen dafür als Administrator mit MySQL-Root-Berechtigungen angemeldet sein.

- Melden Sie sich bei Ihrem MySQL-Server an, und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
set global max_allowed_packet = 10485760
```

- **Ändern Sie die Einstellungen in der Datei „my.ini“ (permanent – empfohlen).**

Dadurch werden die Einstellungen permanent gespeichert. Dafür muss allerdings der MySQL-Server neu gestartet werden.

- Öffnen Sie die Datei „my.ini“ auf dem MySQL-Server.
- Ändern Sie im Abschnitt [mysqld] den Wert *max_allowed_packet* in den folgenden Wert:

```
max_allowed_packet = 10485760
```

- Starten Sie „mysqld daemon“ oder den Dienst „MySQL“ neu.

Klicken Sie auf **Weiter**, um mit dem nächsten Schritt – [Datenimport](#) – fortzufahren.

3.8. DataCenter-Rolle – Datenimport



The screenshot shows a window titled "AVG Admin-Server-Implementierungsassistent" with a sub-header "AVG Data Center-Rolle Datenimport". The main text reads: "Sie können die neu erstellte **AVG Data Center-Datenbank** durch den Import von Daten aus einem gespeicherten Backup füllen." Below this, there are two main sections, each with a checkbox and a text input field. The first section is "Stationen von Active Directory importieren" with a checkbox. Below it is a text input field labeled "Name des Eintrags (z. B. domäne.com)" and a button labeled "Erweitert...". To the right of this section is another checkbox labeled "Gruppen nach Unterdomänen in Active D". The second section is "Daten aus einem Verzeichnis in die Datenbank importieren" with a checkbox and a text input field with a "..." button. At the bottom of the window are four buttons: "Hilfe", "<< Zurück", "Weiter >>", and "Abbrechen".

Nach der Bestätigung der Datenbankauswahl können Sie auch bereits vorhandene Daten in die neu erstellte Datenbank importieren. Wenn Ihr Netzwerk Active Directory unterstützt, stehen die folgenden zwei Optionen zur Verfügung:


- **Stationen von Active Directory importieren**

Diese Option ermöglicht den automatischen Import aller Stationsnamen von Active Directory in die Datenbank. Später können Sie auswählen, welche Stationen installiert werden sollen.

Aktivieren Sie zunächst das Kontrollkästchen **Stationen von Active Directory importieren**. Geben Sie anschließend den Namen der Active Directory-Domäne ein, von der der Import stattfinden soll.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gruppen nach Unterdomänen in Active Directory erstellen**, um automatisch Gruppen zu erstellen und darin Stationen zu sortieren. Dies erfolgt entsprechend den Namen der Unterdomänen, die in Active Directory verfügbar sind.

Sie können auch auf die Schaltfläche **Erweitert** klicken, um die Anmeldeinformationen einzugeben, wenn diese nicht dem angemeldeten Benutzer entsprechen.



- **Daten aus einem Verzeichnis in die Datenbank importieren**

Aktivieren Sie dafür das Kontrollkästchen **Daten aus einem Verzeichnis in die Datenbank importieren**. Dadurch wird das Feld zur Ordnerauswahl aktiviert. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihr Backup-Verzeichnis auszuwählen, und geben Sie das Verzeichnis an, in dem sich die zu importierenden Originaldateien befinden.

Wenn Sie gerade ein Update der AVG-Version 2012 durchführen, können Sie über diesen Dialog Daten aus dem AVG DataCenter 2012 importieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [Stationen und Einstellungen aus dem AVG DataCenter 2012 importieren](#).

Hinweis: AVG Admin-Server erstellt standardmäßig automatische Backups der Datenbank in folgendem Ordner:

C:\Dokumente und Einstellungen\Alle Benutzer\Anwendungsdaten\AVG2013\Admin Server Data\DatabaseBackup

Wenn Sie AVG Remote-Verwaltung bereits verwendet haben und ein früheres Backup der Datenbank verwenden möchten, finden Sie dort die Backup-Dateien, es sei denn, Sie haben die Backup-Funktion deaktiviert. Die Backup-Dateien werden im Format **avgexport.dce** gespeichert. (Sie können jedoch bei Bedarf umbenannt werden.)

Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf die Schaltfläche **Weiter** klicken.

3.9. DataCenter-Rolle – Serverzugriff


Im nächsten Schritt können Sie optional die Kontrollkästchen **Benutzername** und **Kennwort** aktivieren und einen Benutzernamen sowie ein Kennwort eingeben, die bei jedem Start der AVG Admin-Konsole, des AVG Admin-Server-Implementierungsassistenten oder bei der Durchführung eines Updates der Stationen abgefragt werden.



Hinweis: Wenn Sie hier einen Benutzernamen und ein Kennwort festlegen, sollten Sie dieselben Werte auch auf allen Stationen manuell definieren, damit diese sich korrekt mit Ihrem DataCenter verbinden können.

3.10. UpdateProxy-Rolle

Dieser Dialog wird angezeigt, wenn Sie im Dialog [Rollenauswahl](#) die UpdateProxy-Rolle implementieren.






Sie müssen ein Verzeichnis auswählen, in dem die Aktualisierungsdateien gespeichert werden. Sollte dieses Verzeichnis nicht existieren, werden Sie gefragt, ob er erstellt werden soll.

Klicken Sie auf , um den Ordner auszuwählen. Klicken Sie nach der Fertigstellung und zum Fortfahren auf **Weiter**.

3.10.1. Aktualisierungsserver




In diesem Dialog können Sie Updateserver auswählen, von denen AVG Admin-Server Updatedateien (zur weiteren Verteilung) herunterlädt. Wenn Sie sich bei diesen Einstellungen nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die Standardkonfiguration beizubehalten. Es ist verständlich, dass Stationen mit AVG 2013 und Stationen mit dem älteren AVG 2012 unterschiedliche Updates von unterschiedlichen Update-Servern erfordern. Deshalb können Sie diese Server separat über die beiden Reiter auswählen.

Falls Sie keine Anti-Spam-Updates herunterladen möchten, deaktivieren Sie die Option **Download von Anti-Spam-Updates zulassen**. Dieses Kontrollkästchen zeigt an, dass Anti-Spam-Updates direkt von den Mailshell-Servern heruntergeladen werden.

Weitere Informationen zu den Updates für Anti-Spam finden Sie im Kapitel [Konfiguration/ Gemeinsame Einstellungen für Stationen/Gruppen/Anti-Spam](#).

Wenn Sie einen dieser Server ändern möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um zusätzliche Aktualisierungsserver festzulegen:



Geben Sie im Feld **URL** die vollständige Serveradresse mit *http://* und der Portnummer ein, falls es eine andere als 80 ist.

Folgende Schaltflächen stehen ebenfalls zur Verfügung:

Bearbeiten – Adresse des ausgewählten Servers ändern.

Löschen – Ausgewählte Serveradresse löschen.

Standard – Zum Zurücksetzen der Werte des aktuellen Dialogs auf die Standardwerte.

Die Server werden entsprechend der Priorität aufgelistet. Der erste besitzt immer die höchste Priorität, d. h. dass Aktualisierungen zuerst von diesem Server heruntergeladen werden. Wenn Sie die Reihenfolge ändern möchten, verwenden Sie die folgenden Schaltflächen:

Nach oben – Der ausgewählte Server wird nach oben verschoben.

Nach unten – Der ausgewählte Server wird nach unten verschoben.

Klicken Sie nach der Fertigstellung und zum Fortfahren auf **Weiter**.

AVG Admin-Server-Implementierungsassistent

UpdateProxy-Rolle

Konfiguration von Aktualisierungsservern

Dieser AVG Admin-Server muss der Liste der Aktualisierungsserver in den Einstellungen der Stationen hinzugefügt werden. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü unter AVG Data Center die Einstellungen aus, in denen die neue Liste der Server gespeichert werden soll.

Gruppenname: Gruppenbeschreibung:

Gemeinsame Einstellungen

Server (AVG 2013) | **Server (AVG 2012)**

Name	URL	
<input checked="" type="checkbox"/> AVG Admin Server UpdateProxy	http://VM-EXCH2K7.vmexch2k7.cz:...	Hinzufügen
<input checked="" type="checkbox"/> update primary server	http://update.avg.com/softw/13/u...	Bearbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> update backup server	http://backup.avg.cz/softw/13/upd...	Löschen
		Standard
		Nach oben
		Nach Unten

Anti-Spam-Updates über AVG Admin-Server.

Hilfe << Zurück Weiter >> Abbrechen

AVG Admin-Server-Implementierungsassistent

UpdateProxy-Rolle

Konfiguration von Aktualisierungsservern

Dieser AVG Admin-Server muss der Liste der Aktualisierungsserver in den Einstellungen der Stationen hinzugefügt werden. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü unter AVG Data Center die Einstellungen aus, in denen die neue Liste der Server gespeichert werden soll.

Gruppenname: Gruppenbeschreibung:

Gemeinsame Einstellungen

Server (AVG 2013) | Server (AVG 2012)

Name	URL	
<input checked="" type="checkbox"/> AVG Admin Server UpdateProxy	http://VM-EXCH2K7.vmexch2k7.cz:...	Hinzufügen
<input checked="" type="checkbox"/> update primary server	http://update.avg.com/softw/13/u...	Bearbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> update backup server	http://backup.avg.cz/softw/13/upd...	Löschen
		Standard
		Nach oben
		Nach Unten

Anti-Spam-Updates über AVG Admin-Server.

Hilfe << Zurück Weiter >> Abbrechen

In diesem Dialog können Sie die aktuelle URL des AVG Admin-Servers der Liste der für Stationeneinstellungen gültigen Update-Server hinzufügen. Auch hier sind zwei Reiter verfügbar – einer für Stationen mit AVG 2013 und ein weiterer für Stationen mit dem älteren AVG 2012.

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus:

- **Nicht in DC schreiben** – Die aktuelle URL des AVG Admin-Servers wird in keine der DataCenter-Einstellungen geschrieben.
- **Anwendungsserver** – Die aktuelle URL des AVG Admin-Servers wird in den Gruppeneinstellungen *Anwendungsserver* gespeichert.
- **Gemeinsame Einstellungen** – Die aktuelle URL des AVG Admin-Servers wird in den Gemeinsamen Einstellungen für Stationen gespeichert.



- **Neue Gruppe...** – Die aktuelle URL des AVG Admin-Servers wird in einer neuen Gruppe gespeichert. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie einen Gruppennamen und optional eine Beschreibung für die Gruppe auswählen.
- **Neue Stationen** – Die aktuelle URL des AVG Admin-Servers wird in den Gruppeneinstellungen *Neue Stationen* gespeichert.

Hinweis: Sie können nur eine Option aus dem Dropdown-Menü auswählen. Die Liste der Update-Server wird entsprechend Ihrer Auswahl aktualisiert.


Aktivieren Sie in der Liste der Update-Server die Server, die Sie für die oben genannten Einstellungen beibehalten möchten. Es stehen dieselben Funktionsschaltflächen wie im vorhergehenden Dialog zur Verfügung.

Aktivieren Sie die Option **Anti-Spam über AVG Admin-Server aktualisieren**, um die Anti-Spam-Datenbank direkt über den AVG Admin-Server zu aktualisieren.

Hinweis: Um dieses Kontrollkästchen zu verwenden, müssen Sie den **AVG Admin-Server-UpdateProxy** an den Anfang der Liste verschieben. Verwenden Sie dazu die Schaltfläche **Nach oben verschieben**.

Weitere Informationen zu den Updates für Anti-Spam finden Sie im Kapitel [Konfiguration/ Gemeinsame Einstellungen für Stationen/Gruppen/Anti-Spam](#).

3.1.1. Konfigurationsübersicht



Dieser Dialog enthält eine kurze Übersicht der zuvor ausgewählten Einstellungen. Sie können auch das Kontrollkästchen **Serverabbild automatisch zur Analyse senden** aktivieren, um potentielle Absturzbilder von AVG Admin-Server zur weiteren Analyse direkt an unseren technischen Support zu senden.



Klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf die Schaltfläche **Einsetzen**. Der Implementierungsvorgang startet. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen, bitte haben Sie etwas Geduld.

Klicken Sie nach dem Abschluss des Vorgangs auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um den Assistenten zu schließen. Daraufhin wird der AVG Admin-Server gestartet.

Um die Installation von AVG auf den Remote-Stationen sofort zu starten, fahren Sie mit dem Kapitel [AVG Assistent für die Netzwerkinstallation](#) fort.

Verwandte Themen:

- [Assistent zur Remote-Netzwerkinstallation verfügbar in der AVG Admin-Konsole](#)
- [Basismodus des eigenständigen AVG Assistent für die Netzwerkinstallation](#)
- [Erweiterter Modus des eigenständigen AVG Assistent für die Netzwerkinstallation \(für erfahrenere Benutzer\)](#)
- [Stationen mit dem AVG DataCenter verbinden](#)
- [Stationen von/zu einem anderem AVG DataCenter migrieren](#)

Es ist ggf. auch ratsam, das allgemeine Kapitel [So können Sie ...](#) zu lesen, darin werden die verschiedenen Aufgaben im Zusammenhang mit der Remote-Verwaltung von AVG beschrieben.



4. Basismodus des AVG Assistent für die Netzwerkinstallation

Hinweis: Dieses Kapitel beschreibt die eigenständige Version des **AVG Assistent für die Netzwerkinstallation**. Er ist auch direkt in die AVG Admin-Konsole integriert und von dort möglicherweise einfacher zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [AVG Admin-Konsole/Netzwerk Installation](#).

Mit dem **AVG Assistent für die Netzwerkinstallation** können Sie per Fernzugriff AVG auf Stationen installieren oder Installationsskripte für eine lokale Installation erstellen.

Der Assistent kann auf zwei Arten gestartet werden:

- Über das Windows-Startmenü: **Programme/AVG 2013Remote-Verwaltung/AVG Assistent für die Netzwerkinstallation**
- über die AVG Admin-Konsole – oberes Menü **Tools/AVG auf Stationen installieren...**

Der Assistent kann entweder im Basismodus oder Advanced Modus ausgeführt werden. Sie können den Erweiterten Modus durch die Auswahl der Option [Advanced Modus](#) zu Beginn des Assistenten wählen. Wenn die Option nicht ausgewählt wird, läuft das Programm im Basismodus (für die meisten Benutzer empfohlen).

In diesem Kapitel wird der Basismodus beschrieben, der für Benutzer vorgesehen ist, die die einfachste Konfigurations- und Installationsmethode bevorzugen. Die Installation umfasst Informationen und Parameter zu AVG, die für eine einwandfreie und umfassende Funktionalität benötigt werden.

4.1. Empfehlungen für Komponenten

Lesen Sie folgende Empfehlungen zu einzelnen Komponenten, bevor Sie AVG auf Stationen installieren.

Hinweis: Wenn der AVG Assistent für die Netzwerkinstallation im Basismodus ausgeführt wird, können keine einzelnen Komponenten für die Installation ausgewählt werden. Um bestimmte Komponenten auszuwählen, müssen Sie den Assistenten im erweiterten (Advanced) Modus ausführen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [AVG Assistent für die Netzwerkinstallation im Advanced Modus](#)

Die folgenden AVG-Komponenten sind ausschließlich für die Verwendung auf regulären Workstations vorgesehen:

- **AVG Firewall**
- **AVG Online Shield**
- **AVG Personal E-Mail-Scanner**

Die oben genannten Komponenten wurden nicht unter Serverbelastung getestet. Wenn die Komponenten auf einem Serverbetriebssystem (z. B. ISA-, Proxy-, E-Mail-, Terminalserver usw.) installiert sind, können diese bei einer Serverkommunikation Probleme verursachen. Zur Vermeidung dieser Probleme wird empfohlen, die oben erwähnten Komponenten nicht auf einem


Serverbetriebssystem zu installieren.

- **AVG Surf-Shield**

Diese Komponente verwendet einen bestimmten Treiber, der für ein erfolgreiches Update möglicherweise einen Neustart des Computers erfordert. Daher ist die Installation dieser Komponenten in einer Serverumgebung nicht empfehlenswert.

Hinweis: Diese Ausnahmen treffen nicht zu, wenn Sie lediglich einen Computer mit einem Serverbetriebssystem (z. B. Windows Server 2003 usw.) nutzen, als Standardworkstation ohne aktivierte Server-Features verwenden.

4.2. Willkommen



Wenn Sie schon mit dem **AVG Assistent für die Netzwerkinstallation** gearbeitet und eine benutzerdefinierte Konfiguration in einer Konfigurationsdatei abgespeichert haben (im letzten Schritt verfügbar), können Sie die Einstellungen jetzt mit der Schaltfläche **Einstellungen laden** auswählen.

Klicken Sie zur Wiederherstellung der Originaleinstellungen auf die Schaltfläche **Defaulteinstellungen**.

Während der gesamten Installation können Sie den Konfigurationsfortschritt jederzeit speichern, indem Sie die Taste F2 oder die Tastenkombination STRG+S drücken. Im daraufhin angezeigten Dialog können Sie einen Namen für die Konfigurationsdatei auswählen.

Klicken Sie zum Fortfahren auf **Weiter**.

4.3. Installationsart

Um im **Basismodus** fortzufahren, wählen Sie nicht die Option **Advanced Modus** aus. Fahren Sie andernfalls mit dem Kapitel [Erweiterter Modus](#) fort.



Im Dialog können Sie zwischen zwei Optionen zur Erstellung und Nutzung des Installationskripts auswählen:

- **[Remote-Netzwerkinstallation](#)**
Mit dieser Option können Sie AVG auf im Netzwerk verfügbaren Stationen installieren (aus der Domäne ausgewählte Computer, Active Directory, in Bezug auf IP-Bereiche, aus einer Liste importiert usw.).
Mit dieser Option können Sie außerdem Stationen aus einem früheren AVG DataCenter entfernen (und sie in ein neues verschieben).
- **[AVG-Installationsskript erstellen](#)**
Mit dieser Option können Sie ein Installationskript und eine Batchdatei für eine lokale Installation oder die Installation von einem Wechseldatenträger/Netzwerkverzeichnis erstellen.



4.4. Remote-Netzwerkinstallation



Um eine ordnungsgemäße Remote-Installation sicherzustellen, überprüft der Assistent zunächst, ob AVG bereits auf der Zielstation installiert ist, überträgt anschließend die Installationsdateien von AVG und führt die Installation entsprechend durch.

Bevor Sie fortfahren, sollten Sie die Netzwerkanforderungen und die Ausnahmen bezüglich der Remote-Installation von AVG überprüfen.

Ausführlichere Informationen zu den Porteinstellungen finden Sie im Kapitel [Netzwerkanforderungen](#).

Remote-Installation von AVG über ein Netzwerk

Installationseinstellungen

Schritt 2/7

Bitte geben Sie die für die Installation von **AVG** auf den Stationen erforderlichen Parameter ein:

Lizenzinformation

Name:

Firma:

Lizenznummer:

Verzeichnis mit dem AVG-Installationspaket

Laden Sie die neueste Version von AVG 2013 aus dem Internet in das ausgewählte Verzeichnis herunter vollständig: 0%

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Weiter** klicken, überprüft der Assistent die Gültigkeit der Lizenznummer und der Signatur des Installationspakets. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

In diesem Schritt müssen folgende Installationsparameter definiert werden:

- **Lizenzinformation** – Geben Sie Lizenzdaten wie Name, Firma und Lizenznummer ein (obligatorisch). Falls Sie den Windows-Benutzernamen im Feld „Name“ verwenden möchten, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen nicht, und behalten Sie die Standardsystemeinstellungen bei.
- **Verzeichnis mit dem AVG-Installationspaket** – Geben Sie den vollständigen Pfad zum AVG-Installationspaket ein oder wählen Sie das Verzeichnis mithilfe der Schaltfläche aus.

Wenn Sie das Installationspaket noch nicht heruntergeladen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Herunterladen**, und laden Sie die Installationsdatei mithilfe des Assistenten in das ausgewählte Verzeichnis. Der Status des Vorgangs kann oberhalb der Schaltfläche **Herunterladen** abgelesen werden.

- **Schaltfläche Proxy-Einstellungen...** – Wenn Sie einen Proxy-Server für die Internetverbindung nutzen müssen, können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche **Proxy-Einstellungen...** die Daten des Proxy-Servers eingeben.
- **Änderung der Lizenznummer** – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neue Lizenznummer für die Remote-Installation von AVG einzugeben.

Remote-Installation von AVG über ein Netzwerk

Einstellungen der Remote-Verwaltung

Schritt 3/7

Geben Sie die Verbindungszeichenkette zum **AVG Data Center** ein. Wenn Sie die Stationen nicht mit **AVG Remote-Verwaltung** implementieren möchten, deaktivieren Sie die Option **Remote-Verwaltung**.

Remote-Verwaltung

AVG Data Center Verbindungszeichenkette:

Benutzer:

Kennwort:

Neue Station zur Gruppe hinzufügen:

Benutzerdefinierter Aktualisierungsserver


Adresse des Aktualisierungsservers:

Hilfe << Zurück Weiter >> Abbrechen

In diesem Schritt stehen folgende Optionen zur Auswahl.

Hinweis: Wenn Sie nicht sicher sind, welche Einstellungen Sie auswählen sollen, wird empfohlen, die Standardeinstellungen zu verwenden.

- **Remote-Verwaltung** – Geben Sie die AVG DataCenter-Verbindungszeichenkette im Feld **AVG DataCenter-Verbindungszeichenkette** ein. Geben Sie ggf. einen Benutzernamen sowie das zugehörige Kennwort ein. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Stationen nicht über die AVG Admin-Konsole verwalten möchten.
- **Neue Station zur Gruppe hinzufügen** – Wenn Sie einer benutzerdefinierten Gruppe automatisch neue Stationen hinzufügen möchten, können Sie den Gruppennamen hier auswählen.
- **Benutzerdefinierter Aktualisierungsserver** – Wenn Sie bereits über einen Aktualisierungsserver verfügen und diesen für die Stationen verwenden möchten, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und die Adresse eingeben.



Remote-Installation von AVG über ein Netzwerk

Netzwerk-Scan
Schritt 4/7

Netzwerk-Scan-Methode
Der Assistent überprüft, ob **AVG** auf den ausgewählten Stationen in Ihrem Netzwerk installiert ist. Wählen Sie die gewünschte Methode für den Netzwerk-Scan aus. Sie können eine Domäne oder einen IP-Bereich (verfügbar im folgenden Dialogfeld) scannen.

Wählen Sie eine einzelne Station aus

Liste der eingetragenen Accounts

Account Name:

Kennwort:

Account-Liste speichern

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, um zum nächsten Dialogfeld zu gelangen, in dem Sie eine Station eingeben können.

Der Assistent muss zunächst einige Stationen scannen, um ihren Status zu ermitteln, bevor AVG darauf installiert werden kann.

Im Abschnitt **Netzwerk-Scan-Methode** können Sie aus der Dropdown-Liste ihre bevorzugte Methode zur Auswahl von Stationen auswählen. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Alle Stationen der Domain** – Mit dieser Option werden alle Stationen in der lokalen Domain gescannt.
Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn der aktuelle Computer Teil der Domäne ist.
- **Geben Sie einen IP-Bereich ein** – Mit dieser Option können Sie einen bestimmten IP-Adressbereich auswählen.
- **Stationen aus Datei importieren** – Es wird ein neuer Dialog angezeigt, in dem Sie eine Datei mit der Liste der zu scannenden Stationen auswählen können. Die Quelltextdatei muss einen Stationsnamen oder eine IP-Adresse pro Zeile enthalten.
- **Wählen Sie eine einzelne Station aus** – Mit dieser Option können Sie den Namen eines bestimmten Computers (DNS-Name) oder eine IP-Adresse eingeben.
- **Aus dem Active Directory** – Sie können bestimmte Stationen direkt aus dem Active Directory auswählen.

Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn der aktuelle Computer Teil der Domäne ist.

Der Bereich **Liste der Konten** dient zur Vereinfachung Ihrer Arbeit und zur Beschleunigung des Installationsvorgangs. Wenn Sie über die erforderlichen Zugriffsrechte für die Installation von AVG auf Remote-Stationen verfügen, werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamens mit Administratorrechten aufgefordert (ein Benutzername, der zu einer Administratorgruppe gehört). Falls



es kein gemeinsames Administratorkonto für alle Stationen (mit demselben Benutzernamen und Kennwort) gibt, werden Sie für jede Station einzeln gefragt.


In diesem Bereich können Sie eine Liste mit Konten erstellen, die während der Remote-Installation verwendet werden; dadurch wird die Eingabe von mehreren Anmeldeinformationen vermieden. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um Konten zur Liste hinzuzufügen oder auf **Entfernen**, um Konten zu löschen. Wenn Sie die Liste mit den Konten für eine spätere Verwendung aufheben möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kontoliste speichern**. Dieser Vorgang wird aus Sicherheitsgründen jedoch nicht empfohlen.

Warnung: AVG Remote-Installation kann nur auf Stationen mit unterstütztem Betriebssystem durchgeführt werden. Eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie in Kapitel [Unterstützte Betriebssysteme](#). Darüber hinaus benötigen Sie eine Benutzeranmeldung mit Administratorrechten.

Möglicherweise finden Sie auch im Kapitel [Netzwerkanforderungen](#) hilfreiche Informationen.

4.4.1. Alle Stationen der Domäne

Sollten Sie AVG per Fernzugriff auf allen Stationen der Domain installieren, erscheint folgender Dialog mit allen in der Domain verfügbaren Stationen:



Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um weitere Optionen anzuzeigen:

- **Installationsprotokoll abrufen** – Es wird versucht, das Installationsprotokoll einer Station (falls verfügbar) abzurufen.
- **Stationen ohne AVG in eine Datei exportieren** – Diese Option erstellt eine Datei, die eine Liste der Stationen enthält, auf denen AVG nicht installiert ist.


- **Wähle alle Arbeitsstationen** – Es werden alle Stationen ausgewählt oder die Auswahl aller Stationen wird aufgehoben. Außerdem wird die Schaltfläche Installieren aktiv.
- **Wähle Arbeitsstationen ohne AVG** – Es werden nur Stationen ausgewählt, auf denen AVG noch nicht installiert wurde oder auf denen AVG nicht entdeckt werden konnte.

Über die Schaltfläche **Aktualisieren** wird der Status aller Stationen in der Liste neu geladen, indem sie erneut überprüft werden.

Fahren Sie mit dem Kapitel [Remote-Netzwerkinstallation – letzte Schritte](#) fort und schließen Sie die Remote-Installation ab.

4.4.2. Eingabe eines IP-Bereichs

Wenn Sie eine Installation von AVG per Fernzugriff und in Bezug auf einen IP-Bereich auswählen, wird der folgende Dialog angezeigt:



Remote-Installation von AVG über ein Netzwerk

IP-Bereichseinstellungen

Schritt 4a/7

IP Adressen - Workstations: 0

Der Assistent überprüft, ob **AVG** auf Stationen in Ihrem Netzwerk installiert ist. Geben Sie die IP-Bereiche für die Stationen an, die gescannt werden sollen.

Von:


Bis:

Sie müssen den Scan-Bereich durch die Eingabe der IP-Adressen hier bestimmen. Geben Sie im Feld **Von** die Start-IP-Adresse und im Feld **Bis** die End-IP-Adresse ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um den Adressbereich in der Liste hinzuzufügen.

Wählen Sie zum Löschen eines Bereichs das gewünschte Element aus der rechten Liste aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Entfernen**.

Wenn Sie die Auswahl des IP-Bereichs beendet haben, klicken Sie zum Fortfahren auf die

Schaltfläche **Weiter**. Danach erscheint das Fenster **Stationsauswahl**:



Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um weitere Optionen anzuzeigen:

- **Installationsprotokoll abrufen** – Es wird versucht, das Installationsprotokoll einer Station (falls verfügbar) abzurufen.
- **Stationen ohne AVG in eine Datei exportieren** – Diese Option erstellt eine Datei, die eine Liste der Stationen enthält, auf denen AVG nicht installiert ist.
- **Wähle alle Arbeitsstationen** – Es werden alle Stationen ausgewählt oder die Auswahl aller Stationen wird aufgehoben. Außerdem wird die Schaltfläche Installieren aktiv.
- **Wähle Arbeitsstationen ohne AVG** – Es werden nur Stationen ausgewählt, auf denen AVG noch nicht installiert wurde oder auf denen AVG nicht entdeckt werden konnte.

Über die Schaltfläche **Aktualisieren** wird der Status aller Stationen in der Liste neu geladen, indem sie erneut überprüft werden.

Fahren Sie mit dem Kapitel [Remote-Netzwerkinstallation – letzte Schritte](#) fort und schließen Sie die Remote-Installation ab.


4.4.3. Importieren von Stationen aus einer Datei

Hinweis: Diese Option wird meistens verwendet, wenn Stationen zu einem anderen AVG DataCenter migriert werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel [Stationen von/zum einem anderen AVG DataCenter migrieren](#).

Wenn Sie AVG per Fernzugriff auf Stationen installieren möchten, die Sie aus einer Datei ausgewählt haben, wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie nach dieser Datei gefragt werden. Suchen

Sie diese Datei und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Die Quelldatei enthält pro Zeile den Namen einer Station in einfachem Textformat.

Danach erscheint das Fenster **Stationsauswahl**:



Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um weitere Optionen anzuzeigen:


- **Installationsprotokoll abrufen** – Es wird versucht, das Installationsprotokoll einer Station (falls verfügbar) abzurufen.
- **Stationen ohne AVG in eine Datei exportieren** – Diese Option erstellt eine Datei, die eine Liste der Stationen enthält, auf denen AVG nicht installiert ist.
- **Wähle alle Arbeitsstationen** – Es werden alle Stationen ausgewählt oder die Auswahl aller Stationen wird aufgehoben. Außerdem wird die Schaltfläche Installieren aktiv.
- **Wähle Arbeitsstationen ohne AVG** – Es werden nur Stationen ausgewählt, auf denen AVG noch nicht installiert wurde oder auf denen AVG nicht entdeckt werden konnte.

Über die Schaltfläche **Aktualisieren** wird der Status aller Stationen in der Liste neu geladen, indem sie erneut überprüft werden.


Fahren Sie mit dem Kapitel [Remote-Netzwerkinstallation – letzte Schritte](#) fort und schließen Sie die Remote-Installation ab.

4.4.4. Auswahl einer einzelnen Station

Wenn Sie eine Remote-Installation von AVG auf einer einzelnen Station durchführen möchten, wird folgender Dialog angezeigt:



Klicken Sie entweder auf das Feld **Computername** oder **IP-Adresse** und geben Sie den korrekten Namen oder die IP-Adresse ein. Klicken Sie zur Bestätigung auf die Schaltfläche **OK**. Die Überprüfung der für die AVG-Installation ausgewählten Station beginnt. Danach erscheint das Fenster **Stationsauswahl**:



Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um weitere Optionen anzuzeigen:

- **Installationsprotokoll abrufen** – Es wird versucht, das Installationsprotokoll einer Station (falls verfügbar) abzurufen.

- **Stationen ohne AVG in eine Datei exportieren** – Diese Option erstellt eine Datei, die eine Liste der Stationen enthält, auf denen AVG nicht installiert ist.
- **Wähle alle Arbeitsstationen** – Es werden alle Stationen ausgewählt oder die Auswahl aller Stationen wird aufgehoben. Außerdem wird die Schaltfläche Installieren aktiv.
- **Wähle Arbeitsstationen ohne AVG** – Es werden nur Stationen ausgewählt, auf denen AVG noch nicht installiert wurde oder auf denen AVG nicht entdeckt werden konnte.


Über die Schaltfläche **Aktualisieren** wird der Status aller Stationen in der Liste neu geladen, indem sie erneut überprüft werden. **Eine Station hinzufügen** – Eine einzelne Station wird hinzugefügt.

Fahren Sie mit dem Kapitel [Remote-Netzwerkinstallation – letzte Schritte](#) fort und schließen Sie die Remote-Installation ab.

4.4.5. Auswahl aus dem Active Directory

Sollte Ihr Netzwerk domänenbasiert sein, können Sie AVG per Fernzugriff auf Stationen installieren, die aus dem Active Directory ausgewählt wurden. Es wird ein neuer Dialog geöffnet (der standardmäßige Dialog von Windows zur Computerauswahl). Sie können mehrere Stationen wählen (Trennung der Werte durch Semikolon), indem Sie entweder den Namen der Station eingeben oder die erweiterte Suchfunktion des Dialogs nutzen.

Danach erscheint das Fenster **Stationsauswahl**:



Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um weitere Optionen anzuzeigen:


- **Installationsprotokoll abrufen** – Es wird versucht, das Installationsprotokoll einer Station (falls verfügbar) abzurufen.

- **Stationen ohne AVG in eine Datei exportieren** – Diese Option erstellt eine Datei, die eine Liste der Stationen enthält, auf denen AVG nicht installiert ist.
- **Wähle alle Arbeitsstationen** – Es werden alle Stationen ausgewählt oder die Auswahl aller Stationen wird aufgehoben. Außerdem wird die Schaltfläche Installieren aktiv.
- **Wähle Arbeitsstationen ohne AVG** – Es werden nur Stationen ausgewählt, auf denen AVG noch nicht installiert wurde oder auf denen AVG nicht entdeckt werden konnte.

Über die Schaltfläche **Aktualisieren** wird der Status aller Stationen in der Liste neu geladen, indem sie erneut überprüft werden.

Fahren Sie mit dem Kapitel [Remote-Netzwerkinstallation – letzte Schritte](#) fort und schließen Sie die Remote-Installation ab.

4.5. Remote-Netzwerkinstallation – letzte Schritte



Zusätzlich kann ein sogenannter „Tooltip“ angezeigt werden, wenn man in der Liste mit dem Mauszeiger für einige Sekunden auf eine Station zeigt. Der Tooltip enthält eine Übersicht zum Status der Station und andere Details.

Wählen Sie zum Start der Remote-Installation die gewünschten Stationen aus, und klicken Sie auf **Installieren**.

Falls Sie nur einige Stationen in der Liste ausgewählt haben, wird AVG nur auf diesen Stationen installiert. Andernfalls wird AVG auf allen aufgelisteten Stationen installiert.

Falls Ihre Zugriffsrechte für die Installation auf Remote-Stationen nicht ausreichend sind, werden Sie während der Installation nach Benutzernamen und Kennwort des Domänen-Administrators gefragt.



Geben Sie einen Benutzernamen ein, der über Administratorrechte verfügt (ein Benutzername, der zu einer Administratorgruppe gehört). Klicken Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Falls es kein gemeinsames Administratorkonto für alle Stationen (mit demselben Benutzernamen und Kennwort) gibt, werden Sie für jede Station einzeln gefragt.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Abbrechen** wird die aktuelle Installation auf der Station abgebrochen und der Assistent setzt die Installation auf der nächsten Station fort.


AVG wird danach auf die Station übertragen und installiert. Es wird in jeder Zeile angezeigt, ob die Installation erfolgreich war. (Der Vorgang kann jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen.)

Sobald alle Stationen die Installationsdateien erhalten haben und die Installation auf ihnen abgeschlossen ist, können Sie diesen Dialog durch Klicken auf **Weiter** schließen.

Hinweis: Sie können später die kürzlich installierten Stationen über die **AVG Admin-Konsole** entweder unter **Stationen/Neue Stationen** oder im Einstellungsdialog für die Remote-Verwaltung einsehen.

Um vor Kurzem installierte Stationen mit falschem Status (aufgrund einer fehlerhaften Remote-Installation) aufzulisten, klicken Sie auf die Option **Stationen/Nicht konforme Stationen**.

Der letzte Dialog enthält eine Übersicht der Aktivitäten auf den Stationen.




Mit der Schaltfläche **Einstellungen speichern** können Sie die vorher ausgewählte Konfiguration speichern. Sie können sie wieder verwenden, wenn der Assistent erneut ausgeführt wird und Sie die Einstellungen am Anfang laden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um den Assistenten zu schließen.


4.6. Erstellen eines AVG-Installationskripts

Mit Auswahl der Option **AVG-Installationsskript erstellen** erstellt der Assistent ein Installationskript in einem ausgewählten Verzeichnis. Der Inhalt des Verzeichnisses kann anschließend für die Installation von CD oder aus einem Netzwerkordner verwendet oder aber auch direkt auf eine Station kopiert werden.

Diese Option bietet nicht die Möglichkeit einer Remote-Installation auf den Stationen oder Servern im Netzwerk.



Der erste Schritt beinhaltet eine Übersicht zu dieser Option. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.




In diesem Schritt müssen folgende Installationsparameter definiert werden:

- **Lizenzinformation** – Geben Sie Lizenzdaten wie Name, Firma und Lizenznummer ein (obligatorisch). Falls Sie den Windows-Benutzernamen im Feld „Name“ verwenden möchten, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen nicht, und behalten Sie die Standardsystemeinstellungen bei.
- **Verzeichnis mit AVG-Installationspaket** – Geben Sie den vollständigen Pfad zum AVG-Installationspaket ein, oder wählen Sie den Ordner mithilfe der Schaltfläche  aus.

Wenn Sie das Installationspaket noch nicht heruntergeladen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Herunterladen**, und laden Sie die Installationsdatei mithilfe des Assistenten in das ausgewählte Verzeichnis. Der Status des Vorgangs kann oberhalb der Schaltfläche **Herunterladen** abgelesen werden.


- **Schaltfläche Proxy-Einstellungen...** – Wenn Sie einen Proxy-Server für die Internetverbindung nutzen müssen, können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche **Proxy-Einstellungen...** die Daten des Proxy-Servers eingeben.
- **Änderung der Lizenznummer** – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neue Lizenznummer für die Remote-Installation von AVG einzugeben.



In diesem Schritt stehen folgende Optionen zur Auswahl.

Hinweis: Wenn Sie nicht sicher sind, welche Einstellungen Sie auswählen sollen, wird empfohlen, die Standardeinstellungen zu verwenden.

- **Remote-Verwaltung** – Geben Sie die AVG DataCenter-Verbindungszeichenkette im Feld **AVG DataCenter-Verbindungszeichenkette** ein. Geben Sie ggf. einen Benutzernamen sowie das zugehörige Kennwort ein. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Stationen nicht über die AVG Admin-Konsole verwalten möchten.
- **Neue Station zur Gruppe hinzufügen** – Wenn Sie einer benutzerdefinierten Gruppe automatisch neue Stationen hinzufügen möchten, können Sie den Gruppennamen hier auswählen.
- **Benutzerdefinierter Aktualisierungsserver** – Wenn Sie bereits über einen Aktualisierungsserver verfügen und diesen für die Stationen verwenden möchten, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und die Adresse eingeben.




In diesem Schritt können Sie den Installationsskripten einen Namen zuweisen sowie den Speicherort und andere Optionen festlegen.

Legen Sie unter **Definition von Dateinamen** folgende Optionen fest:

- **Name der Datei, welche die Installation startet** – Geben Sie einen benutzerdefinierten Namen für die Datei ein, die zum Starten der Installation verwendet wird. Die Dateierweiterung muss ***.bat** lauten.
- **Name der Skriptdatei mit Parametern** – Geben Sie einen benutzerdefinierten Namen für die Datei mit den Skriptparametern ein. Die Dateierweiterung muss ***.ini** lauten.

Legen Sie unter **Ort der Installationsdateien** folgende Optionen fest:


- **Wähle das Verzeichnis, in welches das Installationsskript abgelegt wird** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und wählen Sie ein Verzeichnis zum Speichern des Installationsskripts aus.
- **Erstelle Unterverzeichnis für die AVG 2013 Installationsdateien** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Installationsdateien von AVG in einem Unterordner speichern möchten.
- **Erstelle Datei AUTORUN.INF** – Wenn Sie das Skript auf einer CD/DVD oder einem USB-Flashlaufwerk speichern und die Installation von AVG beim Anstecken des Speichermediums automatisch starten möchten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und die Datei „AUTORUN.INF“ wird erstellt.
- **Relative Pfade aktivieren** – Es wird empfohlen, die Aktivierung dieses Kontrollkästchens beizubehalten. Relative Pfade sind relativ zum aktuellen Quellverzeichnis (wenn Ihr Quelllaufwerk und Pfad beispielsweise C:\avginstallation ist und Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, sucht das erstellte Skript nach Installationsdateien in genau diesem Pfad. Dieser Pfad ist auf der Zielstation, wo Sie das Skript ausführen möchten, mit großer Wahrscheinlichkeit anders, wodurch das Skript nicht funktionieren würde).



Dieser Schritt zeigt eine Vorschau der Installations- und Konfigurationsdateien. Auf dem ersten Reiter befinden sich Informationen zur Installationsdatei, auf dem zweiten Informationen zu den Voreinstellungen.

Geben Sie, sofern noch nicht geschehen, den Zielpfad im Bereich **Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem das Skript gespeichert werden soll** ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstelle Skript**, um das Installationskript zu erstellen und am gewählten Speicherort abzuspeichern.



Mit der Schaltfläche **Einstellungen speichern** können Sie die vorher ausgewählte Konfiguration speichern. Sie können sie wieder verwenden, wenn der Assistent erneut ausgeführt wird und Sie die Einstellungen am Anfang laden.



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um den Assistenten zu schließen.

Es gibt verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für das erstellte Skript. Im Folgenden werden die am häufigsten verwendeten Möglichkeiten beschrieben:

Verwendung eines in einem Ordner abgespeicherten Skripts:

1. Kopieren Sie den Inhalt des vorher ausgewählten Ordners auf Ihre Station.

Hinweis: Wenn das Skript in einem Netzwerkordner abgespeichert wurde, können Sie direkt über das Netzwerk auf diesen Ordner zugreifen.

2. Öffnen Sie den Ordner auf der Station und führen Sie die Datei „AvgSetup.bat“ aus.
3. Die Eingabeaufforderung erscheint und die Installation beginnt.
4. Nach Fertigstellung der Installation schließt sich das Fenster automatisch.

Sie können das Skript auch auf Wechseldatenträgern wie externe Festplatten, USB-Flashlaufwerke usw. abspeichern.

Verwendung eines auf einem Wechseldatenträger abgespeicherten Skripts:

1. Legen Sie den Wechseldatenträger in Ihre Station ein.
2. Wenn die Autorun-Funktion des Betriebssystems der Station aktiviert ist und Sie während der Erstellung des Skripts die Datei "autorun.inf" erstellt haben, startet die Installation automatisch.
3. Ist dies nicht der Fall, greifen Sie auf den Wechseldatenträger zu und führen Sie die Datei „AvgSetup.bat“ manuell aus.
4. Die Eingabeaufforderung erscheint und die Installation beginnt.
5. Nach Fertigstellung der Installation schließt sich das Fenster automatisch.



5. AVG Assistent für die Netzwerkinstallation im Advanced Modus

Hinweis: Dieses Kapitel beschreibt die eigenständige Version des **AVG Assistent für die Netzwerkinstallation**. Er ist auch direkt in die AVG Admin-Konsole integriert und von dort möglicherweise einfacher zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [AVG Admin-Konsole/Netzwerk Installation](#).

Mit dem **AVG Assistent für die Netzwerkinstallation** im **Advanced Modus** können Sie per Fernzugriff AVG auf Stationen installieren oder Installationskripte für eine lokale Installation erstellen.

Der Advanced Modus ist für erfahrene Benutzer vorgesehen, die das Installationskript (Funktionalität, Parameter, AVG-Verhalten) manuell nach ihren Anforderungen konfigurieren möchten.

Der Assistent kann auf zwei Arten gestartet werden:


- Über das **Windows-Startmenü: Programme/AVG 2013 Remote-Verwaltung/AVG Assistent für die Netzwerkinstallation**
- über die AVG Admin-Konsole – oberes Menü **Tools/AVG auf Stationen installieren...**

Der Assistent kann entweder im Basismodus oder Advanced Modus ausgeführt werden. Sie können den erweiterten Modus durch die Auswahl der Option **Advanced Modus** im zweiten Schritt wählen. Wenn die Option nicht ausgewählt wird, läuft das Programm im Basismodus (für die meisten Benutzer empfohlen).

In diesem Kapitel wird der Advanced Modus beschrieben.

Hinweis: Bitte lesen Sie das Kapitel [Empfehlungen für Komponenten](#), bevor Sie mit der Remote-Installation von AVG fortfahren.

5.1. Willkommen



Wenn Sie schon mit dem **AVG Assistent für die Netzwerkinstallation** gearbeitet und eine benutzerdefinierte Konfiguration in einer Konfigurationsdatei abgespeichert haben (im letzten Schritt verfügbar), können Sie die Einstellungen jetzt mit der Schaltfläche **Einstellungen laden** auswählen.

Klicken Sie zur Wiederherstellung der Originaleinstellungen auf die Schaltfläche **Defaulteinstellungen**.

Während der gesamten Installation können Sie den Konfigurationsfortschritt jederzeit speichern, indem Sie die Taste F2 oder die Tastenkombination STRG+S drücken. Im daraufhin angezeigten Dialog können Sie einen Namen für die Konfigurationsdatei auswählen.

Klicken Sie zum Fortfahren auf **Weiter**.

5.2. Installationsart

Um im **ErweitertenModus** fortzufahren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erweiterter Modus**.
Fahren Sie andernfalls mit dem Kapitel [Basismodus](#) fort.



Im Dialog können Sie zwischen zwei Optionen zur Erstellung und Nutzung des Installationskripts auswählen:

- **[Remote-Netzwerkinstallation](#)**

Mit dieser Option können Sie AVG auf im Netzwerk verfügbaren Stationen installieren (aus der Domäne ausgewählte Computer, Active Directory, in Bezug auf IP-Bereiche, aus einer Liste importiert usw.).

Außerdem können Sie mit dieser Option Stationen aus einem früheren AVG DataCenter entfernen (und sie in ein neues verschieben).
- **[AVG-Installationsskript erstellen](#)**

Mit dieser Option können Sie ein Installationskript und eine Batchdatei für eine lokale Installation oder die Installation von einem Wechseldatenträger/Netzwerkverzeichnis erstellen.



5.3. Remote-Netzwerkinstallation



Um eine ordnungsgemäße Remote-Installation sicherzustellen, überprüft der Assistent zunächst, ob AVG bereits auf der Zielstation installiert ist, überträgt anschließend die Installationsdateien von AVG und führt die Installation entsprechend durch.

Bevor Sie fortfahren, sollten Sie die Netzwerkanforderungen und die Ausnahmen bezüglich der Remote-Installation von AVG überprüfen.

Ausführlichere Informationen zu den Porteinstellungen finden Sie im Kapitel [Netzwerkanforderungen](#).

Remote-Installation von AVG über ein Netzwerk (Advanced Modus)

Installationseinstellungen

Schritt 2/9

Bitte geben Sie die für die Installation von **AVG** auf den Stationen erforderlichen Parameter ein:

Lizenzinformation

Name:

Firma:

Lizenznummer:

Verzeichnis mit dem AVG-Installationspaket

...

Laden Sie die neueste Version von AVG 2013 aus dem Internet in das ausgewählte Verzeichnis herunter vollständig: 0%


Wenn Sie auf die Schaltfläche **Weiter** klicken, überprüft der Assistent die Gültigkeit der Lizenznummer und der Signatur des Installationspakets. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

In diesem Schritt müssen folgende Installationsparameter definiert werden:

- **Lizenzinformation** – Geben Sie Lizenzdaten wie Name, Firma und Lizenznummer ein (obligatorisch). Falls Sie den Windows-Benutzernamen im Feld „Name“ verwenden möchten, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen nicht, und behalten Sie die Standardsystemeinstellungen bei.
- **Verzeichnis mit dem AVG-Installationspaket** – Geben Sie den vollständigen Pfad zum AVG-Installationspaket ein, oder wählen Sie das Verzeichnis mithilfe der entsprechenden Schaltfläche aus.


Wenn Sie das Installationspaket noch nicht heruntergeladen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Herunterladen**, und laden Sie die Installationsdatei mithilfe des Assistenten in das ausgewählte Verzeichnis. Der Status des Vorgangs kann oberhalb der Schaltfläche **Herunterladen** abgelesen werden.

- **Schaltfläche Proxy-Einstellungen...** – Wenn Sie einen Proxy-Server für die Internetverbindung nutzen müssen, können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche **Proxy-Einstellungen...** die Daten des Proxy-Servers eingeben.
- **Änderung der Lizenznummer** – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neue Lizenznummer für die Remote-Installation von AVG einzugeben.



In diesem Schritt können Sie auswählen, ob Sie eine Standardinstallation oder eine benutzerdefinierte Installation von AVG vornehmen möchten.

- **AVG mit Standardeinstellungen installieren** – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie AVG mit den Standardkomponenten installieren möchten.
- **Wählen Sie die Installationskomponenten aus** – Wählen Sie diese Option aus, um eine Baumstruktur mit den Komponenten von AVGANzuzeigen, die installiert oder deinstalliert werden können. Wählen Sie aus der Komponentenliste:
 - Komponenten, die installiert werden sollen mit dieser Markierung:
 - Komponenten, die deinstalliert oder nicht installiert werden sollen, mit dieser Markierung versehen:
 - Für Komponenten ohne Markierung wird die Standardeinstellung verwendet ()
- **Remote-Deinstallation von AVG** – Ermöglicht das Entfernen von AVG.



Im Abschnitt **Setupparameter** können Sie aus folgenden Optionen auswählen:


- **Windows-Firewall nach der Installation aktivieren** – Falls Sie die AVG Firewall nicht installieren, können Sie nach Abschluss der AVG-Installation die Windows-Firewall aktivieren.
- **Setup abbrechen, wenn AVG 2013 bereits installiert ist** – Die Remote-Verwaltung wird nicht fortgesetzt, wenn AVG 2013 bereits auf der Zielstation vorhanden ist.
- **Beende alle offenen Anwendungen, die eine Installation verhindern** – Die Remote-Installation erzwingt das Schließen aller Anwendungen, die den Installationsprozess behindern könnten. Dabei kann es sich beispielsweise um einen E-Mail-Client oder einen Internetbrowser handeln.
- **Computer nach der Installation von AVG 2013 falls nötig neu starten** – In einigen Fällen (beispielsweise bei Installation der Komponente Firewall) muss der Computer neu gestartet werden, um die Installation abzuschließen.
- **Eine Benachrichtigung für den geplanten Systemneustart auf dem Remote-Computer anzeigen** – Wenn das vorangehende Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie auch eine Verzögerung festlegen, bevor der Neustart durchgeführt wird. Der Standardwert beträgt zehn Minuten.
- **Wählen Sie die Installationsart aus (Fortschrittsanzeige)** – Wählen Sie im Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus:
 - **Installation im Hintergrund** – Während der Installation werden keine Informationen über den Installationsprozess für den aktuellen Benutzer angezeigt.
 - **Nur Installationsfortschritt anzeigen** – Bei der Installation sind keinerlei Eingriffe durch den Benutzer erforderlich, der Vorgang ist jedoch vollständig auf der Station

sichtbar.

- **Installationsassistenten anzeigen** – Die Installation ist auf der Station sichtbar, und der derzeit angemeldete Benutzer muss alle Schritte manuell bestätigen.

Im Abschnitt **Setup-Eigenschaften** können Sie aus folgenden Optionen auswählen:

- **Zielverzeichnis** – Bei einer benutzerdefinierten Installation an einem bestimmten Speicherort können Sie hier den genauen Pfad eingeben. Es wird empfohlen, die Standardeinstellungen beizubehalten.
- **Setupsprache** – Wählen Sie eine Standardsprache für die AVG-Installation und -Benutzeroberfläche aus.
- **Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das die Logdatei der Installation von AVG 2013 abgelegt werden soll** – Wenn Sie möchten, können Sie hier einen anderen als den Standard Speicherort angeben. (Der entsprechende Ordner muss bereits auf der Ziel-Station vorhanden sein.)




In diesem Schritt stehen folgende Optionen zur Auswahl.

Hinweis: Wenn Sie nicht sicher sind, welche Einstellungen Sie auswählen sollen, wird empfohlen, die Standardeinstellungen zu verwenden.

- **Remote-Verwaltung** – Geben Sie die AVG DataCenter-Verbindungszeichenkette im Feld **AVG DataCenter-Verbindungszeichenkette** ein. Geben Sie ggf. einen Benutzernamen sowie das zugehörige Kennwort ein. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Stationen nicht über die AVG Admin-Konsole verwalten möchten.
- **Neue Station zur Gruppe hinzufügen** – Wenn Sie einer benutzerdefinierten Gruppe

automatisch neue Stationen hinzufügen möchten, können Sie den Gruppennamen hier auswählen.

- **Benutzerdefinierter Aktualisierungsserver** – Wenn Sie bereits über einen Aktualisierungsserver verfügen und diesen für die Stationen verwenden möchten, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und die Adresse eingeben.



Remote-Installation von AVG über ein Netzwerk (Advanced Modus)
Netzwerk-Scan
 Schritt: 6/9

Netzwerk-Scan-Methode
 Der Assistent überprüft, ob **AVG** auf den ausgewählten Stationen in Ihrem Netzwerk installiert ist. Wählen Sie die gewünschte Methode für den Netzwerk-Scan aus. Sie können eine Domäne oder einen IP-Bereich (verfügbar im folgenden Dialogfeld) scannen.
 Wählen Sie eine einzelne Station aus

Liste der eingetragenen Accounts
 Account Name:
 Kennwort:
 Account-Liste speichern

AVG-Version vom AVG Data Center überprüfen
 Längste Zeit, seit die letzte Station kontaktiert wurde: (Stunden)

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, um zum nächsten Dialogfeld zu gelangen, in dem Sie eine Station eingeben können.

Der Assistent muss zunächst einige Stationen scannen, um ihren Status zu ermitteln, bevor AVG darauf installiert werden kann.

Im Abschnitt **Netzwerk-Scan-Methode** können Sie aus der Dropdownliste ihre bevorzugte Methode zur Auswahl von Stationen auswählen. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Alle Stationen der Domain** – Mit dieser Option werden alle Stationen in der lokalen Domain gescannt.
Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn der aktuelle Computer Teil der Domäne ist.
- **Geben Sie einen IP-Bereich ein** – Mit dieser Option können Sie einen bestimmten IP-Adressbereich auswählen.
- **Importieren von Stationen aus einer Datei** – Ein neuer Dialog wird angezeigt, und Sie können eine Datei mit einer Liste von Stationen auswählen, die gescannt werden sollen. Die Quelltextdatei muss einen Stationsnamen oder eine IP-Adresse pro Zeile enthalten.
- **Wählen Sie eine einzelne Station aus** – Mit dieser Option können Sie den Namen eines bestimmten Computers (DNS-Name) oder eine IP-Adresse eingeben.
- **Aus dem Active Directory** – Sie können bestimmte Stationen direkt aus dem Active Directory auswählen.



***Hinweis:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn der aktuelle Computer Teil der Domäne ist.*

Der Bereich **Liste der Konten** dient zur Vereinfachung Ihrer Arbeit und zur Beschleunigung des Installationsvorgangs. Wenn Sie über die erforderlichen Zugriffsrechte für die Installation von AVG auf Remote-Stationen verfügen, werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamens mit Administratorrechten aufgefordert (ein Benutzername, der zu einer Administratorgruppe gehört). Falls es kein gemeinsames Administratorkonto für alle Stationen (mit demselben Benutzernamen und Kennwort) gibt, werden Sie für jede Station einzeln gefragt.

In diesem Bereich können Sie eine Liste mit Konten erstellen, die während der Remote-Installation verwendet werden; dadurch wird die Eingabe von mehreren Anmeldeinformationen vermieden. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um Konten zur Liste hinzuzufügen oder auf **Entfernen**, um Konten zu löschen. Wenn Sie die Liste mit den Konten für eine spätere Verwendung aufheben möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kontoliste speichern**. Dieser Vorgang wird aus Sicherheitsgründen jedoch nicht empfohlen.


- **AVG-Version vom AVG DataCenter überprüfen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Assistent Informationen über die AVG-Versionen auf den einzelnen Stationen aus dem AVG DataCenter abrufen soll (sofern verfügbar). Geben Sie im Feld **Längste Zeit, seit die letzte Station kontaktiert wurde** einen Wert (in Stunden) ein, der dem maximalen Zeitraum seit dem letzten Kontakt mit der Station entspricht.

Warnung: AVG Remote-Installation kann nur auf Stationen mit unterstütztem Betriebssystem durchgeführt werden. Eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie in Kapitel [Unterstützte Betriebssysteme](#). Darüber hinaus benötigen Sie eine Benutzeranmeldung mit Administratorrechten.

Möglicherweise finden Sie auch im Kapitel [Netzwerkanforderungen](#) hilfreiche Informationen.

5.3.1. Alle Stationen der Domäne

Sollten Sie AVG per Fernzugriff auf allen Stationen der Domain installieren, erscheint folgender Dialog mit allen in der Domain verfügbaren Stationen:



Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um weitere Optionen anzuzeigen:


- **Installationsprotokoll abrufen** – Es wird versucht, das Installationsprotokoll einer Station (falls verfügbar) abzurufen.
- **Stationen ohne AVG in eine Datei exportieren** – Diese Option erstellt eine Datei, die eine Liste der Stationen enthält, auf denen AVG nicht installiert ist.
- **Wähle alle Arbeitsstationen** – Es werden alle Stationen ausgewählt oder die Auswahl aller Stationen wird aufgehoben. Außerdem wird die Schaltfläche Installieren aktiv.
- **Wähle Arbeitsstationen ohne AVG** – Es werden nur Stationen ausgewählt, auf denen AVG noch nicht installiert wurde oder auf denen AVG nicht entdeckt werden konnte.

Über die Schaltfläche **Aktualisieren** wird der Status aller Stationen in der Liste neu geladen, indem sie erneut überprüft werden.

Fahren Sie mit dem Kapitel [Remote-Netzwerkinstallation – letzte Schritte](#) fort und schließen Sie die Remote-Installation ab.

5.3.2. Eingabe eines IP-Bereichs

Wenn Sie eine Installation von AVG per Fernzugriff und in Bezug auf einen IP-Bereich auswählen, wird der folgende Dialog angezeigt:



Remote-Installation von AVG über ein Netzwerk (Advanced Modus)

IP-Bereichseinstellungen
Schritt: 6a/9

IP Adressen - Workstations: 0

Der Assistent überprüft, ob **AVG** auf Stationen in Ihrem Netzwerk installiert ist. Geben Sie die IP-Bereiche für die Stationen an, die gescannt werden sollen.

Von:

Bis:


Hinzufügen Entfernen

Hilfe << Zurück Weiter >> Abbrechen

Sie müssen den Scan-Bereich durch die Eingabe der IP-Adressen hier bestimmen. Geben Sie im Feld **Von** die Start-IP-Adresse und im Feld **Bis** die End-IP-Adresse ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um die Adresse in der Liste hinzuzufügen.

Wählen Sie zum Löschen eines Bereichs das gewünschte Element aus der rechten Liste aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Entfernen**.

Wenn Sie die Auswahl des IP-Bereichs beendet haben, klicken Sie zum Fortfahren auf die Schaltfläche **Weiter**. Danach erscheint das Fenster **Stationsauswahl**:



Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um weitere Optionen anzuzeigen:

- **Installationsprotokoll abrufen** – Es wird versucht, das Installationsprotokoll einer Station (falls verfügbar) abzurufen.
- **Stationen ohne AVG in eine Datei exportieren** – Diese Option erstellt eine Datei, die eine Liste der Stationen enthält, auf denen AVG nicht installiert ist.
- **Wähle alle Arbeitsstationen** – Es werden alle Stationen ausgewählt oder die Auswahl aller Stationen wird aufgehoben. Außerdem wird die Schaltfläche Installieren aktiv.
- **Wähle Arbeitsstationen ohne AVG** – Es werden nur Stationen ausgewählt, auf denen AVG noch nicht installiert wurde oder auf denen AVG nicht entdeckt werden konnte.

Über die Schaltfläche **Aktualisieren** wird der Status aller Stationen in der Liste neu geladen, indem sie erneut überprüft werden.


Fahren Sie mit dem Kapitel [Remote-Netzwerkinstallation – letzte Schritte](#) fort und schließen Sie die Remote-Installation ab.

5.3.3. Importieren von Stationen aus einer Datei

Hinweis: Diese Option wird meistens verwendet, wenn Stationen zu einem anderen AVG DataCenter migriert werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel [Stationen von/zu einem anderen AVG DataCenter migrieren](#).

Wenn Sie AVG per Fernzugriff auf Stationen installieren möchten, die Sie aus einer Datei ausgewählt haben, wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie nach dieser Datei gefragt werden. Suchen Sie diese Datei und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Die Quelldatei enthält pro Zeile den Namen einer Station in einfachem Textformat.

Danach erscheint das Fenster **Stationsauswahl**:



Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um weitere Optionen anzuzeigen:


- **Installationsprotokoll abrufen** – Es wird versucht, das Installationsprotokoll einer Station (falls verfügbar) abzurufen.
- **Stationen ohne AVG in eine Datei exportieren** – Diese Option erstellt eine Datei, die eine Liste der Stationen enthält, auf denen AVG nicht installiert ist.
- **Wähle alle Arbeitsstationen** – Es werden alle Stationen ausgewählt oder die Auswahl aller Stationen wird aufgehoben. Außerdem wird die Schaltfläche Installieren aktiv.
- **Wähle Arbeitsstationen ohne AVG** – Es werden nur Stationen ausgewählt, auf denen AVG noch nicht installiert wurde oder auf denen AVG nicht entdeckt werden konnte.

Über die Schaltfläche **Aktualisieren** wird der Status aller Stationen in der Liste neu geladen, indem sie erneut überprüft werden.


Fahren Sie mit dem Kapitel [Remote-Netzwerkinstallation – letzte Schritte](#) fort und schließen Sie die Remote-Installation ab.

5.3.4. Auswahl einer einzelnen Station

Wenn Sie eine Remote-Installation von AVG auf einer einzelnen Station durchführen möchten, wird folgender Dialog angezeigt:



Klicken Sie entweder auf das Feld **Computername** oder **IP-Adresse** und geben Sie den korrekten Namen oder die IP-Adresse ein. Klicken Sie zur Bestätigung auf die Schaltfläche **OK**. Die Überprüfung der für die AVG-Installation ausgewählten Station beginnt. Danach erscheint das Fenster **Stationsauswahl**:



Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um weitere Optionen anzuzeigen:

- **Installationsprotokoll abrufen** – Es wird versucht, das Installationsprotokoll einer Station (falls verfügbar) abzurufen.

- **Stationen ohne AVG in eine Datei exportieren** – Diese Option erstellt eine Datei, die eine Liste der Stationen enthält, auf denen AVG nicht installiert ist.
- **Wähle alle Arbeitsstationen** – Es werden alle Stationen ausgewählt oder die Auswahl aller Stationen wird aufgehoben. Außerdem wird die Schaltfläche Installieren aktiv.
- **Wähle Arbeitsstationen ohne AVG** – Es werden nur Stationen ausgewählt, auf denen AVG noch nicht installiert wurde oder auf denen AVG nicht entdeckt werden konnte.


Über die Schaltfläche **Aktualisieren** wird der Status aller Stationen in der Liste neu geladen, indem sie erneut überprüft werden. Über die Schaltfläche **Eine Station hinzufügen** können Sie eine weitere Station hinzufügen.

Fahren Sie mit dem Kapitel [Remote-Netzwerkinstallation – letzte Schritte](#) fort und schließen Sie die Remote-Installation ab.

5.3.5. Auswahl aus dem Active Directory

Sollte Ihr Netzwerk domänenbasiert sein, können Sie AVG per Fernzugriff auf Stationen installieren, die aus dem Active Directory ausgewählt wurden. Es wird ein neuer Dialog geöffnet (der standardmäßige Dialog von Windows zur Computerauswahl). Sie können mehrere Stationen wählen (Trennung der Werte durch Semikolon), indem Sie entweder den Namen der Station eingeben oder die erweiterte Suchfunktion des Dialogs nutzen.

Danach erscheint das Fenster **Stationsauswahl**:



Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um weitere Optionen anzuzeigen:


- **Installationsprotokoll abrufen** – Es wird versucht, das Installationsprotokoll einer Station (falls verfügbar) abzurufen.

- **Stationen ohne AVG in eine Datei exportieren** – Diese Option erstellt eine Datei, die eine Liste der Stationen enthält, auf denen AVG nicht installiert ist.
- **Wähle alle Arbeitsstationen** – Es werden alle Stationen ausgewählt oder die Auswahl aller Stationen wird aufgehoben. Außerdem wird die Schaltfläche Installieren aktiv.
- **Wähle Arbeitsstationen ohne AVG** – Es werden nur Stationen ausgewählt, auf denen AVG noch nicht installiert wurde oder auf denen AVG nicht entdeckt werden konnte.

Über die Schaltfläche **Aktualisieren** wird der Status aller Stationen in der Liste neu geladen, indem sie erneut überprüft werden.

Fahren Sie mit dem Kapitel [Remote-Netzwerkinstallation – letzte Schritte](#) fort und schließen Sie die Remote-Installation ab.

5.4. Remote-Netzwerkinstallation – letzte Schritte



Zusätzlich kann ein sogenannter „Tooltip“ angezeigt werden, wenn man in der Liste mit dem Mauszeiger für einige Sekunden auf eine Station zeigt. Der Tooltip enthält eine Übersicht zum Status der Station und andere Details.

Wählen Sie zum Start der Remote-Installation die gewünschten Stationen aus, und klicken Sie auf **Installieren**.

Falls Sie nur einige Stationen in der Liste ausgewählt haben, wird AVG nur auf diesen Stationen installiert. Andernfalls wird AVG auf allen aufgelisteten Stationen installiert.

Falls Ihre Zugriffsrechte für die Installation von AVG auf der Remote-Station nicht ausreichend sind, werden Sie während der Installation nach Benutzernamen und Kennwort des Domänen-Administrators gefragt.



Geben Sie einen Benutzernamen ein, der über Administratorrechte verfügt (ein Benutzername, der zu einer Administratorgruppe gehört). Klicken Sie zum Bestätigen auf OK.

Falls es kein gemeinsames Administratorkonto für alle Stationen (mit demselben Benutzernamen und Kennwort) gibt, werden Sie für jede Station einzeln gefragt.

Durch Klicken auf die Schaltfläche **Abbrechen** wird die aktuelle Installation auf der Station abgebrochen und der Assistent setzt die Installation auf der nächsten Station fort.


AVG wird danach auf die Station übertragen und installiert. Es wird in jeder Zeile angezeigt, ob die Installation erfolgreich war. (Der Vorgang kann jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen.)

Sobald alle Stationen die Installationsdateien erhalten haben und die Installation auf ihnen abgeschlossen ist, können Sie diesen Dialog durch Klicken auf **Weiter** schließen.

Hinweis: Sie können später die kürzlich installierten Stationen über die **AVG Admin-Konsole** entweder unter **Stationen/Neue Stationen** oder im Einstellungsdialog für die Remote-Verwaltung einsehen.

Um vor Kurzem installierte Stationen mit falschem Status (aufgrund einer fehlerhaften Remote-Installation) aufzulisten, klicken Sie auf die Option **Stationen/Nicht konforme Stationen**.

Der letzte Dialog enthält eine Übersicht der Aktivitäten auf den Stationen.



Mit der Schaltfläche **Einstellungen speichern** können Sie die vorher ausgewählte Konfiguration speichern. Sie können sie wieder verwenden, wenn der Assistent erneut ausgeführt wird und Sie die Einstellungen am Anfang laden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um den Assistenten zu schließen.


5.5. Erstellen eines AVG-Installationskripts

Mit Auswahl der Option **AVG-Installationskript erstellen** erstellt der Assistent ein Installationskript im ausgewählten Verzeichnis. Der Inhalt des Verzeichnisses kann anschließend für die Installation von CD oder aus einem Netzwerkordner verwendet oder aber auch direkt auf eine Station kopiert werden.

Diese Option bietet nicht die Möglichkeit einer Remote-Installation auf den Stationen oder Servern im Netzwerk.



Der erste Schritt beinhaltet eine Übersicht zu dieser Option. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.



In diesem Schritt müssen folgende Installationsparameter definiert werden:


- **Lizenzinformation** – Geben Sie Lizenzdaten wie Name, Firma und Lizenznummer ein (obligatorisch). Falls Sie den Windows-Benutzernamen im Feld „Name“ verwenden möchten,

markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen nicht, und behalten Sie die Standardsystemeinstellungen bei.

- **Verzeichnis mit dem AVG-Installationspaket** – Geben Sie den vollständigen Pfad zum AVG-Installationspaket ein, oder wählen Sie das Verzeichnis mithilfe der entsprechenden Schaltfläche  aus.

Wenn Sie das Installationspaket noch nicht heruntergeladen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Herunterladen**, und laden Sie die Installationsdatei mithilfe des Assistenten in das ausgewählte Verzeichnis. Der Status des Vorgangs kann über der Schaltfläche **Download** abgelesen werden.

- **Schaltfläche Proxy-Einstellungen...** – Wenn Sie einen Proxy-Server für die Internetverbindung nutzen müssen, können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche **Proxy-Einstellungen...** die Daten des Proxy-Servers eingeben.
- **Änderung der Lizenznummer** – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neue Lizenznummer für die Remote-Installation von AVG einzugeben.



In diesem Schritt können Sie auswählen, ob Sie eine Standardinstallation oder eine benutzerdefinierte Installation von AVG vornehmen möchten.

- **AVG mit Standardeinstellungen installieren** – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie AVG mit den Standardkomponenten installieren möchten.
- **Wählen Sie die Installationskomponenten aus** – Wählen Sie diese Option aus, um eine Baumstruktur mit den Komponenten von AVG anzuzeigen, die installiert oder deinstalliert werden können. Wählen Sie aus der Komponentenliste:
 - Komponenten, die installiert werden sollen mit dieser Markierung:



- Komponenten, die deinstalliert oder nicht installiert werden sollen, mit dieser Markierung versehen: ☒
 - Für Komponenten ohne Markierung wird die Standardeinstellung verwendet (☐).
- **Remote-Deinstallation von AVG** – Ermöglicht das Entfernen von AVG.

Im Abschnitt **Setupparameter** können Sie aus folgenden Optionen auswählen:


- **Windows-Firewall nach der Installation aktivieren** – Falls Sie die AVG Firewall nicht installieren, können Sie nach Abschluss der AVG-Installation die Windows-Firewall aktivieren.
- **Setup abbrechen, wenn AVG 2013 bereits installiert ist** – Die Remote-Verwaltung wird nicht fortgesetzt, wenn AVG 2013 bereits auf der Zielstation vorhanden ist.
- **Beende alle offenen Anwendungen, die eine Installation verhindern** – Die Remote-Installation erzwingt das Schließen aller Anwendungen, die den Installationsprozess behindern könnten. Dabei kann es sich beispielsweise um einen E-Mail-Client oder einen Internetbrowser handeln.
- **Computer nach der Installation von AVG 2013 falls nötig neu starten** – In einigen Fällen (beispielsweise bei Installation der Komponente Firewall) muss der Computer neu gestartet werden, um die Installation abzuschließen.
- **Eine Benachrichtigung für den geplanten Systemneustart auf dem Remote-Computer anzeigen** – Wenn das vorangehende Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie auch eine Verzögerung festlegen, bevor der Neustart durchgeführt wird. Der Standardwert beträgt zehn Minuten.
 - **Wählen Sie die Installationsart aus (Fortschrittsanzeige)** – Wählen Sie im Dropdown-

Menü eine der folgenden Optionen aus:

- **Installation im Hintergrund** – Während der Installation werden keine Informationen über den Installationsprozess für den aktuellen Benutzer angezeigt.
- **Nur Installationsfortschritt anzeigen** – Bei der Installation sind keinerlei Eingriffe durch den Benutzer erforderlich, der Vorgang ist jedoch vollständig auf der Station sichtbar.
- **Installationsassistenten anzeigen** – Die Installation ist auf der Station sichtbar, und der derzeit angemeldete Benutzer muss alle Schritte manuell bestätigen.

Im Abschnitt **Setup-Eigenschaften** können Sie aus folgenden Optionen auswählen:

- **Zielverzeichnis** – Bei einer benutzerdefinierten Installation an einem bestimmten Speicherort können Sie hier den genauen Pfad eingeben. Es wird empfohlen, die Standardeinstellungen beizubehalten.
- **Setupsprache** – Wählen Sie eine Standardsprache für die AVG-Installation und -Benutzeroberfläche aus.
- **Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das die Logdatei der Installation von AVG 2013 abgelegt werden soll** – Wenn Sie möchten, können Sie hier einen anderen als den Standardspeicherort angeben. (Der entsprechende Ordner muss bereits auf der Ziel-Station vorhanden sein.)



AVG-Installationsskript erstellen (Advanced Modus)

Einstellungen der Remote-Verwaltung

Schritt: 5/8

Geben Sie die Verbindungszeichenkette zum **AVG Data Center** ein. Wenn Sie die Stationen nicht mit **AVG Remote-Verwaltung** implementieren möchten, deaktivieren Sie die Option **Remote-Verwaltung**.

Remote-Verwaltung

AVG Data Center Verbindungszeichenkette:

Benutzer:

Kennwort:

Neue Station zur Gruppe hinzufügen:

Benutzerdefinierter Aktualisierungsserver

Adresse des Aktualisierungsservers:

Hilfe << Zurück Weiter >> Abbrechen

In diesem Schritt stehen folgende Optionen zur Auswahl.

Hinweis: Wenn Sie nicht sicher sind, welche Einstellungen Sie auswählen sollen, wird empfohlen, die Standardeinstellungen zu verwenden.



- **Remote-Verwaltung** – Geben Sie die AVG DataCenter-Verbindungszeichenkette im Feld **AVG DataCenter-Verbindungszeichenkette** ein. Geben Sie ggf. einen Benutzernamen sowie das zugehörige Kennwort ein. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Stationen nicht über die AVG Admin-Konsole verwalten möchten.
- **Neue Station zur Gruppe hinzufügen** – Wenn Sie einer benutzerdefinierten Gruppe automatisch neue Stationen hinzufügen möchten, können Sie den Gruppennamen hier auswählen.
- **Benutzerdefinierter Aktualisierungsserver** – Wenn Sie bereits über einen Aktualisierungsserver verfügen und diesen für die Stationen verwenden möchten, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und die Adresse eingeben.

AVG-Installationskript erstellen (Advanced Modus)

Installationskript-Optionen

Schritt 6/8

Geben Sie die Namen der Installationskriptdateien und den Pfad an, unter dem alle erforderlichen Dateien gespeichert werden sollen (z. B. in einem Netzwerkordner).

Definition von Dateinamen

Name der Datei, welche die Installation startet: AvgSetup.bat

Name der Skriptdatei mit Parametern: AvgSetup.ini

Ort der Installationsdateien

Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Skriptdatei speichern möchten (z. B. ein Netzlaufwerk): C:\AVG_install

Erstelle Unterverzeichnis für die AVG 2013 Installationsdateien: Setup

Erstelle Datei AUTORUN.INF

Relative Pfade aktivieren

Hilfe << Zurück Weiter >> Abbrechen

In diesem Schritt können Sie den Installationskripten einen Namen zuweisen sowie den Speicherort und andere Optionen festlegen.

Legen Sie unter **Definition von Dateinamen** folgende Optionen fest:


- **Name der Datei, welche die Installation startet** – Geben Sie einen benutzerdefinierten Namen für die Datei ein, die zum Starten der Installation verwendet wird. Die Dateierweiterung muss **.bat** lauten.
- **Name der Skriptdatei mit Parametern** – Geben Sie einen benutzerdefinierten Namen für die Datei mit den Skriptparametern ein. Die Dateierweiterung muss **.ini** lauten.

Legen Sie unter **Ort der Installationsdateien** folgende Optionen fest:

- **Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Skriptdatei speichern möchten** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und wählen Sie ein Verzeichnis zum Speichern des Installationskripts aus.




- **Erstelle Unterverzeichnis für die AVG 2013 Installationsdateien** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Installationsdateien von AVG in einem Unterordner speichern möchten.
- **Erstelle Datei AUTORUN.INF** – Wenn Sie das Skript auf einer CD/DVD oder einem USB-Flashlaufwerk speichern und die Installation von AVG beim Anstecken des Speichermediums automatisch starten möchten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und die Datei „AUTORUN.INF“ wird erstellt.
- **Relative Pfade aktivieren** – Es wird empfohlen, die Aktivierung dieses Kontrollkästchens beizubehalten. Relative Pfade sind relativ zum aktuellen Quellverzeichnis (wenn Ihr Quelllaufwerk und Pfad beispielsweise C:\avginstallation ist und Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, sucht das erstellte Skript nach Installationsdateien auf diesem Pfad. Dieser Pfad ist auf der Zielstation, wo Sie das Skript ausführen möchten, mit großer Wahrscheinlichkeit anders, wodurch das Skript nicht funktionieren würde).



Dieser Schritt zeigt eine Vorschau der Installations- und Konfigurationsdateien. Auf dem ersten Reiter befinden sich Informationen zur Installationsdatei, auf dem zweiten Informationen zu den Voreinstellungen.

Geben Sie, sofern noch nicht geschehen, den Zielpfad im Bereich **Wählen Sie das Verzeichnis aus, in dem das Skript gespeichert werden soll** ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Skript erstellen**, um das Installationsskript zu erstellen und am gewählten Speicherort abzuspeichern.



Mit der Schaltfläche **Einstellungen speichern** können Sie die vorher ausgewählte Konfiguration speichern. Sie können sie wieder verwenden, wenn der Assistent erneut ausgeführt wird und Sie die Einstellungen am Anfang laden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um den Assistenten zu schließen.

Es gibt verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für das erstellte Skript. Im Folgenden werden die am häufigsten verwendeten Möglichkeiten beschrieben:

Verwendung eines in einem Ordner abgespeicherten Skripts:

1. Kopieren Sie den Inhalt des vorher ausgewählten Ordners auf Ihre Station.

Hinweis: Wenn das Skript in einem Netzwerkordner abgespeichert wurde, können Sie direkt über das Netzwerk auf diesen Ordner zugreifen.

2. Öffnen Sie den Ordner auf der Station und führen Sie die Datei „AvgSetup.bat“ aus.
3. Die Eingabeaufforderung erscheint und die Installation beginnt.
4. Nach Fertigstellung der Installation schließt sich das Fenster automatisch.

Sie können das Skript auch auf Wechseldatenträgern wie externe Festplatten, USB-Flashlaufwerke usw. abspeichern.

Verwendung eines auf einem Wechseldatenträger abgespeicherten Skripts:

1. Legen Sie den Wechseldatenträger in Ihrer Station ein.
2. Wenn die Autorun-Funktion des Betriebssystems der Station aktiviert ist und Sie während der



Erstellung des Skripts die Datei „autorun.inf“ erstellt haben, startet die Installation automatisch

3. Ist dies nicht der Fall, greifen Sie auf den Wechseldatenträger zu und führen Sie die Datei „AvgSetup.bat“ manuell aus.
4. Die Eingabeaufforderung erscheint und die Installation beginnt.
5. Nach Fertigstellung der Installation schließt sich das Fenster automatisch.



6. AVG Admin-Konsole

6.1. Was ist die AVG Admin-Konsole?

Die **AVG Admin-Konsole** ist eine Schnittstelle zur Remote-Verwaltung von Stationen. Sie unterstützt Netzwerkadministratoren dabei, AVG-Stationen zu konfigurieren, zu verwalten und ihren Status zu überwachen sowie Operationen remote durchzuführen. Von dieser Konsole aus können Sie beispielsweise:

- **Status von AVG-Komponenten auf Stationen überwachen**
- **Einstellungen für AVG-Stationen vornehmen**
- **Scan-Ergebnisse überprüfen und Vireninfectionen kontrollieren**
- **Scans oder Aktualisierungen von AVG-Stationen remote starten**
- **Aktualisierungsdateien im lokalen Netzwerk verteilen**
- **Auf die Virenquarantäne der AVG-Stationen zugreifen**
- **Firewall-Protokolldateien anzeigen**
- **AVG-Stationen per Fernzugriff installieren**

Es gibt mehrere Optionen, wie Sie die **AVG Admin-Konsole** starten können:

- Navigieren Sie im Windows-Startmenü zum Eintrag **Alle Programme/AVG 2013 Remote-Verwaltung/AVG Admin-Konsole**,
- Wählen Sie die **AVG Admin-Konsole** auf Ihrem Windows-Desktop aus,
- Oder öffnen Sie den Ordner *Programme* (normalerweise unter C:\Programme), und wählen Sie dort den Ordner *AVG\AVG2013 Admin\Console* aus, und doppelklicken Sie auf *AVGAdminConsole.exe*.

Beim Start der **AVG Admin-Konsole** wird automatisch versucht, eine Verbindung zum zuletzt verwendeten **AVG DataCenter** herzustellen. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann oder wenn Sie die **AVG Admin-Konsole** zum ersten Mal starten, wird ein Dialog angezeigt und Sie werden aufgefordert, eine Kommunikationszeichenkette für die Verbindung mit dem **AVG DataCenter** anzugeben. Die Kommunikationszeichenkette weist die gleiche Form wie die Kommunikationszeichenkette der **AVG-Station** auf. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel [Konfiguration/Verbindungszeichenkette](#).

Die **AVG Admin-Konsole** wird in aller Regel auf dem gleichen Computer installiert wie das **DataCenter**. Sie können folgende Kommunikationszeichenkette verwenden: **localhost:4158**.




Die allgemeine Struktur der Kommunikationszeichenkette ist **http://server_address:port**. Dabei gilt:

- **server_address** entspricht dem Namen bzw. der Adresse des Servers, auf dem der **AVG Admin-Server** ausgeführt wird.
- **port** entspricht der Portnummer des **AVG Admin-Servers**. Der Standardport ist 4158. Wenn der **AVG Admin-Server** den Standardport verwendet, muss die Nummer in der Kommunikationszeichenkette nicht angegeben werden.

Wenn das **DataCenter** kennwortgeschützt ist, müssen Sie das Feld **Login** und das Feld **Kennwort** entsprechend ausfüllen. Ohne das richtige Kennwort und den richtigen Anmeldenamen kann die AVG Admin-Konsole nicht gestartet werden.

6.2. Übersicht über die Benutzeroberfläche der AVG Admin-Konsole



The screenshot shows the AVG Admin-Konsole interface with the following details:

- AVG Data Center (Left Sidebar):** Stations, Server, Scan-Ergebnisse, Benachrichtigungen, Grafikberichte, Lizenzen, Ausstehende Anforderung, Netzwerk Installation.
- Datenbank (Top Middle):**
 - Typ: [Firebird 13.6.33](#)
 - Letztes Backup: [2012-10-10 \(nächster geplant am ...\)](#)
 - DB-Größe: 11 MB
 - Stationsidentifizierung: [Name der Station und Domäne](#)
 - Grafikberichte: [installiert](#)
 - SMTP: [nicht konfiguriert](#)
 - [Alte Datenbankeinträge löschen...](#)
- Admin-Server (Middle):**
 - Rollen: [AVG Data Center + UpdateProxy-Rolle](#)
 - CPU-Auslastung in der letzten Stunde: 0,00 %
 - Speicherauslastung: 50 MB
 - Lizenz: OK
- Versionen (Bottom Middle):** (Empty section)
- Stationen (Top Right):**
 - Gesamt: [1 Stati](#)
 - Infiziert: [1 Stati](#)
 - Altes Programm-Update: [0 Stati](#)
 - Alte Virendatenbank: [0 Stati](#)
 - Keine Kommunikation: [0 Stati](#)
 - Lizenzvereinbarung: [OK](#)
 - Nicht bearbeitete Anfragen: [0 Anfr](#)
 - [Lokales Netzwerk nach Stationen scannen...](#)
- Scans (Middle Right):**
 - Synchronisationsintervall: [30 Tac](#)
 - Ergebnisse mit Schweregrad: [Mittler](#)
 - Nicht ausgeführte Scans: [1 Stati](#)
 - Ergebnisse: [2 nicht](#)
- Sicherheit (Bottom Right):** (Empty section)
- Statusfenster (Alle Nachrichten) (Bottom):**

Zeit	Nachricht	Gesendet an	Gesendet von
2012-10-11 00:39:41	Neue Virendatenbank 2591/5823 verfügbar	AVG Admin-K...	Server KONSTANTINSI

Die Benutzeroberfläche der **AVG Admin-Konsole** ist komplett benutzerdefinierbar, wodurch einzelne Bereiche nach den Wünschen des Benutzers bewegt oder aktiviert/deaktiviert werden können. In der Standardansicht sind neben einer Navigationssymbolleiste und dem oberen Menü vier der insgesamt fünf Bereiche sichtbar (der [Filterbereich](#) ist ausgeblendet).

6.2.1. Oberes Hauptmenü

Das obere Menü enthält folgende Menüpunkte:


Menü „DataCenter“

Das Menü **DataCenter** bietet folgende Optionen:

- **Mit AVG DataCenter verbinden...**

Ermöglicht dem Benutzer die Auswahl eines anderen **DataCenters**.

- **AVG DataCenter-Einstellungen...**



Der Bereich **Stationsidentifizierung** enthält ein Dropdown-Menü, in dem Sie auswählen können, wie die Stationen in der aktuellen Ansicht angezeigt werden sollen.

Im Bereich **Optionen für Scan-Ergebnisse** können Sie auswählen, welche Scan-Ergebnisse entsprechend welchem Schweregrad gespeichert werden sollen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **einschließlich Rootkits**, um auch Scan-Ergebnisse mit Rootkits zu speichern.



Scan-Ergebnisse maximal – Geben Sie die Anzahl der Tage ein, für die die Scan-Ergebnisse von den Stationen gespeichert werden sollen. Der Standardwert ist 30 Tage.

Wählen Sie im folgenden Abschnitt aus, wie Sie den Zugriff auf Ihr AVG DataCenter schützen möchten:

Uneingeschränkter Zugriff – Standardeinstellungen, mit denen jeder auf das AVG DataCenter zugreifen kann (es ist kein Kennwort erforderlich).

Einfacher Kennwortschutz – Öffnet einen neuen Dialog, in dem Sie ein benutzerdefiniertes Kennwort auswählen können (zur Überprüfung muss in beide Felder dasselbe Kennwort eingegeben werden). Das Kennwort wird dann bei jeder Verbindung mit dem AVG DataCenter angefordert.

Uneingeschränkte Zugriffssteuerung – Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [So verwalten Sie Zugriffsrechte](#).

- **Datenbankexport...** – In diesem Dialog können Sie eine Backup-Datei erstellen (d. h. dass die Inhalte des DataCenters in eine Datei exportiert werden) und sie in einem lokalen Verzeichnis auf einem Computer speichern, auf dem die AVG Admin-Konsole ausgeführt wird.
- **Beenden** – Die **AVG Admin-Konsole** wird beendet.

Menü „Ansicht“

Das Menü **Ansicht** bietet folgende Optionen:

- **Bereiche**

Hier können Sie einzelne Bereiche der Hauptseite anzeigen und ausblenden (Symbolleiste, Navigationsbaum usw.), indem Sie sie aktivieren oder deaktivieren.

Um die ursprüngliche Position aller Bereiche wiederherzustellen, wählen Sie den Eintrag **Standardposition der Bereiche** aus. Die Bereiche werden wiederhergestellt, nachdem Sie die Anwendung neu gestartet haben.

- **Bedingungen für Nichtkonformität...**

Bedingungen für Nichtkonformität

Die **Bedingungen für Nichtkonformität** legen fest, unter welchen Bedingungen eine Station als nicht konform gilt.
Diese Bedingungen bestimmen die Inhalte der Ansicht **Nicht konforme Stationen**.
Nicht konforme Werte werden in allen Ansichten rot **markiert**.

Bedingung	Wert
<input checked="" type="checkbox"/> Die AVG-Version ist veraltet	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Die Scan-Engine Version ist veraltet	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Releasedatum der Virendatenbank ist älter als	<input checked="" type="checkbox"/> 24
<input checked="" type="checkbox"/> Keine Kommunikation mit der Station in einem Zeitraum von mehr als	<input checked="" type="checkbox"/> 7d
<input checked="" type="checkbox"/> Nicht entfernte Erkennungen mit hohem Schweregrad	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Nicht entfernte Erkennungen mit mittlerem Schweregrad	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Nicht entfernte Rootkits	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kritischer Komponentenstatus: Firewall	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kritischer Komponentenstatus: Lizenz	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kritischer Komponentenstatus: Computer	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kein Scan auf dieser Station in einem Zeitraum von mehr als	<input checked="" type="checkbox"/> 7d
<input checked="" type="checkbox"/> Ablauf der Lizenz der Station in	<input checked="" type="checkbox"/> 15d


? Ausnahmen... Für Admin-Server verwenden OK Abbrechen

Hier können Sie festlegen, welche Zustände einer Station als nicht konform angesehen werden sollen. Abhängig von Ihrer Auswahl werden nicht konforme Stationen dann in allen Ansichten rot hervorgehoben.

Verwenden Sie die Schaltfläche **Ausnahmen...**, um Gruppen zu definieren, die von den ausgewählten Regeln ausgenommen sind.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Für Admin-Server verwenden**, um die Bedingungen für Nichtkonformität für AVG Admin-Server zu übernehmen. Das bedeutet, dass diese Bedingungen in AVG Admin-Bericht (verfügbar über [Weboberfläche](#)) und bei der Erstellung von Grafikberichten zu *Nicht konformen Stationen* verwendet werden.

- **Standardspalteneinstellung** – Verwenden Sie diese Option, um die Spalteneinstellungen wieder zurückzusetzen.
- **Optionen**



Im Abschnitt **Allgemeine Ansichtsoptionen** können Sie die Ansichtseinstellungen festlegen:

- **Regelmäßige Aktualisierung der aktuellen Ansicht in vordefinierten Zeitintervallen** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und legen Sie eine Zeit in Minuten fest, um die automatische Aktualisierung der aktuell geöffneten Ansicht zu aktivieren.
- **Letzten Stationskontakt grün hervorheben, wenn dieser nicht älter ist als** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und legen Sie eine Zeit in Minuten fest, damit der letzte Stationskontakt hervorgehoben wird und Sie somit überprüfen können, ob die Kommunikation der Station korrekt funktioniert.
- **Schriftgröße für die Ansicht** – Legen Sie die Schriftgröße für die Ansichten fest (der Standardwert lautet 11).

Wählen Sie im Abschnitt **Erweiterte Ansichtsoptionen** folgende Optionen:

- **Alle Spalten auf einem Reiter anzeigen** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Spalten in einem Reiter zu gruppieren (für einfacheren Zugriff auf Informationen).
- **Anzahl der Zeilen im Navigationsbaum anzeigen** – Wenn diese Option aktiviert ist, wird jedem Element im Navigationsbaum eine Zahl in Klammern nachgestellt, welche die Anzahl der Zeilen anzeigt.

Die Anzahl der Zeilen kann entweder manuell über den Menüeintrag **Anzahl der Zeilen im Navigationsbaum anzeigen/aktualisieren** oder standardmäßig automatisch alle fünf Minuten aktualisiert werden (das Intervall kann über **Ansicht/Optionen/Regelmäßige Aktualisierung der aktuellen Ansicht in vordefinierten Zeitintervallen** angepasst werden).

Beachten Sie: Die Anzahl der Zeilen kann auch von verschiedenen Filterungsoptionen beeinflusst werden (wenn für die jeweilige Ansicht verfügbar und definiert).


- **Zeit in GMT anzeigen** – Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zeit in allen Ansichten in GMT (Greenwich Mean Time) umzuwandeln. Durch Deaktivieren des Kontrollkästchens werden die Zeitwerte wieder in Lokalzeit umgewandelt.
- **Stationseinstellungen der vorherigen Version AVG 2012 anzeigen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden in den gemeinsamen Stationseinstellungen und den Gruppeneinstellungen auch Einstellungen für AVG 2012 angezeigt (gilt nur, wenn noch Stationen mit AVG 2012 in Ihrem Netzwerk vorhanden sind).

Der Bereich **Druckoptionen** könnte hilfreich sein, wenn Sie die momentan geöffnete Ansicht drucken möchten. Es kommt oft vor, dass einige Spalten nicht breit genug sind, um den gesamten Text anzuzeigen. Deshalb ist es notwendig, deren Breite vor dem Drucken anzupassen. Über das Dropdown-Menü in diesem Bereich können Sie wählen, ob die Spaltenbreite automatisch angepasst werden soll. Außerdem können Sie die Option **Fragen** wählen – dadurch werden Sie vor jedem Druckauftrag an die Anpassung der Spalten erinnert.

- **Aktualisieren...** – Es werden alle Datensätze in der aktuellen Ansicht aktualisiert (alternativ können Sie für die Aktualisierung die Taste F5 drücken).
- **Anzahl der Zeilen im Navigationsbaum aktualisieren** – Aktualisiert die Anzahl der in Klammern angezeigten Zeilen im Navigationsbaum.
- **Inhalt der aktuellen Ansicht exportieren...**

Sie können die aktuelle Ansicht (z. B. die Liste der Stationen) in einer Datei mit der Erweiterung .csv (comma separated values) speichern, die dann beispielsweise einfach in MS Excel oder ein ähnliches Tabellenkalkulationsprogramm importiert werden kann.

Hinweis: Sie können diesen Dialog auch über die Tastenkombination STRG+S aufrufen.



Klicken Sie auf **Alle auswählen**, um alle Spalten zu markieren, oder markieren Sie die gewünschten Spalten manuell. Wenn Sie vor diesem Dialog nur bestimmte Reihen ausgewählt haben, die Sie exportieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur**

ausgewählte Zeilen exportieren.

Wenn Sie den Speicherort oder den Namen der Ausgabedatei ändern möchten, klicken Sie auf , und der Standarddialog **Speichern unter** wird geöffnet.


Klicken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

- **Drucken...** – Sie können die momentan geöffnete Ansicht über den standardmäßigen Druckdialog von Windows drucken.
- **Station suchen** – Verwenden Sie diese Funktion, um schnell nach einem Stationsnamen zu suchen (Sie können auch die Tastenkombination STRG + F drücken, um diesen Dialog zu öffnen). Geben Sie dann den Namen oder einen Teil des Namens der Station ein.
- **Nächste Station suchen** – Verwenden Sie diese Option, um zum nächsten Suchergebnis zu springen (oder verwenden Sie alternativ die Taste F3).

Menü „Tools“

Das Menü **Tools** bietet folgende Optionen:

- **Gemeinsame Einstellungen für Stationen...** – öffnet einen Dialog, in dem Sie die gemeinsame Konfiguration der Stationen bearbeiten können. (*Weitere Informationen zu gemeinsamen Einstellungen der Stationen finden Sie im Kapitel [Konfiguration/Gemeinsame Einstellungen für Stationen](#).*)
- **Gemeinsame Firewall-Einstellungen für Stationen...** – öffnet einen Dialog, in dem Sie die gemeinsame Konfiguration für die *Firewall* bearbeiten können.
- **Gemeinsame Einstellungen für Anwendungsserver...** – Öffnet einen Dialog, in dem Sie die gemeinsame Konfiguration der Stationen bearbeiten können, auf denen ein Anwendungsserver installiert ist. (*Weitere Informationen zu diesen gemeinsamen Einstellungen finden Sie im Kapitel [Konfiguration/Gemeinsame Einstellungen für Anwendungsserver](#).*)
- **Datenbankwartung...** – Zeigt einen Dialog an, in dem Sie die Skripte für die Wartung der DataCenter-Datenbank auswählen können. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel [So pflegen Sie die DataCenter-Datenbank](#).
- **Doppelte Stationen anzeigen...**



Anhand dieses Dialoges können Sie doppelte Stationen in Ihrem Netzwerk identifizieren (d. h. Stationen mit demselben Namen). Zu einer derartigen Doppelung kann es z. B. bei der Identifizierung der MAC-Adresse kommen (Notebooks in Ihrem Netzwerk könnten zweimal angezeigt werden – einmal, wenn das Netzkabel zur Verbindung genutzt wird, und einmal, wenn WiFi verwendet wird). Es gibt verschiedene Methoden, doppelte Stationen zu identifizieren. Um die derzeit verwendete Methode zu ändern, nutzen Sie das Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke dieses Dialogs. Mögliche Identifikationsmethoden sind **über den Stationsnamen, über den Stationsnamen und die Domain, über die IP-Adresse der Station** und **über die MAC-Adresse der Station**.

Sie können eine doppelte Station einfach entfernen, indem Sie sie in der Liste auswählen und auf die Schaltfläche **Löschen** klicken. Durch Klicken auf die Schaltfläche **Export** wird die gesamte Liste von doppelt genannten Stationen in einer **.csv**-Datei (comma separated values) gespeichert, die z. B. in MS Excel oder ähnliche Tabellenkalkulationsanwendungen importiert werden kann.

- **AVG Admin-Server-Einstellungen...** – Öffnet einen Dialog für die Bearbeitung der AVG Admin-Server-Einstellungen (*Weitere Informationen zu den Einstellungen von AVG Admin-Server finden Sie im Kapitel [Konfiguration/AVG Admin-Server-Einstellungen](#)*)
- **AVG auf Stationen installieren...** – Startet die AVG-Netzwerkinstallation, die in der AVG Admin-Konsole integriert ist. Der Assistent hilft Ihnen beim Hinzufügen von AVG-Stationen, die Sie per Fernzugriff installieren möchten. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel [Netzwerk Installation](#))
- **AVG Assistent für die Netzwerkinstallation ausführen...** – Startet den eigenständigen AVG Assistent für die Netzwerkinstallation, der Sie durch die AVG-Installation auf den Stationen führt. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel [AVG Netzwerk](#)



[Installation](#)

Menü „Informationen“

Das Menü **Informationen** bietet folgende Optionen:

- **Hilfe** – Die Hilfedatei wird geöffnet.
- **Was ist neu...** – enthält eine Zusammenfassung aller wichtigen Neuerungen in der Anwendung AVG Admin.
- **Nach Aktualisierungen suchen...** – Während des Starts überprüft die **AVG Admin-Konsole** automatisch, ob eine aktuellere Version der **AVG Admin-Konsole** verfügbar ist. Sie können diesen Dialog auch jederzeit öffnen und sofort sehen, ob eine neue Version verfügbar ist.


Sie können auch über den Link im Dialog das neueste Installationspaket direkt herunterladen.

Wenn Sie die Überprüfung während des Startvorgangs deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Hochfahren auf Updates überprüfen**.

- **Neueste Dokumentation herunterladen** – Ihr Standard-Internetbrowser wird geöffnet und die AVG Website zum Herunterladen der Dokumentation wird angezeigt.
- **AVG Rescue CD herunterladen** – öffnet in Ihrem Standardbrowser die Downloadseite zur AVG Rescue CD. Zum Herunterladen des Produkts müssen Sie Ihre Lizenznummer für AVG Rescue CD eingeben.
- **Programm zur Produktverbesserung** – Klicken Sie auf diese Option, um Ihre Teilnahme am Programm zur Produktverbesserung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Mit diesem Programm können wir Ihre Computer und Ihr Netzwerk besser sichern, indem wir regelmäßig Ihre aktuellen Bedürfnisse entsprechend Ihrer Anwendungsnutzung analysieren.
- **Über AVG Admin-Konsole...** – Zeigt die Copyright-Informationen und die Versionsnummer der Anwendung bzw. Datenbank an.

6.2.2. Navigationsbaum

Im **Navigationsbaum** werden alle Gruppen in einer hierarchischen Struktur angezeigt. Eine Gruppe ist eine Datenstrukturansicht, z. B. eine Liste der Stationen mit den jeweiligen Konfigurationen oder eine Tabelle mit Testergebnissen etc. Der Inhalt einer Gruppe wird in der **Aktuellen Ansicht** in der zentralen Tabelle angezeigt.



The screenshot shows the AVG Admin-Konsole interface. The navigation tree on the left includes: Stationen, Server, Scan-Ergebnisse, Benachrichtigungen, Grafikberichte, Lizenzen, Ausstehende Anforderung, and Netzwerk Installation. The central area displays details for 'Datenbank' (Typ: Firebird 13.6.33, Letztes Backup: 2012-10-10, DB-Größe: 11 MB, Stationsidentifizierung: Name der Station und Domäne, Grafikberichte: installiert, SMTP: nicht konfiguriert), 'Admin-Server' (Rollen: AVG Data Center + UpdateProxy-Rolle, CPU-Auslastung: 0.00 %, Speicherauslastung: 50 MB, Lizenz: OK), and 'Stationen' (Gesamt: 1 Station, Infiziert: 1 Station, Altes Programm-Update: 0 Stationen, Alte Virendatenbank: 0 Stationen, Keine Kommunikation: 0 Stationen, Lizenzvereinbarung: OK, Nicht bearbeitete Anfragen: 0 Anfragen). The bottom status window shows a message table:

Zeit	Nachricht	Gesendet an	Gesendet von
2012-10-11 00:39:41	Neue Virendatenbank 2591/5823 verfügbar	AVG Admin-K...	Server KONSTANTINSI

Innerhalb des Navigationsbaumes finden Sie folgende Bereiche:

- [Stationen](#)
- [Server](#)
- [Scan-Ergebnisse](#)
- [Benachrichtigungen](#)
- [Grafikberichte](#)
- [Lizenzen](#)
- [Ausstehende Anforderungen](#)
- [Netzwerk Installation](#)

Sie finden die Beschreibungen jedes einzelnen Bereichs im entsprechenden Kapitel dieses Handbuchs.


6.2.3. Datensatzbereich

In der zentralen Tabelle der **Aktuellen Ansicht** können Sie die Daten der Gruppe anzeigen, die im Navigationsbaum ausgewählt ist. Einige Gruppen enthalten möglicherweise große Mengen an Daten für eine bestimmte Ansicht (z. B. Informationen zur Station oder zum Benutzer). Daher werden die relevanten Daten in Gruppen eingeteilt und jede einzelne Gruppe kann durch Auswahl des

entsprechenden Reiters angezeigt werden.


Klicken Sie zum Auswählen eines Datensatzes in der zentralen Tabelle auf den gewünschten Datensatz. Sie können gleichzeitig mehrere Datensätze auswählen: Drücken Sie dazu die **Strg**-Taste (Hinzufügen eines neuen Datensatzes zur aktuellen Auswahl) oder die **Umschalt**-Taste (Auswählen aller Datensätze zwischen dem ersten und dem letzten markierten Datensatz). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Datensatz, um das **Kontextmenü** zu öffnen. Über das **Kontextmenü** können Sie unterschiedliche Aktionen ausführen, die sich auf die aktuelle Auswahl beziehen.

Für die Auswahl der Anzeige von bestimmten Spalten können Sie entweder mit der rechten Maustaste auf eine Spalte klicken und die Option **Spalte ausblenden** wählen oder im gleichen Menü auf die Option **Ausblenden der Spalten organisieren** klicken, um mehrere Spalten gleichzeitig auszuwählen:



Hier können Sie die Spalten aktivieren oder deaktivieren, die sichtbar oder verborgen sein sollen. Wenn Sie auf die Schaltfläche **Alle auswählen** klicken, sind alle Spalten sichtbar.

Sie können einer Ansicht auch einen benutzerdefinierten Reiter mit den von Ihnen bevorzugten Spalten hinzufügen. Klicken Sie dazu einfach auf einen beliebigen Reiter, und wählen Sie **Benutzerdefinierten Reiter hinzufügen** aus dem Kontextmenü. Ein neuer Dialog wird angezeigt:



Geben Sie einen Namen für den Reiter ein, wählen Sie dann die Spalten, die im Reiter angezeigt werden sollen, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Sie können auch die Schaltfläche **Alle auswählen** verwenden, um alle Spalten auszuwählen.

Nach Erstellung des benutzerdefinierten Reiters können Sie diesen auch leicht wieder entfernen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Reiter klicken und die Option **Benutzerdefinierten Reiter löschen** wählen. Um einen vorhandenen Reiter zu modifizieren, wählen Sie im selben Menü die Option **Benutzerdefinierten Reiter bearbeiten**.

Sie können schnell nach Stationsnamen suchen, indem Sie gleichzeitig die Tasten „Strg“ und „F“ drücken. Geben Sie dann den Namen oder einen Teil des Namens der Station ein. Schon während der Eingabe werden Ergebnisse hervorgehoben.

Drücken Sie die F3-Taste auf der Tastatur, um zum nächsten Suchergebnis zu springen.

6.2.4. Statusbereich

In diesem Bereich des Hauptfensters der **AVG Admin-Konsole** finden Sie verschiedene Systemnotizen und -informationen zur Funktionalität der Anwendung, zur Kommunikation mit den **AVG-Stationen**, zu erkannten Problemen, zu Warnungen über positive Scan-Ergebnisse usw.


Der Bereich **Statusfenster** befindet sich standardmäßig im unteren Teil des Bildschirms. Sollte der Bereich nicht sichtbar sein, können Sie ihn durch Klicken auf das Element **Statusfenster** im Menü

Ansicht/Bereiche aktivieren.

Weitere Informationen zu Statusmeldungen finden Sie im Kapitel [Anforderungen und Statusmeldungen](#).

Wenn Sie mit der rechten Maustaste in den Bereich Statusfenster klicken, können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

- **Alle anzeigen** – Das Statusfenster zeigt alle Nachrichten an.
- **Warnungen und Fehler anzeigen** – Das Statusfenster zeigt nur Fehler- und Warnungsnachrichten an.
- **Fehler anzeigen** – Das Statusfenster zeigt nur Fehlernachrichten an.
- **Nachrichtenfilter aktivieren...**



Nachrichtenfilter

Schweregrad der Nachrichten
Nur Nachrichten dieser Ebene anzeigen

Alle Nachrichten

Empfänger/Absender
Nur Nachrichten zur Kommunikation mit diesen Stationen anzeigen.

nur von diesem Absender

nur für Empfänger mit

Empfangszeit
Nur Nachrichten aus diesem Zeitraum anzeigen

Von 10/11/2012 8:32:39

An 10/11/2012 8:32:39

? OK Abbrechen

Mit Hilfe dieser Option können Sie Nachrichten entsprechend weiteren Parametern ausfiltern. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Nachrichtentyp aus, der angezeigt werden soll.

Der Abschnitt **Empfänger/Absender** enthält zwei Kontrollkästchen. Durch Aktivieren des oberen Kästchens, **Nur von diesem Absender**, erhalten Sie Zugriff auf das Kontextmenü, in dem Sie einen einzelnen Absender auswählen können, dessen Nachrichten im Bereich Statusfenster angezeigt werden sollen. Nach Aktivieren des unteren Kästchens, **Nur für Empfänger mit**, können Sie festlegen, dass nur Nachrichten, die sich auf eine bestimmte Gruppe von Stationen beziehen, angezeigt werden (wählen Sie diese im Kontextmenü aus).


Darüber hinaus können Sie im Bereich **Empfangszeit** das Kontrollkästchen **Von** und/oder das Kontrollkästchen **An** aktivieren, um den Zeitraum für anzuzeigende Nachrichten

festzulegen. Dann werden keine älteren oder neueren Nachrichten angezeigt.

- **Nachrichtenfilter deaktivieren** – Deaktiviert den Nachrichtenfilter.
- **Fensterinhalt speichern...** – Sie können den Fensterinhalt jederzeit in einer Textdatei speichern.

6.2.5. Filterbereich

Der Bereich **Filter** enthält eine Liste mit Filteroptionen, die für die aktuelle Ansicht verfügbar sind. Die Liste wird nur aktiviert, wenn für die gewählte Ansicht Filter verfügbar sind.



Eine Beschreibung der einzelnen Filter finden Sie im entsprechenden Kapitel des Eintrags:

- [Stationen](#)
- [Server \(Anwendungsserver\)](#)
- [Scan-Ergebnisse](#)
- [Grafikberichte](#)
- [Ausstehende Anforderungen](#)

Der **Filterbereich** ist standardmäßig ausgeblendet. Er kann jedoch einfach angezeigt werden, indem Sie im Menü **Ansicht/Bereiche** auf das Element **Filterfenster** klicken. Danach befindet sich der Bereich im unteren linken Teil des Bildschirms.

6.3. Synchronisierungsvorgang

Stationen, die durch die **AVG Remote-Verwaltung** verwaltet werden, führen periodisch eine Synchronisierung mit dem **AVG DataCenter** durch. Bei diesem Vorgang wird Folgendes synchronisiert:

- [Stationseinstellungen](#)
- [Scan-Ergebnisse](#)
- [Status der Stationskomponenten](#)

Weitere Informationen zu den Verbindungsanforderungen für eine erfolgreiche Synchronisierung finden Sie im Kapitel [Netzwerkanforderungen](#).

6.3.1. Synchronisierung der Stationseinstellungen

Während der Synchronisierung der Stationseinstellungen geschieht Folgendes:

- Mandatorische Einstellungen werden vom DataCenter an die Station übertragen,
- Nicht obligatorische Einstellungen werden von der Station an das DataCenter übertragen.

Die Synchronisierung wird in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt. Standardmäßig erfolgt die Synchronisierung der Einstellungen alle 60 Minuten. Wenn Sie das Synchronisierungsintervall für alle Stationen ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der **AVG Admin-Konsole** aus dem oberen Hauptmenü **Tools** und anschließend **Gemeinsame Einstellungen für Stationen** aus.
2. Wählen Sie den Knoten **Remote-Verwaltung**.
3. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den entsprechenden Wert für Konfigurationssynchronisation alle:. Klicken Sie auf **OK**, um den Dialog zu schließen.
4. Warten Sie, bis alle Stationen synchronisiert sind.

Sie können auch die sofortige Synchronisierung aller Stationen erzwingen: Klicken Sie im Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf den Knoten **Stationen**, und wählen Sie **Einstellungen synchronisieren** aus dem Kontextmenü aus.

Hinweis: Um nur die Einstellungen für die Stationen in einer Gruppe zu ändern, wiederholen Sie einfach den Prozess ab dem zweiten Schritt, nachdem Sie mit der rechten Maustaste auf **Stationen/IhrGruppenName** geklickt und **Gemeinsame Einstellungen für eine Gruppe** aus dem Kontextmenü ausgewählt haben.

Eine Synchronisierung wird außerdem in folgenden Fällen ausgeführt:

- Bei jedem Einschalten bzw. bei jeder Verbindungsherstellung der Station werden die Einstellungen spätestens innerhalb des festgelegten Zeitraums synchronisiert,
- wenn die Station zum ersten Mal eine Verbindung mit dem **AVG DataCenter** herstellt, werden ihre Einstellungen sofort synchronisiert,
- wenn sich die Einstellungen einer oder mehrerer Stationen ändern und diese Änderungen über die AVG Admin-Konsole bestätigt werden.

Zudem kann in der **AVG Admin-Konsole** eine sofortige Synchronisierung der Einstellungen veranlasst werden. Klicken Sie dazu einfach mit der rechten Maustaste auf den Knoten einer Station im Navigationsbaum oder auf eine bestimmte Station in der Stationsansicht, und wählen Sie **Einstellungen synchronisieren** aus dem Kontextmenü aus.

6.3.2. Synchronisierung der Scan-Ergebnisse

Bei diesem Synchronisierungsvorgang werden Daten von der Station an das **AVG DataCenter** gesendet. Er findet in folgenden Fällen statt:

- bei jedem Einschalten und jeder Verbindungsherstellung der Station (spätestens innerhalb von

20 Minuten),

- sofort nach dem Abschluss eines Scans oder nachdem der Residente Schutz eine Infektion erkannt hat,
- sofort oder spätestens innerhalb von 20 Minuten, wenn ein Benutzer in der Benutzeroberfläche von AVG eine Änderung des Scan-Ergebnisses durchführt (Heilen, in Quarantäne verschieben usw.).

Zudem kann in der **AVG Admin-Konsole** eine **sofortige Synchronisierung der Scan-Ergebnisse** angefordert werden. Klicken Sie dazu einfach mit der rechten Maustaste im Navigationsbaum auf den Knoten einer Station oder auf eine bestimmte Station in einer Stationsansicht und wählen Sie im Kontextmenü **Mit Scan verwandte Aufgaben/Scan-Ergebnisse anfordern** aus.

6.3.3. Statussynchronisierung der Stationskomponenten

Bei diesem Synchronisierungsvorgang werden Daten von der Station an das **AVG DataCenter** gesendet. Er findet in folgenden Fällen statt:

- bei jedem Einschalten und jeder Verbindungsherstellung der Station (sofort)
- bei jeder Änderung eines Komponentenstatus (innerhalb von 5 Minuten).

Zudem kann in der **AVG Admin-Konsole** eine sofortige Synchronisierung angefordert werden. Wählen Sie den Knoten einer Station im Navigationsbaum aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Station und wählen Sie aus dem Kontextmenü **Stationseinstellungen/ Komponentenstatus aktualisieren** aus.

6.4. Stationen

Über den Eintrag **Stationen** können Sie umfangreiche Informationen zu allen Stationen anzeigen, die derzeit vom AVG DataCenter verwaltet werden. Der Datensatz für eine Station wird erstellt, sobald sich die Station zum ersten Mal beim AVG DataCenter angemeldet hat.

Mithilfe des Kontextmenüs zur Tabelle der Stationsgruppen in der Ansicht können Sie Gruppen von Stationen erstellen und bestimmte Stationen spezifischen Gruppen zuweisen.

Stationen sind standardmäßig in folgende Gruppen aufgeteilt:

- **Nicht konforme Stationen** – Enthält Stationen, deren Zustand nicht dem Standard entspricht (d. h. Stationen, die vorgegebenen Bedingungen nicht entsprechen).
- **Stationen mit AVG Firewall** – Enthält eine Liste der Stationen, auf denen die Firewall-Komponente installiert ist.
- **Neue Stationen** – Enthält nur Stationen, die noch keiner von einem Administrator definierten Gruppe zugewiesen wurden.

Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Gruppen erhalten Sie in den folgenden Kapiteln.

In der aktuellen Ansicht finden Sie Informationen zu bestimmten Stationen. Diese sind in mehrere Kategorien auf verschiedenen Reitern aufgeteilt:

- **Reiter „Stationen“**

Enthält allgemeine Informationen zu jeder Station (Name der Station, Domäne, Gruppe, letzter Kontakt usw.).

- **Registerkarte „Details“**

Zeigt zusätzliche Informationen bezüglich der Stationen an, darunter IP-Adresse, MAC-Adresse, Betriebssystem, Neustartanforderung usw.

- **Reiter „Versionen“**

Enthält Informationen zu AVG-Versionen, Virendatenbanken, Anti-Spyware-Datenbanken oder Anti-Spam-Datenbanken auf den einzelnen Stationen.

- **Reiter „Komponentenstatus“**


Enthält Informationen über den Status der einzelnen Komponenten auf der jeweiligen Station.

Weitere Informationen zu anderen Optionen und Einstellungen finden Sie im Kapitel [Konfiguration/AVG Admin-Konsole](#).

6.4.1. Nicht konforme Stationen

Der Dialog **Bedingungen für Nichtkonformität** kann im oberen Menü der Anwendung durch Auswählen der Option **Bedingungen für Nichtkonformität...** im Menü **Ansicht** aufgerufen werden.

In diesem Dialog können Sie angeben, welche Bedingungen von einer Station erfüllt werden müssen, damit diese als nicht-konform angesehen wird.



Die **Bedingungen für Nichtkonformität** legen fest, unter welchen Bedingungen eine Station als nicht konform gilt.
Diese Bedingungen bestimmen die Inhalte der Ansicht **Nicht konforme Stationen**.
Nicht konforme Werte werden in allen Ansichten rot **markiert**.

Bedingung	Wert
<input checked="" type="checkbox"/> Die AVG-Version ist veraltet	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Die Scan-Engine Version ist veraltet	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Releasedatum der Virendatenbank ist älter als	<input checked="" type="checkbox"/> 24
<input checked="" type="checkbox"/> Keine Kommunikation mit der Station in einem Zeitraum von mehr als	<input checked="" type="checkbox"/> 7d
<input checked="" type="checkbox"/> Nicht entfernte Erkennungen mit hohem Schweregrad	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Nicht entfernte Erkennungen mit mittlerem Schweregrad	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Nicht entfernte Rootkits	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kritischer Komponentenstatus: Firewall	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kritischer Komponentenstatus: Lizenz	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kritischer Komponentenstatus: Computer	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kein Scan auf dieser Station in einem Zeitraum von mehr als	<input checked="" type="checkbox"/> 7d
<input checked="" type="checkbox"/> Ablauf der Lizenz der Station in	<input checked="" type="checkbox"/> 15d

Buttons: ? | Ausnahmen... | Für Admin-Server verwenden | OK | Abbrechen



Dies sind folgende Bedingungen:

- **Die AVG-Version ist veraltet** – Eine Station wird als nicht konform angesehen, wenn ihre AVG-Version nicht auf dem neuesten Stand ist.
- **Die Scan-Engine-Version ist veraltet** – Eine Station wird als nicht konform angesehen, wenn ihre Scan-Engine-Version veraltet ist.
- **Releasedatum der Virendatenbank ist älter als** – Wird diese Option verwendet, werden Stationen hervorgehoben, deren Virendatenbanken älter als das eingegebene Intervall sind.
- **Keine Kommunikation mit der Station in einem Zeitraum von mehr als** – Eine Station wird als nicht konform angesehen, wenn keine Kommunikation mit der Station über einen längeren Zeitraum von Tagen oder Stunden verzeichnet wurde (geben Sie einen einfachen Digitalwert für Stunden und einen Digitalwert mit **d** für Tage ein, beispielsweise „7d“ für sieben Tage).
- **Nicht entfernte Erkennungen mit hohem Schweregrad – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Stationen mit nicht entfernten Erkennungen mit hohem Schweregrad gekennzeichnet.**
- **Nicht entfernte Erkennungen mit mittlerem Schweregrad – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Stationen mit nicht entfernten Erkennungen mit mittlerem Schweregrad gekennzeichnet.**
- **Nicht entfernte Rootkits** – Wenn aktiviert, werden Stationen mit nicht entfernten Rootkits hervorgehoben.
- **Kritischer Komponentenstatus: Firewall** – Aktivieren Sie diese Option, um Stationen hervorzuheben, deren Komponente Firewall einen kritischen Status aufweist.
- **Kritischer Komponentenstatus: Lizenz** – Aktivieren Sie diese Option, um Stationen hervorzuheben, deren Komponente Lizenz einen kritischen Status aufweist.
- **Kritischer Komponentenstatus: Computer** – Aktivieren Sie diese Option, um Stationen hervorzuheben, deren Komponente Computer einen kritischen Status aufweist.
- **Kein Scan auf dieser Station in einem Zeitraum von mehr als** – Aktivieren Sie diese Option, um Stationen hervorzuheben, auf denen längere Zeit kein vollständiger oder geplanter Scan durchgeführt wurde. Die Zeitspanne kann in Stunden oder Tagen angegeben werden.
- **Ablauf der Lizenz der Station in** – Aktivieren Sie diese Option, um die Stationen hervorzuheben, deren Lizenz bald abläuft oder abgelaufen ist. Sie können diesen Zeitraum in Stunden (z. B. 15) oder Tagen (z. B. 7d) angeben.

Folgende Schaltflächen stehen zur Verfügung:

- **Ausnahmen...** – Mit dieser Option können Sie Gruppen definieren, die von bestimmten Regeln ausgenommen sind.
- **Für Admin-Server verwenden** – Bezieht sich auf Bedingungen für Nichtkonformität des AVG Admin-Servers (zur Verwendung im AVG Admin-Bericht und bei der Erstellung von Grafikberichten zu *nicht konformen Stationen*).



Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf **OK** klicken, oder klicken Sie auf **Abbrechen**, um Ihre Auswahl zu verwerfen.

6.4.2. Stationen mit AVG Firewall

Die Gruppe **Stationen mit AVG Firewall** enthält eine Liste aller Stationen im Netzwerk mit einer aktivierten Firewall.

Doppelklicken Sie mit der Maus, oder drücken Sie die **Eingabetaste**, um den Dialog „Firewall-Konfiguration“ zu öffnen. Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie nur einige Einstellungen ändern.

6.4.3. Neue Stationen

Enthält nur Stationen, die noch keiner benutzerdefinierten Gruppe zugewiesen wurden.

6.4.4. Filtern

Sie können der aktuellen Ansicht verschiedene Listenfilter zuweisen. Die Filter sind standardmäßig im unteren linken Bereich **Filter** verfügbar.

Der Bereich **Filter** befindet sich standardmäßig im unteren linken Teil des Bildschirms. Sollte der Bereich nicht angezeigt werden, können Sie ihn aktivieren, indem Sie im Menü **Ansicht/Bereiche** auf das Element **Filterfenster** klicken.

Innerhalb der Textfilter können Sie das Platzhalterzeichen Sternchen (*) verwenden. Das Platzhalterzeichen ersetzt ein beliebiges Zeichen oder ein Zeichenkette. Wenn zum Beispiel die Zeichenkette *Stat** in den Filter für **Name der Station** eingegeben wird, zeigt der Filter auch *Station01*, *Station02* usw. an.

Filteroptionen für die **Stationen**:

Hinweis: Um einen Filter zu verwenden, aktivieren Sie einfach das entsprechende Kontrollkästchen und doppelklicken Sie auf die Zeile, um einen Wert einzugeben. *Die Ergebnisse werden sofort angezeigt.*

- **Name der Station**

Geben Sie den Namen einer Station ein, die Sie herausfiltern möchten.

- **Stationsbeschreibung**

Geben Sie eine Beschreibung der Station ein, die Sie herausfiltern möchten.

- **Domäne der Stationen**

Geben Sie den Domainnamen einer Station ein, die Sie herausfiltern möchten.

- **IP-Adresse der Station**

Geben Sie die IP-Adresse einer Station ein, die Sie herausfiltern möchten.



- **Betriebssystem der Station**

Geben Sie einen benutzerdefinierten Betriebssystemnamen (oder einen Teil davon) ein, den Sie herausfiltern möchten. Wenn Sie zum Beispiel nur Stationen mit Windows XP anzeigen möchten, geben Sie die folgende Zeichenkette ein:

XP

- **Infizierte Stationen**

Aktivieren Sie diese Option, wenn nur die infizierten Stationen herausgefiltert werden sollen.

- **Nach der Remote-Installation sind die Stationen nicht verbunden**

Aktivieren Sie diese Option, wenn nur Stationen angezeigt werden sollen, zu denen nach der Installation per Fernzugriff keine Verbindung hergestellt werden konnte.

- **Neustart ist erforderlich**

Aktivieren Sie diese Option, wenn nur Stationen angezeigt werden sollen, für die ein Neustart erforderlich ist.

Um einen Filter zu deaktivieren, deaktivieren Sie einfach das entsprechende Kontrollkästchen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Filterfenster, und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option **Alle Filter ausschalten** aus.

Hinweis: Beachten Sie bei allen Filtern die Groß- und Kleinschreibung!

6.5. Server

Der Eintrag **Server** enthält eine Übersicht aller implementierten Server und Stationen, auf denen eine AVG-Anwendungsserver-Komponente installiert ist.

6.5.1. AVG Admin-Server

Dieser Eintrag zeigt eine Liste der installierten AVG Admin-Server an. Durch Doppelklicken auf einen Server öffnet sich für diesen Server ein Konfigurationsdialog, in dem Sie dessen Konfiguration ändern können.

Weitere Informationen zu anderen Optionen und Einstellungen finden Sie im Kapitel [Konfiguration/AVG Admin-Server-Einstellungen](#).

6.5.2. Anwendungsserver

Über diesen Eintrag wird eine Liste der Stationen angezeigt, auf denen ein AVG Anwendungsserver installiert ist.

In der aktuellen Ansicht finden Sie Informationen zu bestimmten Stationen. Diese sind in mehrere Kategorien auf verschiedenen Reitern aufgeteilt:

- **Reiter „Server“**

Enthält allgemeine Informationen zu jeder Station (Name der Station, Domäne, Gruppe, letzter

Kontakt usw.).

- **Registerkarte „Details“**

Zeigt zusätzliche Informationen bezüglich der Stationen an, darunter IP-Adresse, MAC-Adresse, Betriebssystem, Neustartanforderung usw.

- **Reiter „Versionen“**

Enthält Informationen zu AVG-Versionen, der Virendatenbank und Anti-Spyware-Datenbank auf den einzelnen Stationen.

- **Reiter „Komponentenstatus“**

Enthält Informationen über den Status der einzelnen Komponenten auf der jeweiligen Station.

Weitere Informationen über andere Optionen und Einstellungen erhalten Sie im Kapitel [Konfiguration/AVG Admin-Konsole](#).

Wenn Sie im linken Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf **Anwendungsserver** klicken, können Sie eine der folgenden Optionen auswählen, die auf die Anwendungsserver angewendet werden soll:

- **Gemeinsame Einstellungen für Anwendungsserver...** – öffnet den Dialog der gemeinsamen erweiterten Einstellungen für Anwendungsserver.
- **Zugriffssteuerung für Anwendungsserver...**

Wenn Sie die Funktion für uneingeschränkte Zugriffssteuerung (**Menüeintrag DataCenter-Einstellungen** in DataCenter im oberen Hauptmenü von **AVG Admin-Konsole**) verwenden und mindestens ein Benutzerkonto vorhanden ist, können Sie mit Hilfe dieser Funktion die Zugriffsrechte der ausgewählten Gruppe von Stationen (in diesem Falle Anwendungsserver) festlegen.

Doppelklicken Sie auf einen Kontonamen, um ein Dropdown-Menü zu öffnen (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um das Kontextmenü mit demselben Inhalt zu öffnen). Aus diesem Menü können Sie die Art der Berechtigung wählen:

- **Uneingeschränkter Zugriff** – Das ausgewählte Benutzerkonto hat uneingeschränkten Zugriff auf die Gruppe.
- **Schreibgeschützt** – Das ausgewählte Benutzerkonto kann die Gruppe nur einsehen.
- **Kein Zugriff** – Das ausgewählte Benutzerkonto hat keinen Zugriff auf die Gruppe.
- **Einstellungen synchronisieren** – Fordert alle Stationen in der Gruppe zur unmittelbaren Synchronisierung der Einstellungen auf.
- **Zum Programmupdate auffordern** – Fordert alle Stationen in der Gruppe zum Programmupdate auf.
- **Zur Aktualisierung der Virendatenbank auffordern** – Fordert alle Stationen in der Gruppe




zum Update der Virendatenbank auf.

- **Zur Rückkehr zum letzten Update der Virendatenbank auffordern** – Fordert alle Stationen in der Gruppe auf, zur vorherigen Version der Virendatenbank zurückzukehren.
- **Temporäre Aktualisierungsdateien löschen** – Sendet eine Anfrage an alle Stationen, die temporären Aktualisierungsdateien zu löschen.
- **Testergebnisse anfordern** – Fordert alle Stationen zur Übermittlung der Testergebnisse auf.


Wenn Sie in der Ansicht der Anwendungsserver mit der rechten Maustaste auf eine Station klicken, können Sie aus den folgenden Optionen wählen:

- **Stationsübersicht** – Öffnet den Dialog „Stationsübersicht“, der detaillierte und übersichtliche Informationen über die ausgewählte Station enthält. Der Dialog enthält folgende Schaltflächen:
 - **Einstellungen** – Öffnet die Stationseinstellungen.
 - **Firewall-Einstellungen** – Zeigt die Firewall-Einstellungen der aktuell ausgewählten Station an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Komponente „Firewall“ installiert ist.
 - **Exportieren** – Ermöglicht den Export von Informationen in eine .csv-Datei.
 - **Schließen** – Schließt den Dialog.
- **Stationseinstellungen:**
 - **Einstellungen** – Öffnet die Stationseinstellungen.
 - **Firewall-Einstellungen** – Zeigt die Firewall-Einstellungen der aktuell ausgewählten Station an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Komponente „Firewall“ installiert ist.
 - **Einstellungen synchronisieren** – Fordert Sie zum unmittelbaren Synchronisieren der Stationseinstellungen mit dem AVG DataCenter auf.
 - **Komponentenstatus aktualisieren** – Aktualisiert den Status aller Komponenten.
 - **Einstellungen kopieren nach...** – Öffnet einen neuen Dialog:




Verwenden Sie diesen Dialog, um Einstellungen des Anwendungsservers zwischen Gruppen, Stationen und/oder Anwendungsservern zu kopieren. Sie können Objekte auswählen, für die die Konfiguration gespeichert werden soll, indem Sie eine Gruppe aus dem Rolldown-Menü und/oder eine einzelne Gruppe oder Station durch Aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens auswählen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf **OK**.

- **Einstellungen importieren...** – Ermöglicht Ihnen, Einstellungen aus einer ausgewählten Konfigurationsdatei zu laden und diese auf einem bestimmten Anwendungsserver anzuwenden. Diese Datei (im **.pck**-Format) kann Firewall-Einstellungen enthalten (oder aber auch nicht, abhängig von der Station oder Stationsgruppe, die zuvor für die Erstellung verwendet wurde). Wenn Sie weitere Informationen über die Erstellung einer Konfigurationsdatei benötigen, beachten Sie die Beschreibung zum Feld **Einstellungen exportieren...** unten.
- **Einstellungen exportieren...** – Ermöglicht Ihnen, Einstellungen für den ausgewählten Anwendungsserver in einer einzelnen Konfigurationsdatei (im **.pck**-Format) zu speichern (einschließlich Firewall-Einstellungen, wenn die Firewall auf mindestens einer Station vorhanden ist). Sie werden aufgefordert, festzulegen, wo Sie die Datei speichern möchten. Einstellungen aus der Konfigurationsdatei können auf jede Station, jeden Anwendungsserver oder jede Stationsgruppe angewendet werden (über das oben genannte Feld **Einstellungen importieren...**).
- **Stationsbeschreibung**



Geben Sie einfach eine kurze Beschreibung in das Textfeld des Dialogs ein, und klicken Sie auf OK.

- **Beschreibung von Station anfordern** – Fordert die ausgewählte Station auf, ihre Beschreibung zu übermitteln. Wenn eine Beschreibung vorhanden ist, wird sie in der Spalte **Beschreibung** angezeigt.
- **Stationsabschaltung oder -neustart**



Mithilfe dieses Dialogs können Sie die ausgewählte Station ausschalten oder neu starten. Wählen Sie die Aktion aus dem ersten Dropdown-Menü und die Verzögerung aus dem zweiten Menü aus.

- **Mit Scan verwandte Aufgaben:**

- **Testergebnisse anfordern** – Fordert die ausgewählte Station zur Übermittlung der Scan-Ergebnisse auf.
- **Zeige Scan-Ergebnisse mit Infektionen** – Zeigt nur die Scan-Ergebnisse mit Infektionen auf der ausgewählten Station an.
- **Virenquarantäne anzeigen** – Zeigt den Inhalt der Virenquarantäne der ausgewählten Station an.

Infektionsart	Virennamen	Dateipfad	Speicherdatum
Hoch	Virus identifiziert: EICAR_Test	C:\virs\eicar.com	2012-10-09 12:05:56
Hoch	Virus identifiziert: EICAR_Test	C:\virs\eicar_com.zip	2012-10-09 12:05:57

Buttons: [?] [Aktualisieren] [Wiederherstellen] [Löschen] [Schließen]

Verwenden Sie die Schaltfläche **Aktualisieren**, um die neuesten Funde in der Virenquarantäne anzuzeigen. Verwenden Sie die folgenden Schaltflächen, um mit individuellen Bedrohungen zu arbeiten:

- **Wiederherstellen** – Wählen Sie eine oder mehrere Bedrohungen aus, die Sie auf der Station wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf diese Schaltfläche.
 - **Löschen** – Verwenden Sie diese Schaltfläche, um die gewählten Bedrohungen zu löschen.
- **Scans verwalten** – Zur Anzeige und Verwaltung der Scans mithilfe dieser Funktion muss die entsprechende Station eingeschaltet und mit dem DataCenter verbunden sein. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Scan-Name	Aktueller Sta...	Scan gestartet	Gescannte ...	Gesamtzahl ...	Beenden erf...
Anti-Root...	Scan kann g...	Nicht verfü...	Nicht verfü...	Nicht verfü...	Nicht verfü...
Geplanter...	Scan kann g...	Nicht verfü...	Nicht verfü...	Nicht verfü...	Nicht verfü...
Gesamten...	Scan kann g...	Nicht verfü...	Nicht verfü...	Nicht verfü...	Nicht verfü...

Buttons: [?] [Aktualisieren] [Starten] [Fortsetzen] [Unterbrechen] [Anhalten] [Schließen]

- **Aktualisieren** – Ruft die aktuellsten Scan-Informationen von der Station ab.
- **Starten** – Startet die ausgewählten Scans auf der Remote-Station.

- **Fortsetzen** – Setzt die ausgewählten Scans auf der Remote-Station fort.
- **Unterbrechen** – Unterbricht die ausgewählten Scans auf der Remote-Station.
- **Anhalten** – Stoppt die ausgewählten Scans auf der Remote-Station.

Schließen Sie das Fenster mithilfe der Schaltfläche **Schließen**.

- **Scan auf den ausgewählten Stationen starten**




Ein neuer Dialog wird angezeigt. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Gesamten Computer scannen“, „Geplanter Scan“ oder „Anti-Rootkit-Scan“ aus. Klicken Sie anschließend auf OK, um Ihre Anfrage an die ausgewählte Station zu senden.

- **Mit Update verwandte Aufgaben:**


- **Zur Programmaktualisierung auffordern** – Fordert die ausgewählte Station zum Programmupdate auf.
- **Zur Aktualisierung der Virendatenbank auffordern** – Fordert die ausgewählte Station zum Update der Virendatenbank auf.
- **Zur Rückkehr zum letzten Update der Virendatenbank auffordern** – Fordert die ausgewählte Station auf, zur vorherigen Version der Virendatenbank zurückzukehren und die letzte Version zu ignorieren.
- **Temporäre Aktualisierungsdateien löschen** – Sendet eine Anfrage an alle ausgewählten Stationen, die temporären Aktualisierungsdateien zu löschen.

- **Stationsstatistik:**


- **Protokoll von Firewall anzeigen** – Zeigt das Firewall-Kommunikationsprotokoll der ausgewählten Station an.
- **Ereignisse von ausgewählten Stationen anzeigen** – Zeigt die Ereignisse an, die mit der gewählten Station zusammenhängen.
- **Ereignisprotokoll anzeigen** – Zeigt das Ereignisprotokoll der ausgewählten Station an.
- **Diagnosedaten sammeln** – Fordert die ausgewählte Station auf, Diagnosedaten auszugeben, die Sie dann entweder direkt an den technischen Support von AVG senden oder zur weiteren Bearbeitung lokal speichern können:



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, um die Diagnosedaten herunterzuladen. Warten Sie, da es einige Zeit dauern kann, bis alle notwendigen Daten heruntergeladen wurden. Nach Abschluss der Aktion wird folgender Dialog angezeigt:



Verwenden Sie die Schaltfläche **Speichern**, um die Daten zur späteren Verwendung (d. h. zum Versenden per E-Mail) auf Ihrer Festplatte zu speichern. Klicken Sie auf **Senden**, um die Inhalte direkt zu senden:




Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und beschreiben Sie im nächsten Feld kurz das Problem mit der Station. Wenn Sie zusätzliche Dateien anhängen müssen (z. B. einen Screenshot oder bereits vom technischen Support von AVG angeforderte Protokolle), wählen Sie diese über die Schaltfläche **Anhängen** aus. Um ungewollte Anhänge zu löschen, wählen Sie diese aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Entfernen**.

Wenn Sie in Ihrem Netzwerk einen Proxy-Server verwenden, können Sie Einstellungen hierzu über den Dialog **Proxy-Einstellungen** eingeben.

Klicken Sie auf **Senden**, um den Vorgang abzuschließen.

- **Neuen Bericht erstellen** – Startet den Dialog zur Erstellung von [Grafikberichten](#).
- **Station löschen** – Löscht die Station aus dem AVG DataCenter.
- **Statistiken des Server-Plugins anzeigen** – Zeigt Statistiken der gewählten Serverkomponente an. Verwenden Sie die Schaltflächen **Erneut laden**, um die neuesten Ergebnisse anzuzeigen, **Statistik zurücksetzen**, um die aktuellen Werte zu löschen und **Details anzeigen**, um die Protokolle anzuzeigen.
- **Verfügbarkeit der Stationen überprüfen**



In diesem Dialog können Sie ermitteln, welche Stationen verfügbar (online) und welche nicht verfügbar (offline) sind. Der Status jeder Station wird in der Spalte rechts neben dem Stationsnamen angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erneut überprüfen** oder doppelklicken Sie auf den Stationsnamen, um die Verfügbarkeit erneut zu prüfen.

Weitere Informationen zu Optionen und Einstellungen einzelner Anwendungsserver finden Sie im Kapitel [Konfiguration/Gemeinsame Einstellungen für Anwendungsserver](#).

6.5.3. Filtern

Sie können der aktuellen Ansicht verschiedene Listenfilter zuweisen. Die Filter sind standardmäßig im unteren linken Bereich **Filter** verfügbar.

Der Bereich **Filter** befindet sich standardmäßig im unteren linken Teil des Bildschirms. Sollte der Bereich nicht angezeigt werden, können Sie ihn aktivieren, indem Sie im Menü **Ansicht/Bereiche** auf das Element **Filterfenster** klicken.

Innerhalb der Textfilter können Sie das Platzhalterzeichen Sternchen (*) verwenden. Das Platzhalterzeichen ersetzt ein beliebiges Zeichen oder ein Zeichenkette. Wenn zum Beispiel die Zeichenkette **Stat*** in den Filter für **Name der Station** eingegeben wird, zeigt der Filter auch **Station01**, **Station02** usw. an.

Folgende Filteroptionen sind für **Server** verfügbar:

Hinweis: Um einen Filter zu verwenden, aktivieren Sie einfach das entsprechende Kontrollkästchen und doppelklicken Sie auf die Zeile, um einen Wert einzugeben. Die Ergebnisse werden sofort angezeigt.

- **Name der Station**

Geben Sie den Namen einer Station ein, die Sie herausfiltern möchten.

- **Stationsbeschreibung**

Geben Sie eine Beschreibung der Station ein, die Sie herausfiltern möchten.

- **Domäne der Stationen**



Geben Sie den Domainnamen einer Station ein, die Sie herausfiltern möchten.

- **IP-Adresse der Station**

Geben Sie die IP-Adresse einer Station ein, die Sie herausfiltern möchten.

- **Betriebssystem der Station**

Geben Sie einen benutzerdefinierten Betriebssystemnamen (oder einen Teil davon) ein, den Sie herausfiltern möchten. Wenn Sie zum Beispiel nur Stationen mit Windows Server 2003 anzeigen möchten, geben Sie die folgende Zeichenkette ein:

Server 2003

- **Infizierte Stationen**

Aktivieren Sie diese Option, wenn nur die infizierten Stationen herausgefiltert werden sollen.

- **Nach der Remote-Installation sind die Stationen nicht verbunden**

Aktivieren Sie diese Option, wenn nur Stationen angezeigt werden sollen, zu denen nach der Installation per Fernzugriff keine Verbindung hergestellt werden konnte.

- **Neustart ist erforderlich**

Aktivieren Sie diese Option, wenn nur Stationen angezeigt werden sollen, für die ein Neustart erforderlich ist.

Um einen Filter zu deaktivieren, deaktivieren Sie einfach das entsprechende Kontrollkästchen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Filterfenster, und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option **Alle Filter ausschalten** aus.

Hinweis: Beachten Sie bei allen Filtern die Groß- und Kleinschreibung!

6.6. Scan-Ergebnisse


Diese Option bietet eine Übersicht aller Scan-Ergebnisse (einschließlich der Ergebnisse des Residenten Schutzes oder Online Shield) auf Stationen zusammen mit detaillierten Informationen zu bestimmten Scans. Standardmäßig werden die Scan-Ergebnisse regelmäßig von einer Station abgerufen. Sie können diese jedoch auch manuell anfordern:

- **für einzelne Stationen** – Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Ansicht „Stationen/ Gruppe“ auf den Namen einer Station, und wählen Sie die Option **Mit Scan verwandte Aufgaben/Scan-Ergebnisse anfordern** aus.
- **für alle Stationen einer Gruppe** – Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen einer Gruppe, und wählen Sie die Option **Scan-Ergebnisse anfordern** aus.
- **für alle Stationen** – Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Baumstruktur auf **Stationen**, und wählen Sie die Option **Testergebnisse anfordern** aus.

Das Kontextmenü (rechte Maustaste) enthält folgende Optionen:

- **Scan-Ergebnisse löschen** – Löscht die ausgewählten Scan-Ergebnisse.
- **Scan-Ergebnisse bestätigen** – Bestätigt die ausgewählten Scan-Ergebnisse. Die Spalte *Bestätigungszeit* enthält Datum und Uhrzeit der Bestätigung. Die Anzahl der Infektionen aus dem bestätigten Scan-Ergebnis wird außerdem nicht in den anderen Berichten angezeigt.
- **Scan-Ergebnisse aktualisieren** – Synchronisiert alle ausgewählten Scan-Ergebnisse erneut.
- **Details zu den Scan-Ergebnissen**

Verwenden Sie diese Option, um bestimmte Scan-Ergebnisse anzuzeigen:



The screenshot shows the 'Scan-Ergebnisse' window with the following details:

Testname	Bestimmte Dateien/Ordner scannen	Gesamtanzahl gescannter Objekte	4
Name der Station	JANFIA		
Beschreibung			
Benutzername	fialaj	Gefundene/bereinigte Erkennungen mit hohem	2/0
IP-Adresse	10.6.134.55	Gefundene/bereinigte Erkennungen mit mittlerem	0/0
MAC-Adresse	00:22:19:26:42:84	Rootkits gefunden/geheilt	0/0
Scan gestartet	2012-10-08 15:32:47	Gefundene Informationen	0
Scan wurde beendet	2012-10-08 15:32:48		
Scandauer	1 Sekunde(n)		

Informationen zum Scan-Protokoll: Scan wurde erfolgreich abgeschlossen

Buttons: [Scannergebnisse in eine Datei exportieren...](#), [Scan-Ergebnisse drucken...](#)

Gescanntes Objekt	Infektion	Status	Schweregrad
C:\virs\eicar.com	Virus identifiziert: EICAR_...	Infiziert	Hoch
C:\virs\eicar_com.zip	Virus identifiziert: EICAR_...	Infiziert	Hoch

Buttons: ?, Bestätigen, Schließen, Ausgewählte Bedrohungen entfernen, Alle Bedrohungen entfernen, Vorheriges, Nächstes

Abhängig von den entdeckten Viren werden weitere Reiter angezeigt. Jeder Reiter zeigt eine Liste der Vorkommnisse (wie Infektionen, Spyware usw.). Folgende Optionen befinden sich auf jedem Reiter:

- **Bestätigen** – Über diese Schaltfläche wird das Testergebnis als bestätigt markiert und die Anzahl der Infektionen dieses Tests wird nicht in anderen Berichten angezeigt.
- **Schließen** – Das Fenster wird geschlossen.
- **Ausgewählte Bedrohungen entfernen** – Nur die ausgewählten Bedrohungen werden entfernt.
- **Alle Bedrohungen entfernen** – Alle Bedrohungen auf der Liste werden entfernt.
- **Vorheriges** – Es werden (falls verfügbar) die vorherigen Scan-Ergebnisse in der Ansicht „Scan-Ergebnisse“ angezeigt.



- **Nächstes** – Es werden (falls verfügbar) die nächsten Scan-Ergebnisse in der Ansicht „Scan-Ergebnisse“ angezeigt.
- **Scanergebnisse in eine Datei exportieren** – Klicken Sie auf diesen Link, um die aufgelisteten Scanergebnisse in einer Textdatei (.csv) zu speichern.
- **Scan-Ergebnisse drucken** – Klicken Sie auf diesen Hyperlink, um einen standardmäßigen Druckdialog zu öffnen und die Ergebnisse auszudrucken.

Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf einen Fund in der Liste können Sie folgende Aktionen aus dem Kontextmenü auswählen (Verfügbarkeit der Aktionen hängt von der Datei/Infektionsart ab):

- **Heilen** – Die Station wird aufgefordert, die ausgewählten Funde zu heilen.
- **Löschen** – Die Station wird aufgefordert, die ausgewählten Vorkommnisse zu löschen.
- **In Quarantäne verschieben** – Die Station wird aufgefordert, die ausgewählten Vorkommnisse in die Virenquarantäne auf der Station zu verschieben.
- **Als Ausnahme hinzufügen** – Die Station wird aufgefordert, die ausgewählten Vorkommnisse als Ausnahme anzusehen. AVG ignoriert daraufhin die Datei und wird sie nicht mehr im Bericht auflisten.

Wenn die Station aktiv ist, werden die festgelegten Vorgänge sofort nach Aufforderung ausgeführt. Wenn die Station nicht aktiv ist (wenn sie also nicht mit dem AVG DataCenter verbunden ist), werden alle ausstehenden Vorgänge bei der nächsten aktiven Verbindung der Station verarbeitet.

Wenn die AVG-Station aktiv ist, versucht sie bei einer Aufforderung, das angeforderte Testergebnis zu finden und alle ausgewählten Infektionen zu verarbeiten.

Einer der unten aufgelisteten Aktionsergebniszustände wird in der Spalte „Status“ angezeigt. Folgende Zustände sind möglich:

- **Infiziert** – Die Datei ist infiziert.
- **Geheilt** – Die Datei wurde bereinigt.
- **In die Virenquarantäne verschoben** – Die Datei wurde in die Virenquarantäne auf der Station verschoben.
- **Wiederhergestellt** – Die Datei wurde aus der Virenquarantäne wiederhergestellt.
- **Als Ausnahme hinzugefügt** – Die Infektion wurde auf die Liste der Ausnahmen gesetzt (sie wird nicht länger als Bedrohung angesehen).
- **Neustart erforderlich, um die Aktion abzuschließen** – Die Station muss neu gestartet werden, um die Aktion abzuschließen.
- **Fehlererkennung** – Die Datei wurde fälschlicherweise als infiziert erkannt.



6.6.1. Filtern

Sie können der aktuellen Ansicht verschiedene Listenfilter zuweisen. Die Filter sind standardmäßig im unteren linken Bereich **Filter** verfügbar.

Der Bereich **Filter** befindet sich standardmäßig im unteren linken Teil des Bildschirms. Sollte der Bereich nicht angezeigt werden, können Sie ihn aktivieren, indem Sie im Menü **Ansicht/Bereiche** auf das Element **Filterfenster** klicken.

Innerhalb der Textfilter können Sie das Platzhalterzeichen Sternchen (*) verwenden. Das Platzhalterzeichen ersetzt ein beliebiges Zeichen oder ein Zeichenkette. Wenn zum Beispiel die Zeichenkette *Stat** in den Filter für **Name der Station** eingegeben wird, zeigt der Filter auch *Station01*, *Station02* usw. an.

Filteroptionen für die **Scan-Ergebnisse**:

Hinweis: Um einen Filter zu verwenden, aktivieren Sie einfach das entsprechende Kontrollkästchen und doppelklicken Sie auf die Zeile, um einen Wert einzugeben. *Die Ergebnisse werden sofort angezeigt.*

- **Name der Station**

Geben Sie den Namen einer Station ein, die Sie herausfiltern möchten.

- **Stationsbeschreibung**

Geben Sie eine Beschreibung der Station ein, die Sie herausfiltern möchten.

- **Scan-Name**

Geben Sie den Namen des benutzerdefinierten Scans ein, den Sie herausfiltern möchten.

- **Benutzername**

Geben Sie den Namen eines Benutzers ein, den Sie herausfiltern möchten.

- **Schweregrad**

Wählen Sie den gewünschten Schweregrad aus dem Dropdown-Menü aus.

- **Einschließlich Rootkits**

Wählen Sie diese Option aus, wenn Scan-Ergebnisse mit Rootkits herausgefiltert werden sollen.

- **Nicht bestätigt**

Mit diesem Filter werden nur unbestätigte Scan-Ergebnisse angezeigt.

Um einen Filter zu deaktivieren, deaktivieren Sie einfach das entsprechende Kontrollkästchen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Filterfenster, und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option **Alle Filter ausschalten** aus.

Hinweis: Beachten Sie bei allen Filtern die Groß- und Kleinschreibung!

6.7. Benachrichtigungen

Mit dem Element **Benachrichtigungen** können Sie eine vordefinierte Benachrichtigungsaktion auswählen. Nach Festlegung der Benachrichtigungen kann der Administrator per E-Mail über verschiedene Ereignisse in der AVG Admin-Konsole informiert werden.


Hinweis: Für ein ordnungsgemäßes Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen ist eine korrekte SMTP-Serverdefinition unter [Konfiguration/Einstellungen für AVG Admin-Server/Reiter "E-Mail"](#) erforderlich.

Zum Aktivieren einer Benachrichtigung müssen Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Zeile klicken und im Kontextmenü den Eintrag **Aktiv** auswählen.

Durch Doppelklicken auf eine Zeile (d. h. auf eine bestimmte Benachrichtigung) wird der Dialog „Benachrichtigungseinstellungen“ angezeigt, in dem Sie weitere Anpassungen vornehmen können (siehe folgendes Kapitel).

6.7.1. Reiter „Bedingung“

Auf diesem Reiter können Sie festlegen, unter welchen Bedingungen die Benachrichtigung gesendet werden soll.



The screenshot shows the 'Benachrichtigungseinstellungen' dialog box with the 'Bedingung' tab selected. The 'Nachricht' tab is also visible. The 'Fund:' field contains 'VeralteteAVG-Version'. The 'Beschreibung:' field contains 'Station mit veralteterAVG-Version.'. The 'Bedingungsparameter:' section is empty. The 'Überprüfen der Bedingung in' field is set to '1' and 'Tagen'. The 'Mehrere Funde in einer Benachrichtigung zusammenfassen' checkbox is checked. The 'Benachrichtigung wird nicht versandt' field is set to '5' and 'Funde'. The 'aber spätestens nach dem ersten Fund.' field is set to '1' and 'Wochen'. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom right.

Parameter	Wert
-----------	------

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Eine Benachrichtigung senden, wenn die Bedingung erfüllt ist**, um bei Erfüllung der oben genannten Parameter oder Bedingung eine E-Mail zu erhalten.


Sie können auch einen Zeitraum auswählen, in dem die Bedingung überprüft werden soll.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mehrere Funde in einer Benachrichtigung zusammenfassen**, falls Sie die Anzahl der Ereignisse festlegen möchten, die vor dem Senden der Benachrichtigung auftreten müssen.

In einigen Benachrichtigungen sind auch **Bedingungsparameter** enthalten, die durch Doppelklicken auf die entsprechende Zeile und durch Eintragen des erforderlichen Wertes geändert werden können.

6.7.2. Reiter „Nachricht“

Auf diesem Reiter können Sie die Benachrichtigung bearbeiten.



Benachrichtigungseinstellungen

Bedingung Nachricht

Der AVG Admin-Server ist nicht für das Senden von E-Mails konfiguriert.

AVG Admin-Server Einstellungen

An:

Betreff:

VeralteteAVG-Version Makro einfügen

Benachrichtigungskopfzeile

Veraltete AVG-Version auf folgenden Stationen: Makro einfügen

Benachrichtigungstext (für jede Fundstelle)

%AVG_StationName% Makro einfügen

Benachrichtigungsfußzeile

=====
Benachrichtigung wurde gesendet von AVG Admin-Server. Makro einfügen

? OK Abbrechen

Wenn der AVG Admin-Server nicht ordnungsgemäß für das Versenden von E-Mail-Nachrichten konfiguriert ist, sollten Sie die Einstellungen korrigieren, indem Sie auf die Schaltfläche **AVG Admin-Server-Einstellungen** klicken. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [Konfiguration/AVG Admin-Server-Einstellungen/Reiter "E-Mail"](#).

Folgende Felder stehen zur Verfügung:


- **An** – Geben Sie eine Empfängeradresse für die Nachricht ein (in der Form



beispiel@einedomain.com).

- **Betreff**
- **Benachrichtigungskopfzeile**
- **Benachrichtigungstext**
- **Benachrichtigungsfußzeile**

In diesen Feldern können Sie für die Nachricht entweder Ihren eigenen Text eingeben oder mit einem Makro einen variablen Text einfügen. Klicken Sie für einen variablen Text (Makro) einfach auf die Schaltfläche **Makro einfügen**, die sich neben jedem Nachrichtenfeld befindet.



Sobald die Nachricht vom AVG DataCenter verschickt wird, werden die Variablen in einen reellen Wert umgewandelt. Folgende Variablen (Makros) stehen zur Verfügung:

- **%AVG_StationName%** – Name der Station.
- **%AVG_StationDomain%** – Name der Domäne, in der sich die Station befindet (falls zutreffend).
- **%AVG_GroupName%** – Name der Gruppe, in der sich die Station befindet.
- **%AVG_IPAddress%** – IP-Adresse der Station.
- **%AVG_MacAddress%** – MAC-Adresse der Station.
- **%AVG_LastCall%** – Zeitpunkt, an dem die Station das AVG DataCenter das letzte Mal kontaktiert hat.
- **%AVG_WinVersion%** – Version von MS Windows.
- **%AVG_AvgVersion%** – AVG-Version auf der Station.
- **%Antivirus_Version%** – Version der Virendatenbank.
- **%Antivirus_ReleaseDate%** – Das Veröffentlichungsdatum der Virendatenbank.
- **%AVG_StationDesc%** – Beschreibung der Station.

6.8. Grafikberichte

Hinweis: Grafikberichte werden vom **AVG Admin-Server** generiert. Voraussetzung ist daher, dass **AVG Admin-Server** auf dem Computer installiert ist, auf dem die Berichte generiert werden sollen.

Benutzer können mit Grafikberichten schnell und einfach gut strukturierte Berichte erzeugen. Berichte können verschiedene Zusammenfassungen und Statistiken enthalten. Grafikberichte können im Hauptnavigationsbaum der AVG Admin-Konsole aufgerufen werden.

Die Berichte werden immer in der Sprache erstellt, die während der Installation von AVG Admin-Server festgelegt wurde.

Sie können Berichte auf zwei verschiedene Weisen erstellen:

- Indem Sie **Grafikberichte/Berichtszeitpläne** öffnen und auswählen, einen neuen Berichtszeitplan zu definieren.
- Indem Sie eine oder mehrere Stationen oder Server direkt auswählen und im Kontextmenü (rechte Maustaste) die Option **Neuen Bericht erstellen** auswählen. Das Gleiche trifft auf Gruppen zu.

In beiden Fällen wird der **Assistent zum Erstellen von Berichtszeitplänen** gestartet, in dem Sie die Eigenschaften Ihres Berichts auswählen können. Weitere Informationen finden Sie nachfolgend im Kapitel [Berichtszeitpläne](#).

Hinweis: Die generierten Berichte werden an einem temporären Speicherort auf Ihrer Festplatte im AVG2013-Datenordner abgelegt. (Beispiel: C:\Dokumente und Einstellungen\Alle Benutzer\Anwendungsdaten\avg2013\Admin Server Data\Reports). Jeder erstellte Bericht beansprucht zwischen 0,1 und 0,5 MB Festplattenspeicherplatz. Wenn Sie viele Stationen im Einsatz haben, kann der Bedarf an Speicherplatz auch größer sein. Wenn der Speicherplatz auf Ihrer Festplatte nicht ausreicht, empfehlen wir Ihnen, sich auf eine übersichtliche Menge an Berichten zu beschränken oder alte Berichte zu löschen.

Während des **Exportierens/Importierens** (über **DataCenter/Datenbankexport**) der Daten der AVG Admin-Konsole werden nur Berichtszeitpläne und erstellte Berichte verarbeitet. Berichtsvorlagen werden nicht exportiert oder importiert.

Wenn Sie die zuvor exportierten Daten wieder importieren, stehen Grafikberichte erst nach einem Neustart von AVG Admin-Server wieder zur Verfügung!

6.8.1. Berichtsvorlagen

Es gibt eine Reihe von vordefinierten Vorlagen, die für eine schnelle Berichtserstellung verwendet werden können. Einige Vorlagen ermöglichen das Festlegen zusätzlicher Parameter für aussagekräftigere Berichte.

Um einen Bericht direkt aus diesem Menü zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bericht, den Sie erstellen möchten, und wählen Sie den Menüeintrag **Bericht erstellen** aus. Wenn Sie nur eine Vorschau des Berichtslayouts anzeigen möchten, wählen Sie **Vorlagenvorschau** aus.

- **Alle Stationen** – Zeigt alle Stationen an, die in der AVG Admin-Konsole registriert sind.

Folgende Parameter sind verfügbar:

- **Mindestanzahl der Infektionen – Geben Sie die minimale Anzahl der infizierten Objekte auf der Station an.** „0“ deaktiviert diesen Parameter.
- **IP-Adresse beginnt mit** – Legen Sie den Anfang der IP-Adresse fest.
- **Diagrammtyp** – Wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp aus (Standardauswahl ist ein Kreisdiagramm).
- **Gruppirt nach** – Die Ergebnisdaten werden nach der ausgewählten Spalte gruppiert.
- **Nicht konforme Stationen** – Zeigt die nicht konformen Stationen gemäß den im Menü **Ansicht/Bedingungen für Nichtkonformität** aufgeführten Bedingungen an.
- **Stationen nach AVG-Version** – Zeigt alle Stationen nach der jeweiligen AVG-Version sortiert an.

Folgende Parameter sind verfügbar:

- **Diagrammtyp** – Wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp aus (Standardauswahl ist ein Kreisdiagramm).
- **Stationen kommunizieren nicht länger als N Tage**

Folgende Parameter sind verfügbar:

- **Anzahl der Tage** – Wählen Sie die Anzahl der Tage, an denen die Stationen nicht kommuniziert haben.
- **Diagrammtyp** – Wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp aus (Standardauswahl ist ein Kreisdiagramm).
- **Gruppirt nach** – Die Ergebnisdaten werden nach der ausgewählten Spalte gruppiert.
- **Stationen mit der höchsten Infektionsrate** – Zeigt die Stationen mit der höchsten Anzahl an Infektionen an.

Folgende Parameter sind verfügbar:

- **Anzahl der Stationen im Bericht** – Begrenzt die Anzahl der Stationen im Bericht. „0“ legt eine unbegrenzte Anzahl fest.
- **Diagrammtyp** – Wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp aus (Standardauswahl ist ein Kreisdiagramm).
- **Schweregrad** – Wählen Sie den geringsten Schweregrad von Scan-Ergebnissen aus, der in den Bericht aufgenommen werden soll.
- **Einschließlich Rootkits** – Wählen Sie aus, ob Rootkits in den Bericht einbezogen werden sollen.

- **Gruppirt nach** – Die Ergebnisdaten werden nach der ausgewählten Spalte gruppiert.
- **Zeitintervall von** – Legen Sie den Beginn des Zeitintervalls für die ausgewählten Daten fest (letzter Tag, letzte Woche, letzter Monat, letztes Jahr, unbegrenzt).
- **Zeitintervall bis** – Legen Sie das Ende des Zeitintervalls für die ausgewählten Daten fest (letzter Tag, letzte Woche, letzter Monat, letztes Jahr, unbegrenzt).
- **Nur Bedrohungen in den Bericht aufnehmen** – Wählen Sie die bestätigten/nicht bestätigten Bedrohungen oder alle Bedrohungen für den Bericht aus.
- **Häufigste Bedrohungen** – Dieser Bericht zeigt die häufigsten Bedrohungen aller Stationen an.

Folgende Parameter sind verfügbar:

- **Anzahl der Viren im Bericht** – Begrenzt die Anzahl der Viren im Bericht. „0“ legt eine unbegrenzte Anzahl fest.
- **Zeitintervall** – Legen Sie das Zeitintervall für die ausgewählten Daten fest (letzter Tag, letzte Woche, letzter Monat, letztes Jahr, unbegrenzt).
- **Diagrammtyp** – Wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp aus (Standardauswahl ist ein Kreisdiagramm).
- **Gruppirt nach** – Die Ergebnisdaten werden nach der ausgewählten Spalte gruppiert.
- **Schweregrad** – Wählen Sie den geringsten Schweregrad von Scan-Ergebnissen aus, der in den Bericht aufgenommen werden soll.
- **Einschließlich Rootkits** – Wählen Sie aus, ob Rootkits in den Bericht einbezogen werden sollen.
- **Virensan-Bericht** – Dieser Bericht zeigt den Viren-Status an.

Folgende Parameter sind verfügbar:

- **Zeitintervall** – Legen Sie das Zeitintervall für die ausgewählten Daten fest (letzter Tag, letzte Woche, letzter Monat, letztes Jahr, unbegrenzt).
- **Schweregrad** – Wählen Sie den geringsten Schweregrad von Scan-Ergebnissen aus, der in den Bericht aufgenommen werden soll.
- **Einschließlich Rootkits** – Wählen Sie aus, ob Rootkits in den Bericht einbezogen werden sollen.
- **Viren auf Stationen** – Dieser Bericht zeigt die Viren auf den Stationen an.

Folgende Parameter sind verfügbar:

- **Zeitintervall** – Legen Sie das Zeitintervall für die ausgewählten Daten fest (letzter Tag, letzte Woche, letzter Monat, letztes Jahr, unbegrenzt).


- **Schweregrad** – Wählen Sie den geringsten Schweregrad von Scan-Ergebnissen aus, der in den Bericht aufgenommen werden soll.
- **Einschließlich Rootkits** – Wählen Sie aus, ob Rootkits in den Bericht einbezogen werden sollen.
- **Gruppirt nach** – Die Ergebnisdaten werden nach der ausgewählten Spalte gruppiert.

6.8.2. Berichtszeitpläne

In dieser Gruppe können Sie Grafikberichtszeitpläne erstellen, bearbeiten und einsehen. Die in einzelnen oder mehreren Berichten verfügbaren Aktionen sind über das Kontextmenü verfügbar, das mit einem Rechtsklick aufgerufen wird:

- **Bearbeiten** – Öffnet einen Dialog für die Bearbeitung der ausgewählten Zeitpläne.
- **Neuen Zeitplan definieren** – Der Assistent zur Erstellung eines neuen Berichtszeitplans wird geöffnet.
- **Der Berichtszeitplan ist aktiv** – Verwenden Sie diese Funktion, um ausgewählte Berichte zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- **Entfernen** – Ausgewählte Berichte werden aus dem AVG DataCenter entfernt.

Standardmäßig sind keine Zeitpläne verfügbar. Um einen neuen Zeitplan aufzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich „Berichtszeitpläne“, und wählen Sie aus dem Menü die Option **Neuen Zeitplan definieren** aus.



Name	Beschreibung	Nächster Erstell...	Aktiv
	Neuen Zeitplan definieren ...		
	Bearbeiten...	Enter	
	Entfernen	Löschen	
	Der Berichtszeitplan ist aktiv		

Zeit	Nachricht	Gesendet an	Gesendet von
2012-10-11 00:39:41	Neue Virendatenbank 2591/5823 verfügbar	AVG Admin-K...	Server KONSTANTINSI
2012-10-11 08:33:02	Anforderung zum Synchronisieren von Virenquarantäne wurde gese...	JANFIA	AVG Admin-Konsole
2012-10-11 08:33:03	Synchronisieren der Virenquarantäne wurde erfolgreich abgeschlos...	AVG Admin-K...	Station JANFIA
2012-10-11 08:34:33	Die Anforderung zum Sammeln von Diagnosedaten wurde erfolgreic...	AVG Admin-K...	Station JANFIA

Hinweis: Sie können Berichte auch in der Stations-/Server-/Gruppenansicht erstellen, indem Sie einfach eine oder mehrere Stationen auswählen und im Kontextmenü die Option **Neuen Bericht erstellen** auswählen.

Ein neuer Dialog wird angezeigt:



The screenshot shows a dialog box titled "Assistent zum Erstellen von Berichtszeitplänen". The main heading is "Name und Beschreibung des Zeitplans" with the instruction "Geben Sie den Namen und die Beschreibung für den Berichtszeitplan ein". There are two input fields: "Neuer Zeitplanname" and "Neue Zeitplanbeschreibung". At the bottom, there are buttons: "<< Zurück", "Weiter >>", "Abbrechen", and "Fertig stellen".

Geben Sie den Namen und die Beschreibung ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, um zum nächsten Dialog zu gelangen.



The screenshot shows the next step in the dialog box, titled "Berichtsvorlage" with the instruction "Wählen Sie eine Berichtsvorlage aus". There is a dropdown menu labeled "Verfügbare Berichtsvorlagen" currently showing "Alle Stationen". Below it, a text box contains the text: "Dieser Bericht enthält die in AVG Data Center registrierten Stationen." At the bottom, the "Weiter >>" button is highlighted with a dashed border.

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü aus, welche Vorlage Sie für Ihren Bericht verwenden möchten.

Assistent zum Erstellen von Berichtszeitplänen

Gruppen und Stationen

Wählen Sie Gruppen und Stationen aus, die in den Bericht aufgenommen werden sollen

Gruppen

- Alle Stationen
- Neue Stationen

Stationen in ausgewählter Gruppe

- JANFIA
- VM-EXCH2K7

Wählen Sie auf der linken Seite aus, welche Gruppen einbezogen werden sollen. Wählen Sie auf der rechten Seite die einzelnen Stationen für den Bericht aus.


Assistent zum Erstellen von Berichtszeitplänen

Berichts Anpassung

Geben Sie die Parameter für den Bericht ein


Parameter	Wert	
Mindestanzahl d...	0	
IP-Adresse begi...	%	
Diagrammtyp	Kreisdiagramm	
Gruppirt nach		

Falls für den ausgewählten Bericht zusätzliche Parameter verfügbar sind, geben Sie die erforderlichen Werte ein, oder behalten Sie die Standardwerte bei. Weitere Informationen zu Vorlagen finden Sie oben im Abschnitt [Berichtsvorlagen](#). Wenn Sie alles eingestellt haben, klicken Sie auf **Weiter**.



Wählen Sie in diesem Dialog aus, welche Spalten in den Bericht einbezogen werden sollen. Klicken Sie auf Schaltfläche **Alle auswählen**, um alle Spalten einzubeziehen, oder verwenden Sie die Schaltfläche **Standard auswählen**, um die Standardeinstellung beizubehalten. Wählen Sie zur Änderung der Spaltenreihenfolge zunächst die Spalte aus, die verschoben werden soll, und wählen Sie anschließend die gewünschte Aktion aus:

- **Nach oben verschieben** – Verschiebt die ausgewählte Spalte an die erste Stelle.
- **Nach oben** – Verschiebt die ausgewählte Spalte um einen Rang nach oben.
- **Nach unten** – Verschiebt die ausgewählte Spalte um einen Rang nach unten.
- **Nach unten verschieben** – Verschiebt die ausgewählte Spalte an die letzte Stelle.



Assistent zum Erstellen von Berichtszeitplänen

Planung

Legen Sie die Planung fest

Einmal erstellen

Erstellungszeit: 11.10.2012 08:36:14

Regelmäßig erstellen

Zeitraum: Täglich

Erstellungsbeginn: 11.10.2012 08:36:14

? << Zurück Weiter >> Abbrechen Fertig stellen

Wählen Sie in diesem Dialog, ob der Bericht nur einmal zur ausgewählten Zeit oder regelmäßig erstellt werden soll.

- **Einmal erstellen** – Wählen Sie die genaue Uhrzeit und das Datum für die Erstellung aus.
- **Regelmäßig erstellen** – Wählen Sie für die Erstellung einen **Zeitraum** (täglich, wöchentlich, monatlich) aus, und legen Sie die Zeit und das Datum für den **Erstellungsbeginn** fest.

Klicken Sie zum Fortfahren auf **Weiter**:



Assistent zum Erstellen von Berichtszeitplänen

E-Mail senden

Der AVG Admin-Server ist nicht für das Senden von E-Mails konfiguriert.

AVG Admin-Server Einstellungen

E-Mail nach Berichterstellung senden

E-Mail-Adresse:

Betreff der E-Mail:

E-Mail-Text:

Bericht als Anhang senden

? << Zurück Weiter >> Abbrechen Fertig stellen

Falls Sie den Bericht oder die Benachrichtigung nach der Erstellung per E-Mail senden möchten,



aktivieren Sie das Kontrollkästchen **E-Mail nach Berichterstellung senden**.

Sie müssen zur Verwendung der E-Mail-Funktion zuerst die SMTP-Einstellungen auf dem AVG Admin-Server (Reiter "E-Mail") konfigurieren.

Klicken Sie zum Konfigurieren der SMTP- bzw. E-Mail-Einstellungen auf **AVG Admin-Server-Einstellungen**.

Hinweis: Weitere Informationen über die Konfiguration der AVG Admin Server-Einstellungen zum Senden von E-Mails finden Sie im Abschnitt [Registerkarte "E-Mail"](#) im Kapitel "Konfiguration/AVG Admin-Server-Einstellungen".

Falls Sie den Reiter "E-Mail" in der AVG Admin-Server-Konfiguration bereits konfiguriert haben, sollten die vordefinierten Werte in den entsprechenden Feldern zu sehen sein. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie die AVG Admin-Server-Einstellungen oder geben Sie eigene Werte ein.

Wenn Sie Berichte direkt im Anhang erhalten möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bericht als Anhang senden**.

Wenn Sie die Berichte nicht als Anhang erhalten möchten, wird Ihnen nur eine Benachrichtigungs-E-Mail zugeschickt und Sie müssen den Bericht manuell in der AVG Admin-Konsole einsehen.

Wenn Sie diesen Vorgang beendet haben, klicken Sie auf **Weiter**, um zum letzten Fenster zu gelangen.

Überprüfen Sie im nächsten Fenster, ob alle Einstellungen richtig sind, und schließen Sie den Vorgang durch Klicken auf **Fertig stellen** ab.

6.8.3. Erstellte Berichte

Diese Gruppe enthält eine Liste aller momentan erstellten Berichte.

Um einen Bericht zu öffnen, rechtsklicken Sie auf die ausgewählte Zeile und wählen Sie im Kontextmenü das Element **Anzeigen...**

Klicken Sie zum Löschen eines Berichts mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Zeile, und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option **Entfernen**.

Nachdem Sie einen der von Ihnen erstellten Berichte geöffnet haben, können Sie diesen auch drucken oder in einem ZIP-Archiv speichern, das .html-Dateien und zugehörige Bilder enthält.

6.8.4. Filtern

Sie können verschiedene Filter auf die Ansicht **Erstellte Berichte** anwenden. Die Filter sind standardmäßig im unteren linken Bereich **Filter** verfügbar.

Der Bereich **Filter** befindet sich standardmäßig im unteren linken Teil des Bildschirms. Sollte der Bereich nicht angezeigt werden, können Sie ihn aktivieren, indem Sie im Menü **Ansicht/Bereiche** auf das Element **Filterfenster** klicken.

Innerhalb der Textfilter können Sie das Platzhalterzeichen Sternchen (*) verwenden. Das Platzhalterzeichen ersetzt ein beliebiges Zeichen oder ein Zeichenkette. Wenn zum Beispiel die Zeichenkette **Stat*** in den Filter für **Name der Station** eingegeben wird, zeigt der Filter auch



Station01, Station02 usw. an.

Für **Erstellte Berichte** sind folgende Filteroptionen verfügbar:

Hinweis: Um einen Filter zu verwenden, aktivieren Sie einfach das entsprechende Kontrollkästchen und doppelklicken Sie auf die Zeile, um einen Wert einzugeben. *Die Ergebnisse werden sofort angezeigt.*

- **Berichtsvorlage**

Wählen Sie aus dem Rolldown-Menü den Namen einer Berichtsvorlage aus, die Sie herausfiltern möchten.

- **Name des Zeitplans**

Geben Sie den Namen eines Berichtszeitplans ein, den Sie herausfiltern möchten.

- **Datum**

Geben Sie die Werte für Datum und Uhrzeit ein, die Sie herausfiltern möchten.

Um einen Filter zu deaktivieren, deaktivieren Sie einfach das entsprechende Kontrollkästchen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Filterfenster, und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option **Alle Filter ausschalten** aus.

Hinweis: Beachten Sie bei allen Filtern die Groß- und Kleinschreibung!

6.9. Lizenzen

Dieser Eintrag bietet eine Übersicht über alle verwendeten Lizenznummern. In diesem Dialogfeld können Sie alle vorhandenen Lizenznummern auf einfache Art und Weise verwalten sowie Lizenznummern für einzelne oder mehrere Workstations hinzufügen oder aktualisieren.

6.9.1. Gemeinsame Einstellungen

In dieser Ansicht wird die Liste aller Gruppen (einschließlich der benutzerdefinierten) angezeigt.

Im Kontextmenü stehen folgende Optionen für jede Gruppe zur Verfügung:

- **Mandatorisch** – Die angezeigte Lizenznummer wird für die ausgewählte Gruppe als mandatorisch markiert, d. h. dass alle Stationen der Gruppe sie verwenden.
- **Lizenznummer ändern** – Ein neuer Dialog wird angezeigt, in dem Sie eine andere Lizenznummer eintragen können.

Nach der Änderung ist die Lizenznummer allen Stationen der angezeigten Gruppe zugewiesen.

Hinweis: Die neue Lizenznummer wird auf den einzelnen Stationen implementiert, sobald die Synchronisierung durchgeführt wird. Weitere Informationen zur Synchronisierung finden Sie im Kapitel [Synchronisierungsvorgang](#).

6.9.2. Stationen

In dieser Ansicht wird eine Liste aller Stationen angezeigt. Im Kontextmenü stehen folgende Optionen für jede Station zur Verfügung:

- **Mandatorisch** – Die angezeigte Lizenznummer wird für die ausgewählte Station als mandatorisch markiert.
- **Lizenznummer ändern** – Ein neuer Dialog wird angezeigt, in dem Sie eine andere Lizenznummer eintragen können.

Nach der Änderung ist die Lizenznummer allen Stationen der angezeigten Gruppe zugewiesen.

Hinweis: Die neue Lizenznummer wird auf den einzelnen Stationen implementiert, sobald die Synchronisierung durchgeführt wird. Weitere Informationen zur Synchronisierung finden Sie im Kapitel [Synchronisierungsvorgang](#).

6.10. Ausstehende Anforderungen

Über diesen Eintrag können Sie alle momentan ausstehenden Anforderungen anzeigen, die von der AVG Admin-Konsole gesendet wurden. Sie können diese auch löschen, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken, und aus dem Kontextmenü die Option **Ausgewählte Anforderungen löschen** wählen.

6.10.1. Filtern

Sie können verschiedene Listenfilter auf die Ansicht **Ausstehende Anforderungen** anwenden. Die Filter sind standardmäßig im unteren linken Bereich **Filter** verfügbar.

Der Bereich **Filter** befindet sich standardmäßig im unteren linken Teil des Bildschirms. Sollte der Bereich nicht angezeigt werden, können Sie ihn aktivieren, indem Sie im Menü **Ansicht/Bereiche** auf das Element **Filterfenster** klicken.

Innerhalb der Textfilter können Sie das Platzhalterzeichen Sternchen (*) verwenden. Das Platzhalterzeichen ersetzt ein beliebiges Zeichen oder ein Zeichenkette. Wenn zum Beispiel die Zeichenkette **Stat*** in den Filter für **Name der Station** eingegeben wird, zeigt der Filter auch **Station01**, **Station02** usw. an.

Die folgenden Filteroptionen für **Ausstehende Anforderungen** sind verfügbar:

Hinweis: Um einen Filter zu verwenden, aktivieren Sie einfach das entsprechende Kontrollkästchen und doppelklicken Sie auf die Zeile, um einen Wert einzugeben. Die Ergebnisse werden sofort angezeigt.

- **Anfragetyp**

Doppelklicken Sie auf das Feld, um das Dropdown-Menü mit einer Liste von Anfragetypen zu öffnen, und wählen Sie die aus, die herausgefiltert werden soll.

- **Name der Station**

Doppelklicken Sie auf das Feld, um den Namen der Station einzugeben, die ausgefiltert werden soll.

- **Datum**

Geben Sie die Werte für Datum und Uhrzeit ein, die Sie herausfiltern möchten.

Um einen Filter zu deaktivieren, deaktivieren Sie einfach das entsprechende Kontrollkästchen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Filterfenster, und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option **Alle Filter ausschalten** aus.

Hinweis: Beachten Sie bei allen Filtern die Groß- und Kleinschreibung!

6.1.1. Netzwerk Installation


Dies ist das integrierte Netzwerk-Installationsprogramm, mit dem Sie Stationen für Remote-Installationen hinzufügen und entfernen und den Installationsstatus beobachten können.

Hinweis: Diese Option bezieht sich nur auf Netzwerkinstallationen. Wenn Sie ein Installationskript erstellen möchten, müssen Sie den eigenständigen [AVG Assistent für die Netzwerkinstallation](#) verwenden.

Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Station einfach mit der rechten Maustaste auf den Knoten **Netzwerk Installation**, und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Neue Stationen hinzufügen** aus. Der Dialog **Netzwerk-Scan** wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [Netzwerk-Scan](#).

Das Kontextmenü enthält folgende andere Optionen:

- **Fortschritt des Netzwerk-Scans anzeigen**



Zeigt eine Übersicht des Netzwerk-Scans an. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen**, um den Scan abzubrechen. Über die Schaltfläche **Unterbrechen** halten Sie den Scan-Vorgang zeitweise an (klicken Sie auf die Schaltfläche **Fortfahren**, um den Scan fortzusetzen).

- **Liste aller Stationen exportieren...** – exportiert die Liste der hinzugefügten Stationen in eine .csv-Datei.

- **Alle Stationen installieren...** – startet die Installation aller Stationen in der Liste.

6.11.1. Netzwerk-Scan

Bevor Sie mit dem Hinzufügen der Stationen und den Remote-Installationen beginnen, sollten Sie die folgenden Kapitel lesen:

- [Empfehlungen für Komponenten](#)
- [Netzwerkanforderungen](#)

Bevor Sie eine Station per Fernzugriff installieren können, müssen Sie sie mithilfe eines benutzerfreundlichen Assistenten hinzufügen. Klicken Sie dazu einfach mit der rechten Maustaste auf den Knoten **Netzwerk Installation**, und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Neue Station hinzufügen** aus. Der Dialog **Netzwerk-Scan** wird angezeigt:



The screenshot shows the 'Netzwerk-Scan' dialog box. It has a title bar 'AVG Assistent für die Netzwerkinstallation' and a close button. The main content area is titled 'Netzwerk-Scan' and contains the following sections:

- Netzwerk-Scan-Methode**: A text box explaining that the assistant checks for AVG on selected stations. Below it is a dropdown menu with the text 'Geben Sie einen IP-Bereich ein'.
- Liste der eingetragenen Accounts**: A section with input fields for 'Account Name:' and 'Kennwort:', a large empty text area, and buttons for 'Hinzufügen', 'Account-Liste speichern' (with a checked checkbox), and 'Entfernen'.
- Instructions: 'Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, um zum nächsten Dialogfeld zu gelangen, in dem Sie IP-Bereiche festlegen können.'
- Navigation buttons: 'Hilfe', '<< Zurück', 'Weiter >>', and 'Abbrechen'.

Im Abschnitt **Netzwerk-Scan-Methode** können Sie aus der Dropdown-Liste ihre bevorzugte Methode zur Auswahl von Stationen auswählen. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Alle Stationen der Domain** – Mit dieser Option werden alle Stationen in der lokalen Domain gescannt.
- **Geben Sie einen IP-Bereich ein** – Mit dieser Option können Sie einen bestimmten IP-Adressbereich auswählen.
- **Importieren von Stationen aus einer Datei** – Ein neuer Dialog wird angezeigt, und Sie können eine Datei mit einer Liste von Stationen auswählen, die gescannt werden sollen. Die Quelltextdatei muss einen Stationsnamen oder eine IP-Adresse pro Zeile enthalten.
- **Wählen Sie eine einzelne Station aus** – Mit dieser Option können Sie den Namen eines

bestimmten Computers (DNS-Name) oder eine IP-Adresse eingeben.

- **Aus dem Active Directory** – Sie können bestimmte Stationen direkt aus dem Active Directory auswählen.


Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn der aktuelle Computer Teil der Domäne ist.

Der Bereich **Liste der Konten** dient zur Vereinfachung Ihrer Arbeit und zur Beschleunigung des Installationsvorgangs. Wenn Sie über die erforderlichen Zugriffsrechte für die Installation von AVG auf Remote-Stationen verfügen, werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamens mit Administratorrechten aufgefordert (ein Benutzername, der zu einer Administratorgruppe gehört). Falls es kein gemeinsames Administratorkonto für alle Stationen (mit demselben Benutzernamen und Kennwort) gibt, werden Sie für jede Station einzeln gefragt.

In diesem Bereich können Sie eine Liste mit Konten erstellen, die während der Remote-Installation verwendet werden; dadurch wird die Eingabe von mehreren Anmeldeinformationen vermieden. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um Konten zur Liste hinzuzufügen oder auf **Entfernen**, um Konten zu löschen. Wenn Sie die Liste mit den Konten für eine spätere Verwendung aufheben möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kontoliste speichern**. Dieser Vorgang wird aus Sicherheitsgründen jedoch nicht empfohlen.

Sobald Sie alle erforderlichen Parameter ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, um fortzufahren.

Wenn Sie alle Stationen einer Domäne hinzufügen möchten, wird der Dialog „Netzwerk-Scan“ angezeigt:



Der Dialog zeigt eine Übersicht des Netzwerk-Scans an. Sie müssen nicht auf den Abschluss des Scans warten – Schließen Sie den Dialog einfach über die Schaltfläche **Schließen**, und fahren Sie mit der Arbeit in der Konsole fort. Sie öffnen den Dialog erneut, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten **Netzwerk Installation** klicken und im Kontextmenü die Option **Fortschritt des**



Netzwerk-Scans anzeigen auswählen.

In diesem Dialog können Sie den Scan-Vorgang abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen** klicken. Über die Schaltfläche **Unterbrechen** halten Sie den Scan-Vorgang zeitweise an (klicken Sie auf die Schaltfläche **Fortfahren**, um den Scan fortzusetzen).

Fahren Sie nach dem Hinzufügen von Stationen mit dem Kapitel [Remote-Netzwerkinstallation](#) fort, in dem Sie Anweisungen zur Remote-Installation der erforderlichen Stationen finden.

Wenn Sie Stationen entsprechend einem IP-Bereich hinzufügen möchten, wird der folgende Dialog angezeigt:

AVG Assistent für die Netzwerkinstallation

IP-Bereichseinstellungen

IP Adressen - Workstations: 0

Der Assistent überprüft, ob **AVG** auf Stationen in Ihrem Netzwerk installiert ist. Geben Sie die IP-Bereiche für die Stationen an, die gescannt werden sollen.

--


Von:

Bis:

Sie müssen den Scan-Bereich durch die Eingabe der IP-Adressen hier bestimmen. Geben Sie im Feld **Von** die Start-IP-Adresse und im Feld **Bis** die End-IP-Adresse ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um den Adressbereich in der Liste hinzuzufügen.

Wählen Sie zum Löschen eines Bereichs das gewünschte Element aus der rechten Liste aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Entfernen**.

Wenn Sie die Auswahl des IP-Bereichs beendet haben, klicken Sie zum Fortfahren auf die Schaltfläche **Weiter**. Das Fenster **Netzwerk-Scan** wird angezeigt:




Der Dialog zeigt eine Übersicht des Netzwerk-Scans an. Sie müssen nicht auf den Abschluss des Scans warten – Schließen Sie den Dialog einfach über die Schaltfläche **Schließen**, und fahren Sie mit der Arbeit in der Konsole fort. Sie öffnen den Dialog erneut, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten **Netzwerk Installation** klicken und im Kontextmenü die Option **Fortschritt des Netzwerk-Scans anzeigen** auswählen.

In diesem Dialog können Sie den Scan-Vorgang abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen** klicken. Über die Schaltfläche **Unterbrechen** halten Sie den Scan-Vorgang zeitweise an (klicken Sie auf die Schaltfläche **Fortfahren**, um den Scan fortzusetzen).

Fahren Sie nach dem Hinzufügen von Stationen mit dem Kapitel [Remote-Netzwerkinstallation](#) fort, in dem Sie Anweisungen zur Remote-Installation der erforderlichen Stationen finden.

Wenn Sie die aus einer Datei ausgewählten Stationen hinzufügen möchten, wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie nach dieser Datei gefragt werden. Suchen Sie diese Datei und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Die Quelldatei enthält pro Zeile den Namen einer Station in einfachem Textformat.

Danach wird der Dialog „Netzwerk-Scan“ angezeigt:




Der Dialog zeigt eine Übersicht des Netzwerk-Scans an. Sie müssen nicht auf den Abschluss des Scans warten – Schließen Sie den Dialog einfach über die Schaltfläche **Schließen**, und fahren Sie mit der Arbeit in der Konsole fort. Sie öffnen den Dialog erneut, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten **Netzwerk Installation** klicken und im Kontextmenü die Option **Fortschritt des Netzwerk-Scans anzeigen** auswählen.

In diesem Dialog können Sie den Scan-Vorgang abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen** klicken. Über die Schaltfläche **Unterbrechen** halten Sie den Scan-Vorgang zeitweise an (klicken Sie auf die Schaltfläche **Fortfahren**, um den Scan fortzusetzen).

Fahren Sie nach dem Hinzufügen von Stationen mit dem Kapitel [Remote-Netzwerkinstallation](#) fort, in dem Sie Anweisungen zur Remote-Installation der erforderlichen Stationen finden.


Wenn Sie nur eine einzelne Station hinzufügen möchten, wird folgender Dialog angezeigt:



Klicken Sie entweder auf das Feld **Computername** oder **IP-Adresse** und geben Sie den korrekten



Namen oder die IP-Adresse ein. Klicken Sie zur Bestätigung auf die Schaltfläche **OK**. Das Fenster „Netzwerk-Scan“ wird geöffnet:




Der Dialog zeigt eine Übersicht des Netzwerk-Scans an. Sie müssen nicht auf den Abschluss des Scans warten – Schließen Sie den Dialog einfach über die Schaltfläche **Schließen**, und fahren Sie mit der Arbeit in der Konsole fort. Sie öffnen den Dialog erneut, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten **Netzwerk Installation** klicken und im Kontextmenü die Option **Fortschritt des Netzwerk-Scans anzeigen** auswählen.

In diesem Dialog können Sie den Scan-Vorgang abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen** klicken. Über die Schaltfläche **Unterbrechen** halten Sie den Scan-Vorgang zeitweise an (klicken Sie auf die Schaltfläche **Fortfahren**, um den Scan fortzusetzen).

Fahren Sie nach dem Hinzufügen von Stationen mit dem Kapitel [Remote-Netzwerkinstallation](#) fort, in dem Sie Anweisungen zur Remote-Installation der erforderlichen Stationen finden.

Sollte Ihr Netzwerk domänenbasiert sein, können Sie Stationen hinzufügen, die aus dem Active Directory ausgewählt wurden. Es wird ein neuer Dialog geöffnet (der standardmäßige Dialog von Windows zur Computerauswahl). Sie können mehrere Stationen wählen (Trennung der Werte durch Semikolon), indem Sie entweder den Namen der Station eingeben oder die erweiterte Suchfunktion des Dialogs nutzen.

Danach wird der Dialog „Netzwerk-Scan“ angezeigt:



Der Dialog zeigt eine Übersicht des Netzwerk-Scans an. Sie müssen nicht auf den Abschluss des Scans warten – Schließen Sie den Dialog einfach über die Schaltfläche **Schließen**, und fahren Sie mit der Arbeit in der Konsole fort. Sie öffnen den Dialog erneut, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten **Netzwerk Installation** klicken und im Kontextmenü die Option **Fortschritt des Netzwerk-Scans anzeigen** auswählen.


In diesem Dialog können Sie den Scan-Vorgang abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche **Abbrechen** klicken. Über die Schaltfläche **Unterbrechen** halten Sie den Scan-Vorgang zeitweise an (klicken Sie auf die Schaltfläche **Fortfahren**, um den Scan fortzusetzen).

Fahren Sie nach dem Hinzufügen von Stationen mit dem Kapitel [Remote-Netzwerkinstallation](#) fort, in dem Sie Anweisungen zur Remote-Installation der erforderlichen Stationen finden.

6.11.2. Remote-Netzwerkinstallation

Sobald Sie eine Station für die Remote-Installation hinzugefügt haben, beginnt der AVG Admin-Server mit der Überprüfung des Status der Station – Sie können sofort sehen, ob die gescannte Station online ist, ob AVG bereits installiert ist und welche Version die Programme haben. Es gibt verschiedene verfügbare Vorgänge für das Hinzufügen von Stationen (verfügbar über das Kontextmenü):

- **Status ausgewählter Stationen erneut überprüfen** – Überprüft den Stationsstatus und die AVG-Version erneut.
- **Ausgewählte Stationen löschen** – Entfernt die ausgewählten Stationen von der Liste.
- **Liste der Konten für Remote-Installation ändern** – Zeigt einen neuen Dialog an:



Dieser Dialog dient zur Vereinfachung Ihrer Arbeit und zur Beschleunigung des Installationsvorgangs. Wenn Sie über die erforderlichen Zugriffsrechte für die Installation von AVG auf Remote-Stationen verfügen, werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamens mit Administratorrechten aufgefordert (ein Benutzername, der zu einer Administratorgruppe gehört). Falls es kein gemeinsames Administratorkonto für alle Stationen (mit demselben Benutzernamen und Kennwort) gibt, werden Sie für jede Station einzeln gefragt.

In diesem Dialog können Sie die Liste der Konten ändern, die während der Remote-Installation verwendet werden; dadurch wird die Eingabe von mehreren Anmeldeinformationen vermieden. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um Konten zur Liste hinzuzufügen, oder auf **Entfernen**, um Konten zu löschen.

- **Liste ausgewählter Stationen exportieren** – Exportiert ausgewählte Stationen in eine .csv-Datei.
- **Ausgewählte Stationen installieren** – Zeigt den Dialog **Remote-Netzwerkinstallation** an, der Sie durch die Netzwerkinstallation führt.

Warnung: AVG Remote-Installation kann nur auf Stationen mit unterstütztem Betriebssystem durchgeführt werden. Eine vollständige Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie in Kapitel [Unterstützte Betriebssysteme](#). Darüber hinaus benötigen Sie eine Benutzeranmeldung mit Administratorrechten.

Möglicherweise finden Sie auch im Kapitel [Netzwerkanforderungen](#) hilfreiche Informationen.

Sie können zwischen der grundlegenden oder erweiterten Remote-Netzwerkinstallation wählen:

- [Grundlegende Remote-Netzwerkinstallation](#) – Für Anfänger empfohlen.
- [Erweiterte Remote-Netzwerkinstallation](#) – Für fortgeschrittene Benutzer empfohlen.

Bevor Sie mit der Installation der Remote-Stationen beginnen, sollten Sie sich die folgenden Kapitel durchlesen:

- [Empfehlungen für Komponenten](#)
- [Netzwerkanforderungen](#)

Hinweis: In diesem Kapitel wird das grundlegende Setup von **Netzwerk Installation** beschrieben, das über die AVG Admin-Konsole verfügbar ist. Falls Sie mehr Details konfigurieren möchten, fahren Sie mit dem Kapitel [Erweiterte Remote-Netzwerkinstallation](#) fort.



Dieser Assistent ermöglicht Ihnen die schnelle Remote-Installation von AVG auf Stationen.



Wenn Sie schon mit dem Assistenten gearbeitet und eine benutzerdefinierte Konfiguration in einer Konfigurationsdatei gespeichert haben (im letzten Schritt möglich), können Sie die Einstellungen jetzt mithilfe der Schaltfläche **Einstellungen laden** auswählen.

Klicken Sie zur Wiederherstellung der Originaleinstellungen auf die Schaltfläche **Defaulteinstellungen**.

Während der gesamten Installation können Sie den Konfigurationsfortschritt jederzeit speichern, indem Sie die Taste F2 oder die Tastenkombination STRG+S drücken. Im daraufhin angezeigten Dialog können Sie einen Namen für die Konfigurationsdatei auswählen.

Wenn Sie für die gesamte Installation die Standardeinstellungen verwenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Überspringen**, um mit dem letzten Installationsschritt fortzufahren (nachfolgend finden Sie weitere Details).

Klicken Sie zum Fortfahren auf **Weiter**.



Um eine ordnungsgemäße Remote-Installation sicherzustellen, überprüft der Assistent zunächst, ob AVG bereits auf der Zielstation installiert ist, überträgt anschließend die Installationsdateien von AVG und führt die Installation entsprechend durch.

Bevor Sie fortfahren, sollten Sie die Netzwerkanforderungen und die Ausnahmen bezüglich der Remote-Installation von AVG überprüfen.

Ausführlichere Informationen zu den Porteinstellungen finden Sie im Kapitel [Netzwerkanforderungen](#).

Remote-Installation von AVG über ein Netzwerk

Installationseinstellungen

Schritt 2/3

Bitte geben Sie die für die Installation von **AVG** auf den Stationen erforderlichen Parameter ein:

Lizenzinformation

Name: Der Standardsystemwert der Zielstation wird verwendet

Firma: Der Standardsystemwert der Zielstation wird verwendet

Lizenznummer: |

Auswahl des AVG Installationspakets

Das neueste Installationspaket wird durch den Admin-Server heruntergeladen

...

Speichern der Installationspakete auf der Admin-Serverseite

Installationspaket nach erfolgreicher Installation löschen


Installationspaket löschen nach Wochen

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Weiter** klicken, überprüft der Assistent die Gültigkeit der Lizenznummer und der Signatur des Installationspakets. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Hilfe Änderung der Lizenznummer... Zurück Weiter >> Abbrechen

In diesem Schritt müssen folgende Installationsparameter definiert werden:

- **Lizenzinformation** – Geben Sie Lizenzdaten wie Name, Firma und Lizenznummer ein (obligatorisch). Falls Sie den Windows-Benutzernamen im Feld „Name“ verwenden möchten, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen nicht, und behalten Sie die Standardsystemeinstellungen bei.
- **Auswahl eines AVG-Installationspakets** – Sie können entweder die Standardeinstellungen beibehalten (und den Admin-Server das neueste Paket für Sie herunterladen lassen), oder Sie wählen einen benutzerdefinierten Pfad aus dem Dropdown-Menü aus. Geben Sie für Letzteres den vollständigen Pfad zum AVG-Installationspaket an, oder klicken Sie auf diese Schaltfläche , um den korrekten Ordner auszuwählen.
- **Speichern der Installationspakete auf der Admin-Serverseite** – Hier können Sie aus folgenden Optionen auswählen:
 - *Installationspaket nach erfolgreicher Installation (von Admin-Server) löschen*
 - *Installationspaket löschen nach einer bestimmten Anzahl von Wochen.*



In diesem Schritt stehen folgende Optionen zur Auswahl.

Hinweis: Wenn Sie nicht sicher sind, welche Einstellungen Sie auswählen sollen, wird empfohlen, die Standardeinstellungen zu verwenden.

- **Remote-Verwaltung** – Geben Sie die AVG DataCenter-Verbindungszeichenkette im Feld **AVG DataCenter-Verbindungszeichenkette** ein. Geben Sie ggf. einen Benutzernamen sowie das zugehörige Kennwort ein. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Stationen nicht über die AVG Admin-Konsole verwalten möchten.
- **Neue Station zur Gruppe hinzufügen** – Wenn Sie einer benutzerdefinierten Gruppe automatisch neue Stationen hinzufügen möchten, können Sie den Gruppennamen hier auswählen.
- **Benutzerdefinierter Aktualisierungsserver** – Wenn Sie bereits über einen Aktualisierungsserver verfügen und diesen für die Stationen verwenden möchten, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und die Adresse eingeben.

Klicken Sie danach auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um die Remote-Installation zu starten. Sie können den Fortschritt der Installation in der Ansicht **Netzwerk Installation** verfolgen.

Wählen Sie die Option **Einstellungen speichern** aus, um die verwendete Konfiguration zu speichern.

Hinweis: Um vor Kurzem installierte Stationen mit falschem Status (aufgrund einer fehlerhaften Remote-Installation) aufzulisten, klicken Sie auf die Option [Stationen/Nicht konforme Stationen](#).



Hinweis: In diesem Kapitel wird das erweiterte Setup von **Netzwerk Installation** beschrieben, das über die AVG Admin-Konsole verfügbar ist. Falls Sie weniger Details konfigurieren möchten, fahren Sie mit dem Kapitel [Grundlegende Remote-Netzwerkinstallation](#) fort.

Dieser Assistent ermöglicht Ihnen die schnelle Remote-Installation von AVG auf Stationen.



Wenn Sie schon mit dem Assistenten gearbeitet und eine benutzerdefinierte Konfiguration in einer Konfigurationsdatei gespeichert haben (im letzten Schritt möglich), können Sie die Einstellungen jetzt mithilfe der Schaltfläche **Einstellungen laden** auswählen.

Klicken Sie zur Wiederherstellung der Originaleinstellungen auf die Schaltfläche **Defaulteinstellungen**.

Während der gesamten Installation können Sie den Konfigurationsfortschritt jederzeit speichern, indem Sie die Taste F2 oder die Tastenkombination STRG+S drücken. Im daraufhin angezeigten Dialog können Sie einen Namen für die Konfigurationsdatei auswählen.

Wenn Sie für die gesamte Installation die Standardeinstellungen verwenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Überspringen**, um mit dem letzten Installationschritt fortzufahren (nachfolgend finden Sie weitere Details).

Klicken Sie zum Fortfahren auf **Weiter**.



Um eine ordnungsgemäße Remote-Installation sicherzustellen, überprüft der Assistent zunächst, ob AVG bereits auf der Zielstation installiert ist, überträgt anschließend die Installationsdateien von AVG und führt die Installation entsprechend durch.

Bevor Sie fortfahren, sollten Sie die Netzwerkanforderungen und die Ausnahmen bezüglich der Remote-Installation von AVG überprüfen.

Ausführlichere Informationen zu den Porteinstellungen finden Sie im Kapitel [Netzwerkanforderungen](#).

Remote-Installation von AVG über ein Netzwerk (Advanced Modus)

Installationseinstellungen

Schritt 2/5

Bitte geben Sie die für die Installation von **AVG** auf den Stationen erforderlichen Parameter ein:

Lizenzinformation

Name: Der Standardssystemwert der Zielstation wird verwendet

Firma: Der Standardssystemwert der Zielstation wird verwendet

Lizenznummer: |

Auswahl des AVG Installationspakets

Das neueste Installationspaket wird durch den Admin-Server heruntergeladen

...

Speichern der Installationspakete auf der Admin-Serverseite

Installationspaket nach erfolgreicher Installation löschen


Installationspaket löschen nach Wochen

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Weiter** klicken, überprüft der Assistent die Gültigkeit der Lizenznummer und der Signatur des Installationspakets. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Hilfe Änderung der Lizenznummer... Zurück Weiter >> Abbrechen

In diesem Schritt müssen folgende Installationsparameter definiert werden:

- **Lizenzinformation** – Geben Sie Lizenzdaten wie Name, Firma und Lizenznummer ein (obligatorisch). Falls Sie den Windows-Benutzernamen im Feld „Name“ verwenden möchten, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen nicht, und behalten Sie die Standardsystemeinstellungen bei.
- **Auswahl eines AVG-Installationspakets** – Sie können entweder die Standardeinstellungen beibehalten (und den Admin-Server das neueste Paket für Sie herunterladen lassen), oder Sie wählen einen benutzerdefinierten Pfad aus dem Dropdown-Menü aus. Geben Sie für Letzteres den vollständigen Pfad zum AVG-Installationspaket an, oder klicken Sie auf diese Schaltfläche , um den korrekten Ordner auszuwählen.
- **Speichern der Installationspakete auf der Admin-Serverseite** – Hier können Sie aus folgenden Optionen auswählen:
 - *Installationspaket nach erfolgreicher Installation (von Admin-Server) löschen*
 - *Installationspaket löschen nach einer bestimmten Anzahl von Wochen.*



In diesem Schritt können Sie auswählen, ob Sie eine Standardinstallation oder eine benutzerdefinierte Installation von AVG vornehmen möchten.

- **AVG mit Standardeinstellungen installieren** – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie AVG mit den Standardkomponenten installieren möchten.
- **Wählen Sie die Installationskomponenten aus** – Wählen Sie diese Option aus, um eine Baumstruktur mit den Komponenten von AVG anzuzeigen, die installiert oder deinstalliert werden können. Wählen Sie aus der Komponentenliste:
 - Komponenten, die installiert werden sollen mit dieser Markierung:
 - Komponenten, die deinstalliert oder nicht installiert werden sollen, mit dieser Markierung versehen:
 - Für Komponenten ohne Markierung wird die Standardeinstellung verwendet ()
- **Remote-Deinstallation von AVG** – Ermöglicht das Entfernen von AVG.



Im Abschnitt **Setupparameter** können Sie aus folgenden Optionen auswählen:

- **Windows-Firewall nach der Installation aktivieren** – Falls Sie die AVG Firewall nicht installieren, können Sie nach Abschluss der AVG-Installation die Windows-Firewall aktivieren.
- **Setup abbrechen, wenn AVG 2013 bereits installiert ist** – Die Remote-Verwaltung wird nicht fortgesetzt, wenn AVG 2013 bereits auf der Zielstation vorhanden ist.
- **Beende alle offenen Anwendungen, die eine Installation verhindern** – Die Remote-Installation erzwingt das Schließen aller Anwendungen, die den Installationsprozess behindern könnten. Dabei kann es sich beispielsweise um einen E-Mail-Client oder einen Internetbrowser handeln.
- **Computer nach der Installation von AVG 2013 falls nötig neu starten** – In einigen Fällen (beispielsweise bei Installation der Komponente Firewall) muss der Computer neu gestartet werden, um die Installation abzuschließen.
- **Eine Benachrichtigung für den geplanten Systemneustart auf dem Remote-Computer anzeigen** – Wenn das vorangehende Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie auch eine Verzögerung festlegen, bevor der Neustart durchgeführt wird. Der Standardwert beträgt zehn Minuten.

Wählen Sie die Installationsart aus (Fortschrittsanzeige) – Wählen Sie im Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus:


- **Installation im Hintergrund** – Während der Installation werden keine Informationen über den Installationsprozess für den aktuellen Benutzer angezeigt.
- **Nur Installationsfortschritt anzeigen** – Bei der Installation sind keinerlei Eingriffe durch den Benutzer erforderlich, der Vorgang ist jedoch vollständig auf der Station

sichtbar.

- **Installationsassistenten anzeigen** – Die Installation ist auf der Station sichtbar, und der derzeit angemeldete Benutzer muss alle Schritte manuell bestätigen.

Im Abschnitt **Setup-Eigenschaften** können Sie aus folgenden Optionen auswählen:

- **Zielverzeichnis** – Bei einer benutzerdefinierten Installation an einem bestimmten Speicherort können Sie hier den genauen Pfad eingeben. Es wird empfohlen, die Standardeinstellungen beizubehalten.
- **Setupsprache** – Wählen Sie eine Standardsprache für die AVG-Installation und -Benutzeroberfläche aus.
- **Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das die Logdatei der Installation von AVG 2013 abgelegt werden soll** – Wenn Sie möchten, können Sie hier einen anderen als den Standard Speicherort angeben. (Der entsprechende Ordner muss bereits auf der Ziel-Station vorhanden sein.)



Für diesen letzten Schritt sind die folgenden Optionen verfügbar:

Hinweis: Wenn Sie nicht sicher sind, welche Einstellungen Sie auswählen sollen, wird empfohlen, die Standardeinstellungen zu verwenden.

- **Remote-Verwaltung** – Geben Sie die AVG DataCenter-Verbindungszeichenkette im Feld **AVG DataCenter-Verbindungszeichenkette** ein. Geben Sie ggf. einen Benutzernamen sowie das zugehörige Kennwort ein. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Stationen nicht über die AVG Admin-Konsole verwalten möchten.
- **Neue Station zur Gruppe hinzufügen** – Wenn Sie einer benutzerdefinierten Gruppe



automatisch neue Stationen hinzufügen möchten, können Sie den Gruppennamen hier auswählen.

- **Benutzerdefinierter Aktualisierungsserver** – Wenn Sie bereits über einen Aktualisierungsserver verfügen und diesen für die Stationen verwenden möchten, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren und die Adresse eingeben.

Klicken Sie danach auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um die Remote-Installation zu starten. Sie können den Fortschritt der Installation in der Ansicht **Netzwerk Installation** verfolgen.

Wählen Sie die Option **Einstellungen speichern** aus, um die verwendete Konfiguration zu speichern.

Hinweis: Um vor Kurzem installierte Stationen mit falschem Status (aufgrund einer fehlerhaften Remote-Installation) aufzulisten, klicken Sie auf die Option **Stationen/Nicht konforme Stationen**.



7. AVG Admin-Server

Der **AVG Admin-Server** wird verwendet, um eine sichere Kommunikation zwischen den AVG-Stationen und dem AVG DataCenter auf dem Server zu gewährleisten. Die AVG-Stationen stellen über den AVG Admin-Server unter Verwendung von TCP (genauer: HTTP) – ein Protokoll, das Bestandteil jedes Windows-Betriebssystems ist – eine Verbindung mit dem AVG DataCenter her. Aus diesem Grund benötigen AVG-Stationen keine Drittkomponenten, um eine Verbindung mit dem Remote-Verwaltungssystem aufbauen zu können.

Der **AVG Admin-Server** kann als Proxy-Server zum Herunterladen und Verteilen von Updates für die Stationen im lokalen Netzwerk (durch Bereitstellen der UpdateProxy-Rolle) verwendet werden.

Der Server übernimmt dabei grundsätzlich die Funktion eines einfachen Webservers, von dem die AVG-Stationen die Aktualisierungsdateien beziehen können. Die Aktualisierungsdateien werden nur einmal von den zentralen Update-Servern von AVG heruntergeladen. Dies führt besonders in größeren Netzwerken zu einer spürbaren Entlastung der Internetverbindung.

Der AVG Admin-Server wird nach der Bereitstellung automatisch gestartet. Andernfalls können Sie den Server im Startmenü von Windows unter **Alle Programme/AVG 2013 Remote-Verwaltung** manuell starten, indem Sie **AVG Admin Server Monitor**, Schaltfläche **Server starten** auswählen.

Weitere Informationen über die Konfiguration des AVG Admin-Servers erhalten Sie im Kapitel [Konfiguration/AVG Admin-Server-Einstellungen](#).


8. AVG Admin Lite

AVG Admin Lite ist eine vereinfachte Version der AVG Remote-Installation. Darin ist nur eine einfache Version des AVG Admin-Server-Implementierungsassistenten sowie eine einfache Version des AVG Assistent für die Netzwerkinstallation enthalten. Eine Verwaltungskonsole (wie die AVG Admin-Konsole) oder erweiterte Optionen sind nicht verfügbar.

- [AVG Admin-Server-Implementierungsassistent Lite](#) – Ermöglicht nur die Implementierung der UpdateProxy-Rolle.
- [AVG Assistent für die Netzwerkinstallation LITE](#) – Ermöglicht nur die Erstellung eines AVG-Installationskriptes.

Zur ausschließlichen Nutzung der Features von AVG Admin Lite müssen Sie die Option **Lite Installation** während des Installationsvorgangs von AVG Internet Security Business Edition ausgewählt haben (Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [Installationstyp](#)).


8.1. AVG Admin-Server-Implementierungsassistent Lite



Im ersten Dialog wird der Zweck des Assistenten erklärt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

Hinweis: Sie müssen die Einstellungen mit dem Assistenten fertig stellen, um mit der Remote-Netzwerkinstallation fortfahren zu können.

8.1.1. Konfigurationsübersicht




Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht der Konfiguration, die auf Ihrem Computer implementiert wird. Im Grunde genommen wird nur die UpdateProxy-Rolle auf Ihrem Server implementiert. Die UpdateProxy-Rolle dient als Proxy-Server zum Herunterladen und Verteilen von Aktualisierungen auf Ihre Stationen.

Der Assistent erstellt den Aktualisierungsordner standardmäßig auf dem Laufwerk C: oder auf dem in der Übersicht angezeigten Laufwerk.


Sie können auch das Kontrollkästchen **Serverabbild automatisch zur Analyse senden** aktivieren, um potentielle Absturzprotokolle von AVG Admin-Server zur weiteren Analyse direkt an unseren technischen Support zu schicken.

8.1.2. Abschluss



Bei einem problemlosen Ablauf wird ein Dialog ähnlich wie der obere angezeigt. Klicken Sie auf „Fertig stellen“, um den Assistenten zu schließen und mit dem AVG Assistent für die Netzwerkinstallation LITE fortzufahren.

8.2. AVG Assistent für die Netzwerkinstallation LITE






Der **AVG Assistent für die Netzwerkinstallation LITE** führt sie schnell durch den Erstellungsvorgang eines AVG-Skriptes. Das Skript kann dann für die Installation von AVG auf Ihren Stationen verwendet werden.

8.2.1. Installationseinstellungen

Geben Sie die geforderten Angaben ein. **Lizenznummer** ist ein mandatorisches Feld, das ausgefüllt werden muss. Alternativ können Sie auch die Kontrollkästchen **Name** und/oder **Firma** aktivieren und die entsprechenden Werte eintragen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Änderung der Lizenznummer**, um eine neue Lizenznummer für die AVG-Installationen einzugeben.

8.2.2. Erstellen eines AVG-Installationskripts



In diesem Dialog müssen Sie den Speicherort des Installationskriptes auswählen. Sollte sich an diesem Speicherort nicht das aktuelle AVG-Installationspaket befinden, versucht der Assistent, die Datei aus dem Internet herunterzuladen, sobald Sie auf die Schaltfläche **Weiter** klicken. Stellen Sie für einen solchen Fall sicher, dass eine Internetverbindung besteht.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:


- **Tragbarer Datenspeicher (USB-Laufwerk)**

Sollten Sie es noch nicht getan haben, schließen Sie einen USB-Wechseldatenträger (Flash-Laufwerk, externe Festplatte usw.) an und klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren**, um das Gerät im Dropdown-Menü anzuzeigen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht schreibgeschützt ist.

- **Verzeichnis**

Durch die Auswahl dieser Option können Sie den Speicherort für das Skript wählen. Sollten Sie ein Netzwerkverzeichnis wählen, stellen Sie sicher, dass ihm korrekte Schreibzugriffsrechte zugewiesen wurden.

8.2.3. Abschluss



Wenn die Erstellung des Skripts erfolgreich war, wird ein Dialog ähnlich wie der folgende angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um den Assistenten zu schließen.

Verwendung eines in einem Ordner abgespeicherten Skripts:

1. Kopieren Sie den Inhalt des vorher ausgewählten Ordners auf Ihre Station.

Hinweis: Wenn das Skript in einem Netzwerkordner abgespeichert wurde, können Sie direkt über das Netzwerk auf diesen Ordner zugreifen.

2. Öffnen Sie den Ordner auf der Station und führen Sie die Datei „AvgSetup.bat“ aus.
3. Die Eingabeaufforderung erscheint und die Installation beginnt.
4. Nach Fertigstellung der Installation schließt sich das Fenster automatisch.

Verwendung eines auf einem Wechseldatenträger abgespeicherten Skripts:

1. Legen Sie den Wechseldatenträger in Ihrer Station ein.
2. Sollte die Autorun-Funktion im Betriebssystem der Station aktiviert sein, startet die Installation automatisch.
3. Ist dies nicht der Fall, greifen Sie auf den Wechseldatenträger zu und führen Sie die Datei „AvgSetup.bat“ manuell aus.
4. Die Eingabeaufforderung erscheint und die Installation beginnt.




5. Nach Fertigstellung der Installation schließt sich das Fenster automatisch.

9. Konfiguration

In diesem Kapitel werden die Konfigurationsoptionen der verschiedenen Bestandteile von AVG Internet Security Business Edition beschrieben.

9.1. Gemeinsame Einstellungen für Stationen und Gruppen

In diesem Dialog können Sie die gemeinsamen Einstellungen für die Stationen festlegen. Die Optionen entsprechen den Optionen auf der Station, enthalten jedoch einige Ausnahmen, die nachfolgend beschrieben werden. Wenn Sie genauere Informationen zur Konfiguration der übrigen Einträge benötigen, empfehlen wir, das Benutzerhandbuch für AVG Internet Security zu Rate zu ziehen, das Sie unter <http://www.avg.com> herunterladen können oder die Kontexthilfe aufzurufen, die über das Fragezeichensymbol zur Verfügung steht.



Hinweis: Mit Hilfe der Schaltfläche **Standard** können Sie die ursprünglichen Einstellungen des aktuellen Dialogs wiederherstellen.

9.1.1. Allgemeine Steuerung und Prioritätsstufen

Alle Werte von Einstellungen, die für Stationen oder Gruppen gelten, können als mandatorische oder optionale Werte (Standard) festgelegt werden. Über das jeweilige Kontextmenü (rechte Maustaste) kann der mandatorische Wert in einen optionalen Wert geändert werden.

Festlegung der einzelnen Prioritätsstufen (von der höchsten zur niedrigsten angeordnet):

- **Gemeinsame Einstellungen für Stationen**

Gemeinsame Einstellungen, die unter **Gemeinsame Einstellungen für Stationen** (im oberen Menü **Tools**) als mandatorisch festgelegt wurden, haben immer eine höhere Priorität als andere. Dies bedeutet, dass die in diesen Einstellungslisten als mandatorisch festgelegten Elemente nicht auf niedrigeren Ebenen geändert werden können.

- **Gemeinsame Einstellungen für die Gruppen**

Gemeinsame, als mandatorisch definierte Einstellungen in den Stationsgruppen (Eintrag **Gemeinsame Einstellungen für die Gruppe**, dieser kann im jeweiligen Gruppenarbeitsbereich aufgerufen werden. Klicken Sie im Kontextmenü mit der rechten Maustaste auf den Zweig **Stationen**) haben eine höhere Priorität als einzelne Stationseinstellungen und eine niedrigere Priorität als **Gemeinsame Einstellungen für Stationen**.

- **Individuelle Einstellungen einer Station**

Individuelle Einstellungen für Stationen haben die niedrigste Priorität, was bedeutet, dass alle Einträge, die auf höheren Ebenen als mandatorisch festgelegt wurden, dort nicht geändert werden können.

Sie können auf die individuellen Einstellungen von Stationen zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Station klicken und **Stationseinstellungen -> Einstellungen** auswählen.

Mandatorische Einträge werden standardmäßig fett angezeigt, und sie können leicht geändert werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Sperrsymbol des entsprechenden Elements klicken und aus dem Kontextmenü den Wert **Mandatorisch** auswählen.

Das Kontextmenü enthält außerdem folgende Optionen:

- **Alle mandatorisch** – Legt ein mandatorisches Flag für alle Elemente im aktuellen Dialog fest.
- **Alle überwacht** – Setzt das mandatorische Flag für alle Elemente im aktuellen Dialog zurück.

Wenn Sie einen Eintrag als mandatorisch kennzeichnen, kann ein Benutzer an einer lokalen Station diesen Eintrag nicht ändern.

Die einzelnen Stufen werden entsprechend den Symbolen neben jedem Element unterschieden. Im Allgemeinen wird ein auf mandatorisch gesetztes Element mit einem schwarzen "geschlossenen" Sperrsymbol markiert. Ein rotes Sperrsymbol bedeutet, dass die Einstellung bereits in den Gemeinsamen Einstellungen für Stationen auf mandatorisch (höchste Stufe) gesetzt wurde. Ein blaues Sperrsymbol bedeutet, dass die Einstellung in den Gemeinsamen Einstellungen für die Gruppen als mandatorisch markiert wurde.

Hinweis: Die Sperrsymbole stehen auf den Stationen nicht zur Verfügung.

9.1.2. Remote-Verwaltung

Die Einstellungen für die **Remote-Verwaltung**, die in der AVG Admin-Konsole zur Verfügung stehen, enthalten zusätzliche Optionen (im Vergleich zu den Stationseinstellungen).




Dazu gehören:

- **Konfigurationssynchronisation alle** – Wählen Sie das automatische Intervall für die Synchronisierung aus (die Station versucht in jedem ausgewählten Zeitraum eine Synchronisierung vorzunehmen, d. h. sie versucht herauszufinden, ob neue Daten zur Verfügung stehen und überträgt nur die Änderungen).
- **Abrufen von Nachrichten vom Server alle:** – Wählen Sie die Häufigkeit der Anforderungen durch die AVG Admin-Konsole für den Abruf vom Server.
- **Verzögerung beim Bearbeiten bestimmter ausstehender Anforderungen nach dem Starten der Station** – Wählen Sie aus, wie lange der AVG Admin-Server warten soll, bevor die Bearbeitung der ausstehenden Anforderungen für eine Station gestartet wird, die gerade verfügbar wurde.
- **Firewall-Einstellungen synchronisieren** – Wenn Sie keine Synchronisierung der Firewall-Einstellungen benötigen, empfehlen wir Ihnen, die Option zu deaktivieren, um den Datenfluss und den Datenverkehr im Netzwerk zu verringern.

9.1.3. Zugelassene Aktionen

Zugelassene Aktionen sind Optionen, die für die Nutzung auf einer Station über die AVG Admin-Konsole aktiviert bzw. deaktiviert werden können. Die Konfiguration kann unter **Gemeinsame Einstellungen für Gruppen/Stationen** oder in den Einstellungen für die jeweilige Station vorgenommen werden.

Über den Eintrag **Remote-Verwaltung** in der Hauptnavigation können Sie unter **Zugelassene Aktionen** auf die Funktion zugreifen.



Deaktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen, um die Verwendung der entsprechenden Funktion auf der Station zu verhindern.

- **Lizenznummer ändern** – Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Benutzer der Station die Lizenznummer nicht ändern.
- **Auf Dialog „Erweiterte Einstellungen“ zugreifen** – Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Benutzer der Station die erweiterten Einstellungen nicht öffnen und bearbeiten.
- **Zugang zur Virenquarantäne** – Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Benutzer der Station nicht auf die Virenquarantäne zugreifen.
- **Elemente aus der Virenquarantäne wiederherstellen** – Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Benutzer der Station keine Dateien aus der Virenquarantäne wiederherstellen.
- **Elemente aus der Virenquarantäne löschen** – Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist,



können Benutzer der Station keine Dateien aus der Virenquarantäne löschen.

- **Fehlerbericht senden** – Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Benutzer der Station keine Fehlerberichte senden.
- **Neue Ausnahmen erstellen** – Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Benutzer der Station keine neuen Ausnahmen erstellen.
- **Zugriff auf die Benutzeroberfläche von AVG** – Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Benutzer der Station nicht auf die Benutzeroberfläche von AVG zugreifen.
- **Eine sofortige Aktualisierung starten** – Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Benutzer der Station nicht den Vorgang zur sofortigen Aktualisierung starten.
- **AVG-Schutz vorübergehend deaktivieren** – Bei Deaktivierung der Option können Benutzer den AVG-Schutz auf der Station nicht deaktivieren.
- **Ereignisprotokoll löschen** – Bei Deaktivierung können Benutzer das Ereignisprotokoll auf der Station nicht löschen.
- **AVG Tray beenden** – Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Benutzer der Station AVG Tray nicht schließen.


Um Benutzern die Verwendung nicht zugelassener Aktionen nach Eingabe eines Kennworts zu ermöglichen, klicken Sie auf **Kennwort für den Zugriff auf unzulässige Aktionen aktivieren**, und geben Sie im Dialog, der daraufhin geöffnet wird, zweimal (zur Verifizierung) das neue Kennwort ein.

Das Kennwort wird dann bei jedem Zugriff auf unzulässige Aktionen angefordert.

Hinweis: Die Änderungen werden erst nach einer Synchronisierung der Stationen wirksam. Weitere Informationen zur Synchronisierung erhalten Sie im Kapitel [Synchronisierungsvorgang](#).

9.1.4. Lizenz

Auf die **Lizenz** einstellungen kann nur über die AVG Admin-Konsole zugegriffen werden.



Sie können die folgenden Optionen festlegen:


- **Name des Inhabers** – Geben Sie den Namen des Lizenzinhabers ein.
- **Firma** – Geben Sie den Firmennamen ein.
- **Lizenznummer** – Geben Sie die Lizenznummer ein.

Im Abschnitt **Ablaufnachricht** können Sie wählen, ob der Ablaufdialog beim Ablauf der Lizenz angezeigt werden soll:


- **Ablaufdialog anzeigen** – Wählen Sie eine der Optionen aus. Wenn eine benutzerdefinierte Nachricht angezeigt werden soll, verwenden Sie die letzte Option, und geben Sie im Feld **Benutzerdefinierte Nachricht** Ihre Nachricht ein.

9.1.5. Kopieren der Konfiguration

Sie können die Konfiguration vordefinierter Zeitpläne aus Gemeinsame Einstellungen für Stationen/Gruppen (oder aus Einstellungen für eine einzelne Station) auf eine Gruppe, mehrere Gruppen oder auf Gemeinsame Einstellungen kopieren.



Klicken Sie im linken Baum im Eintrag **Zeitpläne** mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Eintrag, und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Kopieren nach** aus. Ein neuer Dialog wird angezeigt:




Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü aus, wohin die Konfiguration kopiert werden soll. Sie können „Gemeinsame Einstellungen“ in „Gruppen“, „Stationen“ sowie „Gemeinsame Einstellungen für

Anwendungsserver“ oder „Anwendungsserver“ wählen.

Wenn Sie die Option **Stationen** auswählen, wird das Dropdown-Menü **aus Gruppe** aktiviert. Dort können Sie eine Gruppe auswählen, deren Stationen aufgelistet werden. Wählen Sie anschließend die einzelnen Stationen aus, in die die Konfiguration kopiert werden soll.

9.1.6. Geplante Scans

Wenn Sie einen neuen geplanten Scan definieren, können Sie mit der gleichnamigen Option den **Gesamten Computer scannen** oder **Bestimmte Dateien oder Ordner scannen**.



Mit der zweiten Option können Sie die Abschnitte angeben, die gescannt werden sollen:

- **Lokale Festplatten: <Loc>**

Alle lokalen (physischen) Laufwerke werden gescannt.

- **Ordner „Eigene Dateien“: <Doc>**

Der folgende Speicherort wird gescannt:

C:\Dokumente und Einstellungen\

Aktueller Benutzer steht dabei für den Benutzer, der während des Scan-Vorgangs angemeldet ist.

- **Gemeinsame Dokumente: <DocAll>**



Der folgende Speicherort wird gescannt:

C:\Dokumente und Einstellungen\Alle Benutzer

- **Programme: <Prg>**

Der Speicherort der Programmdateien (z. B. C:\Programme\) wird gescannt.

- **Windows-Ordner: <WinDir>**

Der Windows-Ordner (z. B. C:\Windows) wird gescannt.

- **Systemordner: <SysDir>**

Der Systemordner von Windows (z. B. C:\Windows\System32) wird gescannt.

- **Systemlaufwerk: <SysDrv>**

Das Systemlaufwerk (z. B. C:\) wird gescannt.

- **Ordner für temporäre Dateien: <Temp>**

Der folgende Speicherort wird gescannt:

C:\Dokumente und Einstellungen\\Lokale Einstellungen\Temp

<Benutzer> steht dabei für den Namen eines Benutzerprofils.

- **Temporäre Internetdateien: <Web>**

Das Cache-Verzeichnis von MS Internet Explorer wird gescannt:

C:\Dokumente und Einstellungen\\Lokale Einstellungen\Temporäre Internetdateien


<Benutzer> steht dabei für den Namen eines Benutzerprofils.

Warnung: Alle geplanten Scans werden unter dem Benutzerkonto SYSTEM ausgeführt. Aufgrund der Sicherheitsrichtlinien von Windows ist es daher derzeit nicht möglich, einige Speicherorte (d. h. <Web>, <Temp> oder <Doc>) ordnungsgemäß zu scannen.


9.1.7. Werte in Gruppen/Server verschieben

Wenn Sie eine bestimmte Konfiguration auf eine begrenzte Anzahl von Stationsgruppen anwenden möchten und dies nicht in den Gemeinsamen Einstellungen für Stationen festlegen möchten oder können (wodurch die Konfiguration auch auf alle weiteren geerbten Gruppen angewendet werden würde), können Sie stattdessen die folgende Option verwenden.

Öffnen Sie **Gemeinsame Einstellungen für Stationen**, und wählen Sie einen Konfigurationsdialog mit dem (den) zu verschiebenden Wert(en) aus:



Um einen vordefinierten Wert in alle weiteren Gruppeneinstellungen zu verschieben, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das ausgewählte Kontrollkästchen, und wählen Sie im Kontextmenü **Wert in „Gruppen“ verschieben**. Neben dem ausgewählten Konfigurationseintrag sollte ein verändertes Sperrsymbol angezeigt werden:




Um die ausgewählte Einstellung auf andere Gruppeneinstellungen zu übertragen, klicken Sie auf **OK** bzw. **Übernehmen**.


Beachten Sie: Wenn Sie den Wert der Einstellung ändern oder dessen Status anpassen, bevor Sie auf „OK“ oder „Übernehmen“ geklickt haben, gehen die Änderungen verloren, und die Konfiguration wird nicht kopiert.

Analog können Sie die **Gemeinsamen Einstellungen für Anwendungsserver** bearbeiten und die ausgewählte Konfiguration in alle Server verschieben. Der Kontextmenüeintrag lautet **Wert in „Server“ verschieben**.

Der Wert kann auch von einer Gruppeneinstellung in die gemeinsamen Einstellungen für Stationen verschoben werden:



Um eine Konfiguration von einer Gruppe in die **Gemeinsamen Einstellungen für Stationen** zu verschieben, können Sie mit der rechten Maustaste in das ausgewählte Kontrollkästchen klicken und im Kontextmenü die Option **Wert in „Gemeinsame Einstellungen“ verschieben** auswählen. Neben dem ausgewählten Konfigurationseintrag sollte ein verändertes Sperrsymbol angezeigt werden:



Durch Klicken auf **OK** oder **Übernehmen** wird der Wert in die **Gemeinsamen Einstellungen für Stationen** verschoben und als mandatorisch festgelegt. In allen anderen Gruppen wird der Wert auf „Überwacht“ gesetzt. So können Sie das mandatorische Kennzeichen leicht für alle Gruppen gleichzeitig entfernen.

Auf entsprechende Weise können Sie die individuellen Servereinstellungen in den Anwendungsservern bearbeiten und die ausgewählte Konfiguration in die **Gemeinsamen Einstellungen für Anwendungsserver** verschieben. Der Kontextmenüeintrag lautet **Wert in „Gemeinsame Einstellungen“ verschieben**.

9.1.8. Anti-Spam

Wenn Sie die UpdateProxy-Rolle implementieren (im [AVG Admin-Server-Implementierungsassistenten](#)), können Sie die Updates für Anti-Spam direkt von Mailshell-Servern herunterladen und diese dann mit dem AVG Admin-Server auf Ihren Stationen verteilen.


Das Herunterladen der Updates für Anti-Spam kann im Einstellungsdialog für den AVG Admin-Server auf dem [Reiter „UpdateProxy“](#) ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Die Updates für Anti-Spam können in den gemeinsamen Einstellungen auch manuell geändert




werden. Navigieren Sie hierzu zum oberen Menü der AVG Admin-Konsole zu **Tools/Gemeinsame Einstellungen für Stationen**. Wählen Sie anschließend **Anti-Spam/Experteneinstellungen/Internetverbindung**.

Geben Sie im Dialog **Proxy-Server** die Adresse Ihres AVG Admin-Servers einschließlich Portnummer ein (Standardwert ist 4158).




Wenn Ihr AVG Admin-Server Benutzername und Kennwort erfordert, öffnen Sie den Dialog **Proxy-Authentifizierung**, und geben Sie den richtigen Benutzernamen und das zugehörige Kennwort ein.



Hinweis: Sie können diese Einstellungen bei Bedarf unter **Gemeinsame Einstellungen für eine Gruppe** oder auch für einzelne Stationen manuell analog aktualisieren.

9.2. Gemeinsame Einstellungen für Anwendungsserver



In diesem Dialog können Sie die gemeinsamen Einstellungen für Anwendungsserver definieren. Die meisten Optionen entsprechen den Optionen auf der Station, enthalten jedoch einige Ausnahmen, die nachfolgend beschrieben werden. Falls Sie genauere Informationen zur Konfiguration der übrigen Einträge benötigen, empfehlen wir, das Benutzerhandbuch für AVG Email Server Edition zu Rate zu ziehen, das Sie unter <http://www.avg.com> herunterladen können, oder die Kontexthilfe aufzurufen, die über das Fragezeichensymbol zur Verfügung steht.

Hinweis: Mit Hilfe der Schaltfläche **Standard** können Sie die ursprünglichen Einstellungen des aktuellen Dialogs wiederherstellen.

9.2.1. Übersicht

Grundlegende Übersicht über die einzelnen Serverkomponenten:

- **[Anti-Spam-Server für MS Exchange](#)**

Überprüft alle eingehenden E-Mail-Nachrichten und markiert unerwünschte E-Mails als SPAM. Die Komponente verwendet verschiedene Analysemethoden, um die einzelnen E-Mails zu verarbeiten, und bietet damit den größtmöglichen Schutz gegen unerwünschte E-Mail-Nachrichten.

- **[E-Mail-Scanner für MS Exchange \(Routing-Transport Agent\)](#)**

Prüft alle eingehenden, ausgehenden und internen E-Mail-Nachrichten, die über die HUB-Rolle



von MS Exchange laufen.

Für MS Exchange 2007/2010 verfügbar und kann nur für die HUB-Rolle installiert werden.

- **[E-Mail-Scanner für MS Exchange \(SMTP-Transport Agent\)](#)**

Prüft alle E-Mail-Nachrichten, die über die SMTP-Schnittstelle von MS Exchange eingehen.

Nur für MS Exchange 2007/2010 verfügbar und kann sowohl für EDGE- als auch HUB-Rollen installiert werden.

- **[E-Mail-Scanner für MS Exchange \(VSAPI\)](#)**

Überprüft alle E-Mail-Nachrichten, die in den Postfächern der Benutzer gespeichert sind. Erkannte Viren werden in die Virenquarantäne verschoben oder vollständig entfernt.

- **[Document Scanner für MS SharePoint](#)**


Scannt Dokumente beim Herunterladen auf den bzw. vom Sharepoint-Server. Erkannte Viren werden in die Virenquarantäne verschoben oder vollständig entfernt.

9.2.2. Anti-Spam-Server für MS Exchange

Die Optionen, die für **Anti-Spam-Server für MS Exchange** zur Verfügung stehen, entsprechen den Optionen auf der Station (auch wenn die vordefinierten Standardeinstellungen abweichen). Weitere Informationen zu einzelnen Optionen finden Sie in der Kontexthilfe oder im Benutzerhandbuch für AVG Internet Security oder AVG Email Server, das Sie unter <http://www.avg.com> herunterladen können.

9.2.3. E-Mail-Scanner für MS Exchange (Routing-TA)

Dieses Element enthält Einstellungen für den *E-Mail-Scanner für MS Exchange* (Routing-Transport-Agent).



Der Abschnitt **Basiseinstellungen** enthält die folgenden Optionen:

- **Komponente aktivieren** – Deaktivieren Sie diese Option, um die gesamte Komponente zu deaktivieren.
- **Sprache** – Wählen Sie die bevorzugte Komponentensprache aus.
- **Nachrichten zertifizieren** – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie allen überprüften Nachrichten einen Zertifizierungshinweis hinzufügen möchten. Die Nachricht kann im nächsten Feld angepasst werden.

Der Abschnitt **Scan-Eigenschaften**:

- **Heuristik verwenden** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die heuristische Analyse bei der Überprüfung zu aktivieren.
- **Auf potentiell unerwünschte Programme und Spyware prüfen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn potentiell unerwünschte Programme und Spyware gemeldet werden sollen.
- **Auf erweiterten Satz von potentiell unerwünschten Programmen prüfen** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein erweitertes Paket von Spyware zu erkennen: Programme, die harmlos sind, wenn Sie sie direkt vom Hersteller erhalten, die jedoch zu einem späteren Zeitpunkt zu Schadenszwecken missbraucht werden können, oder Programme, die in jedem



Fall harmlos, jedoch nicht erwünscht sind (verschiedene Symbolleisten usw.). Dies stellt eine zusätzliche Maßnahme für mehr Komfort und eine erhöhte Sicherheit Ihres Computers dar. Es können jedoch legale Programme blockiert werden, weshalb diese Option standardmäßig ausgeschaltet ist. Hinweise: Diese Erkennungsfunktion stellt eine Ergänzung der vorangehenden Option dar. Lassen Sie daher die vorangehende Option immer aktiviert, um einen grundlegenden Schutz vor Spyware zu gewährleisten.

- ***In Archiven scannen*** – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Scanner auch Archiv-Dateien (ZIP, RAR usw.) durchsuchen soll.

Im Abschnitt ***E-Mail-Anhängen*** können Sie wählen, über welche Elemente Sie während des Scans informiert werden möchten. Ist diese Option aktiviert, erhalten alle E-Mails mit einem solchen Element das Kennzeichen [INFORMATION] im Betreff der Nachricht. Dies ist die Standardeinstellung, sie kann jedoch leicht im Bereich ***Erkennungsaktionen*** im Teil ***Informationen*** (siehe unten) angepasst werden.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- ***Berichte kennwortgeschützte Archive***
- ***Berichte kennwortgeschützte Dokumente***
- ***Berichte Dateien, die Makros enthalten***
- ***Berichte versteckte Erweiterungen***

In der folgenden Baumstruktur sind auch die folgenden Untereinträge verfügbar:

- [***Erkennungsaktionen***](#)
- [***E-Mail-Filterung***](#)

9.2.4. E-Mail-Scanner für MS Exchange (SMTP-TA)


Die Konfiguration für den ***E-Mail-Scanner für MS Exchange (SMTP-Transport Agent)*** ist exakt die gleiche wie für den Routing-Transport-Agent. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [***E-Mail-Scanner für MS Exchange \(Routing-TA\)***](#) weiter oben.

In der folgenden Baumstruktur sind auch die folgenden Untereinträge verfügbar:

- [***Erkennungsaktionen***](#)
- [***E-Mail-Filterung***](#)

9.2.5. E-Mail-Scanner für MS Exchange (VSAPI)

Dieser Eintrag enthält Einstellungen für den *E-Mail-Scanner für MS Exchange (VSAPI)*.



Der Abschnitt **Basiseinstellungen** enthält die folgenden Optionen:

- **Komponente aktivieren** – Deaktivieren Sie diese Option, um die gesamte Komponente zu deaktivieren.
- **Sprache** – Wählen Sie die bevorzugte Komponentensprache aus.

Der Abschnitt **Scan-Einstellungen**:

- **Hintergrundscan** – Hier können Sie den Prozess der Hintergrundprüfung aktivieren und deaktivieren. Die Hintergrundprüfung ist eine der Eigenschaften der VSAPI 2.0/2.5-Anwendungsschnittstelle. Es handelt sich um das Scannen der Exchange Messaging-Datenbanken in eigenen Threads. Wird ein Objekt in den Ordnern der Benutzerpostfächer gefunden, das noch nicht mit dem neuesten Update der Virendatenbank von AVG gescannt wurde, wird es zum Scannen an AVG für Exchange Server weitergeleitet. Die Suche nach nicht geprüften Objekten und der Virentest werden parallel ausgeführt.

Für jede Datenbank wird ein bestimmter Thread niedriger Priorität verwendet, um sicherzustellen, dass andere Aufgaben (z. B. das Speichern von E-Mail-Nachrichten in der Microsoft Exchange-Datenbank) vorrangig ausgeführt werden.

- **Proaktiver Scan (eingehende Nachrichten)**

Hier können Sie die Funktion zum proaktiven Scannen von VSAPI 2.0/2.5 aktivieren und



deaktivieren. Diese Scans werden ausgeführt, wenn ein Element an einen Ordner geliefert wird, aber keine Anforderung vom Client vorliegt.

Sobald die Nachrichten an den Exchange-Speicher übermittelt wurden, werden sie mit niedriger Priorität in die globale Scan-Warteschlange eingereiht (maximal 30 Elemente). Sie werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens gescannt. Sollte ein Zugriff auf ein Element in der Warteschlange registriert werden, wird dieses auf hohe Priorität gesetzt.

Hinweis: Sollten zu viele Nachrichten vorliegen, werden diese ohne Scan in den Speicher verschoben.

Hinweis: Auch wenn Sie die beiden Optionen **Hintergrundscan** und **Proaktiver Scan** deaktivieren, bleibt der On-Access-Scanner weiterhin aktiv, wenn ein Benutzer versucht, eine Nachricht mit MS Outlook herunterzuladen.

- **Scan RTF** – Sie können hier festlegen, ob RTF-Dateien geprüft werden sollen.
- **Anzahl der Scan-Threads** – Der Prozess der Virenprüfung ist in der Standardeinstellung in verschiedene Threads aufgeteilt, um die Scanleistung auf einem hohen Niveau zu halten. Sie können hier die Anzahl der Threads ändern.

Die Standardanzahl wird nach der Formel „ $2 \times \text{Anzahl der Prozessoren} + 1$ “ berechnet.

Die minimale Anzahl der Threads wird nach der Formel „ $(\text{Anzahl der Prozessoren} + 1) / 2$ “ berechnet.

Die maximale Anzahl der Threads wird nach der Formel „ $\text{Anzahl der Prozessoren} \times 5 + 1$ “ berechnet.

Wenn Sie den Wert kleiner als den Minimalwert oder größer als den Maximalwert festlegen, wird der Standardwert verwendet.

- **Scan-Timeout** – Die maximale Wartezeit (in Sekunden) eines Threads für den Zugriff auf eine zu scannende Nachricht (Standardwert: 180 Sekunden).

Der Abschnitt **Scan-Eigenschaften:**

- **Heuristik verwenden** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die heuristische Analyse bei der Überprüfung zu aktivieren.
- **Auf potentiell unerwünschte Programme und Spyware prüfen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn potentiell unerwünschte Programme und Spyware gemeldet werden sollen.
- **Auf erweiterten Satz von potentiell unerwünschten Programmen prüfen** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein erweitertes Paket von Spyware zu erkennen: Programme, die harmlos sind, wenn Sie sie direkt vom Hersteller erhalten, die jedoch zu einem späteren Zeitpunkt zu Schadenszwecken missbraucht werden können, oder Programme, die in jedem Fall harmlos, jedoch nicht erwünscht sind (verschiedene Symbolleisten usw.). Dies stellt eine zusätzliche Maßnahme für mehr Komfort und eine erhöhte Sicherheit Ihres Computers dar. Es können jedoch legale Programme blockiert werden, weshalb diese Option standardmäßig ausgeschaltet ist. Hinweise: Diese Erkennungsfunktion stellt eine Ergänzung der vorangehenden Option dar. Lassen Sie daher die vorangehende Option immer aktiviert, um einen grundlegenden Schutz vor Spyware zu gewährleisten.
- **In Archiven scannen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Scanner auch Archiv-Dateien



(ZIP, RAR usw.) durchsuchen soll.

Im Abschnitt **E-Mail-Anhängen** können Sie wählen, über welche Elemente Sie während des Scans informiert werden möchten. Die Standardeinstellungen können einfach im **Abschnitt Erkennungsaktionen**, Unterabschnitt **Informationen** angepasst werden (siehe unten).

Folgende Optionen sind verfügbar:


- **Berichte kennwortgeschützte Archive**
- **Berichte kennwortgeschützte Dokumente**
- **Berichte Dateien, die Makros enthalten**
- **Berichte versteckte Erweiterungen**

In der folgenden Baumstruktur sind auch die folgenden Untereinträge verfügbar:

- [Erkennungsaktionen](#)
- [E-Mail-Filterung](#)

9.2.6. Document Scanner für MS SharePoint

Dieser Eintrag enthält Einstellungen für **Document Scanner für MS SharePoint**.



Der Abschnitt **Scan-Eigenschaften**:



- **Heuristik verwenden** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die heuristische Analyse bei der Überprüfung zu aktivieren.
- **Auf potentiell unerwünschte Programme und Spyware prüfen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn potentiell unerwünschte Programme und Spyware gemeldet werden sollen.
- **Auf erweiterten Satz von potentiell unerwünschten Programmen prüfen** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein erweitertes Paket von Spyware zu erkennen: Programme, die harmlos sind, wenn Sie sie direkt vom Hersteller erhalten, die jedoch zu einem späteren Zeitpunkt zu Schadenszwecken missbraucht werden können, oder Programme, die in jedem Fall harmlos, jedoch nicht erwünscht sind (verschiedene Symbolleisten usw.). Dies stellt eine zusätzliche Maßnahme für mehr Komfort und eine erhöhte Sicherheit Ihres Computers dar. Es können jedoch legale Programme blockiert werden, weshalb diese Option standardmäßig ausgeschaltet ist. Hinweise: Diese Erkennungsfunktion stellt eine Ergänzung der vorangehenden Option dar. Lassen Sie daher die vorangehende Option immer aktiviert, um einen grundlegenden Schutz vor Spyware zu gewährleisten.
- **In Archiven scannen** – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Scanner auch Archiv-Dateien (ZIP, RAR usw.) durchsuchen soll.

Im Abschnitt **Berichte** können Sie auswählen, welche Einträge bei der Überprüfung gemeldet werden sollen. Die Berichte haben den Schweregrad **Information**. Die Standardaktion kann einfach im Bereich **Erkennungsaktionen** unter **Informationen** (siehe unten) angepasst werden.


Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Berichte kennwortgeschützte Archive**
- **Berichte kennwortgeschützte Dokumente**
- **Berichte Dateien, die Makros enthalten**
- **Berichte versteckte Erweiterungen**

In der Baumstruktur ist auch der folgende Untereintrag verfügbar:

- [Erkennungsaktionen](#)

9.2.7. Erkennungsaktionen



Im Untereintrag **Erkennungsaktionen** können Sie automatische Aktionen wählen, die während der Überprüfung ausgeführt werden sollen.

Die Aktionen sind für die folgenden Einträge verfügbar:

- **Erkennungen mit hohem Schweregrad** – gefährliche Elemente, die entfernt werden sollten.
- **Erkennungen mit mittlerem Schweregrad** – Elemente, die gefährlich sein können. Sie können aber entscheiden, ob Sie sie entfernen oder behalten möchten.
- **Erkennungen mit Schweregradinformationen** – Elemente, die nur zur Information dienen.

Wählen Sie im Dropdown-Menü für jeden Eintrag eine Aktion aus:


- **Keine** – Es wird keine Aktion ausgeführt.
- **In Quarantäne verschieben** – Die vorhandene Bedrohung wird in die Virenquarantäne verschoben.
- **Entfernen** – Die vorhandene Bedrohung wird entfernt.

Um einen benutzerdefinierten Betrefftext für Nachrichten einzugeben, die den betreffenden Eintrag/ die betreffende Bedrohung enthalten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Betreff hervorheben mit...**, und geben Sie den gewünschten Wert ein.

Hinweis: Die zuletzt genannte Funktion ist nicht in den Einstellungen für E-Mail-Scanner für MS

Exchange (VSAPI) und den Einstellungen des Document Scanner für MS SharePoint verfügbar.

9.2.8. E-Mail-Filterung




Im Untereintrag **E-Mail-Filterung** können Sie wählen, welche Anhänge automatisch entfernt werden sollen, sofern gewünscht. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Anhänge entfernen** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Funktion einzuschalten.
- **Alle ausführbaren Dateien entfernen** – Entfernt alle ausführbaren Dateien.
- **Alle Dokumente entfernen** – Entfernt alle Dokumentdateien.
- **Dateien mit durch Kommata getrennten Erweiterungen entfernen** – Tragen Sie in diesem Feld die Dateierweiterungen ein, die Sie automatisch entfernen möchten. Setzen Sie dabei zwischen den einzelnen Erweiterungen Kommata.
- **Gefilterte Anhänge in Virenquarantäne verschieben** – aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die gefilterten Anhänge nicht vollständig entfernt werden sollen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden alle in diesem Dialog ausgewählten Anhänge automatisch in die Virenquarantäne verschoben. Dies ist ein sicherer Ort, um möglicherweise schädliche Dateien aufzubewahren – Diese Dateien können dort angesehen und untersucht werden, ohne das System zu gefährden.

9.3. AVG Admin-Server-Einstellungen

Der **AVG Admin Server Monitor** ist Teil der Installation von **AVG Admin-Server**. Der AVG Admin Server Monitor wird als Symbol im Infobereich angezeigt und die Farbe des Symbols gibt den Status des AVG Admin-Servers an. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um den AVG Admin Server Monitor zu öffnen, der grundlegende Informationen zu den Serveraktivitäten enthält.

Wenn kein Symbol verfügbar ist, können Sie den AVG Admin Server Monitor über das Windows-Startmenü starten: **Alle Programme/AVG Remote-Verwaltung/AVG Admin Server Monitor**.




Der Dialog AVG Admin Server Monitor enthält folgende Schaltflächen:

- **Server beenden** – Ermöglicht Ihnen, den AVG Admin-Server zu beenden.
- **Server anhalten** – Ermöglicht Ihnen, den AVG Admin-Server anzuhalten und wieder auszuführen.
- **Server neu starten** – Ermöglicht Ihnen, den AVG Admin-Server neu zu starten.
- **Servereinstellungen** – Ermöglicht Ihnen, den AVG Admin-Server zu konfigurieren.

Wenn Sie nicht möchten, dass der **AVG Admin Server Monitor** beim Start von Windows automatisch gestartet wird, können Sie das Kontrollkästchen **AVG Admin Server Monitor bei Start ausführen** deaktivieren (nicht empfohlen).

9.3.1. Reiter „Allgemein“

Dieser Reiter enthält folgende Optionen:



- **Abschnitt „Lizenz“**

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ändern**, um eine neue Lizenznummer einzugeben und/oder Informationen zu Ihrer Person oder Ihrer Firma einzugeben.

Diese Lizenznummer muss der Netzwerklizenz entsprechen, d. h. die Unterstützung der Remote-Verwaltung muss aktiviert sein.

- **Abschnitt „Verbindung“**

Hier können Sie die Portnummer und die lokale Adresse ändern.

- **Port** – Der Standardwert für den Port ist 4158. Sie können den Standardwert jederzeit ändern, indem Sie auf die Schaltfläche **Setze Standardport** klicken.
- **Lokale Adresse** – Geben Sie die lokale Adresse für eingehende Verbindungen ein. Es ist kein Standardwert festgelegt, wodurch alle lokalen Adressen ausgewählt sind. Wenn der angegebene Name zu mehr als einer Adresse führt, wird die erste verfügbare verwendet (der Server probiert alle Adressen aus).

- **IPv4/IPv6 verwenden** – Geben Sie an, welche Version des Internetprotokolls Sie für die Verbindung bevorzugen (die Standardeinstellung ist IPv4 vor IPv6).

- **Abschnitt Serverzugriff**

Geben Sie in diesem Abschnitt den ausgewählten Benutzernamen zusammen mit dem entsprechenden Kennwort für den Zugriff auf das AVG DataCenter ein. Die Werte sind optional, ihre Verwendung wird jedoch empfohlen, um die Sicherheit zu erhöhen.


Hinweis: Der Benutzername und das Kennwort werden für das Herstellen von Verbindungen zwischen Stationen und dem AVG DataCenter verwendet. Um (über den AVG Assistent für die Netzwerkinstallation oder manuell) eine Verbindung zwischen Stationen und dem AVG DataCenter herstellen zu können, müssen diese Werte ordnungsgemäß eingegeben werden.

- Abschnitt **Verschiedenes**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Serverabbild automatisch zur Analyse senden, **um potentielle Absturzbilder von AVG Admin-Server zur weiteren Analyse direkt an unseren technischen Support zu senden.**

9.3.2. Reiter „DataCenter“

Dieser Reiter enthält folgende Optionen:



AVG Admin-Server-Einstellungen

Allgemein | **AVG Data Center** | UpdateProxy | E-Mail

Datenbanksystemeinstellungen

Datenbanksystem: Firebird

Datenbankdatei: C:\ProgramData\Avg2013\Admin Server Data\avgdb.fdb

Verbindungszeichenfolge zur Datenbank

Benutzername: SYSDBA

Kennwort: XXXXXXXX

Computername

Instanz

AVG Data Center-Einstellungen

Regelmäßige Datenbank-Backups erstellen

zu einer festen Zeit ausführen: 12:00:00 AM

Intervall für Backups: 2 Tagen

Hilfe | OK | Abbrechen



Datenbanksystemeinstellungen – Dieser Abschnitt enthält die Datenbankoptionen. Um das **Datenbanksystem** zu ändern, wählen Sie ein anderes System aus der Dropdown-Liste aus.

- **Firebird**

Diese Datenbank-Engine ist für kleinere Netzwerke mit bis zu 150 Stationen geeignet. Die Datenbank ist eine Standardkomponente der AVG Internet Security Business Edition-Installation.

Um den Speicherort der Datenbankdatei zu ändern, können Sie im Feld **Datenbankdatei** einen anderen Pfad angeben.

- **MS SQL Server Express**

MS SQL Server Express Edition ist eine eingeschränkte Version von **Microsoft SQL Server** für bis zu 1000 Stationen. Das Produkt ist keine Standardkomponente von AVG Internet Security Business Edition. Seine Nutzung wird nicht durch eine kommerzielle Lizenz beschränkt.

Um den Namen der Datenbank zu ändern, können Sie den gewünschten Namen im Feld **Name der Datenbank** eingeben.

- **MS SQL Server**

Diese Engine kann über 1000 Stationen in großen Netzwerken bedienen. MS SQL Server ist keine Standardkomponente von AVG Internet Security Business Edition, und die Nutzung erfordert eine entsprechende Microsoft SQL Server-Lizenz.

Um den Namen der Datenbank zu ändern, können Sie den gewünschten Namen im Feld **Name der Datenbank** eingeben.

- **Oracle**

Diese Engine kann über 1000 Stationen in großen Netzwerken bedienen. Oracle ist keine Standardkomponente von AVG Internet Security Business Edition, und die Nutzung erfordert eine kommerzielle Lizenz.

- **MySQL**

Diese Engine kann über 1000 Stationen in großen Netzwerken bedienen. MySQL ist standardmäßig nicht in AVG Internet Security Business Edition enthalten, und zum Einsatz in kommerziellen Umgebungen ist möglicherweise eine kommerzielle Lizenz erforderlich.

Im Abschnitt **Verbindungszeichenfolge zur Datenbank** können Sie die folgenden Parameter ändern (nicht für alle Datenbank-Engines verfügbar):

- **Benutzername** – Ein Datenbank-Benutzername, der im AVG Admin-Server-Implementierungsassistenten zum Erstellen der Datenbank ausgewählt wurde.
- **Kennwort** – Ein Kennwort, das im AVG Admin-Server-Implementierungsassistenten zum Erstellen der Datenbank ausgewählt wurde.
- **Computername** – Geben Sie den Namen des Computers mit der Datenbank ein.



- **Instanz** – Bezieht sich auf eine bestimmte Installation von SQL Server/Oracle, wenn mehr als eine Instanz auf der Station installiert wurde.

Der Abschnitt **DataCenter-Einstellungen** enthält folgende Optionen:

- **Regelmäßige Datenbank-Backups erstellen** – Wenn diese Option aktiviert ist, erstellt AVG Admin-Server automatisch Datenbank-Backups. Sie können wählen, wann und wie oft die Backups durchgeführt werden sollen.


Die Backup-Dateien werden an dem folgenden Speicherplatz gespeichert:

C:\Dokumente und Einstellungen\Alle Benutzer\Anwendungsdaten\AVG2013\Admin Server Data\DatabaseBackup

Um die Ordner leichter unterscheiden zu können, sind sie im Format JAHR-MM-TT ZEIT benannt.

9.3.3. Reiter „UpdateProxy“

Dieser Reiter enthält folgende Optionen:



- **Ordner für Aktualisierungsdateien** – Geben Sie einen vollständigen Pfadnamen (beispielsweise C:\AVGUpdate) für das Verzeichnis ein, in dem die heruntergeladenen Dateien gespeichert werden.



- Βεργειχη **Downloadquelle** (mit zwei separaten Reitern für Stationen mit AVG 2013 und dem älteren AVG 2012)

Enthält eine Liste der verfügbaren Aktualisierungsserver, nach Priorität sortiert. Der erste Server in der Liste wird verwendet. Folgende Optionen sind verfügbar:

Hinzufügen – Ein Dialog zum Hinzufügen eines neuen Aktualisierungsservers wird angezeigt.

Bearbeiten – Ermöglicht das Bearbeiten des ausgewählten Eintrags.

Löschen – Ermöglicht das Löschen des ausgewählten Eintrags.

Standard – Ermöglicht das Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen des Aktualisierungsservers.

Nach oben – Ermöglicht das Erhöhen der Priorität eines Servers.

Nach unten – Ermöglicht das Verringern der Priorität eines Servers.

Sie können einzelne Einträge auch aktivieren oder deaktivieren. Nur aktivierte Einträge werden vom AVG Admin-Server berücksichtigt.

- **Herunterladen von Anti-Spam-Updates zulassen** – Wenn Sie keine Updates für Anti-Spam herunterladen möchten, deaktivieren Sie diese Option.

Hinweis: Updates für Anti-Spam werden direkt von den Mailshell-Servern heruntergeladen.

Weitere Informationen zu den Updates für Anti-Spam finden Sie im Kapitel [Konfiguration/ Gemeisame Einstellungen für Stationen/Gruppen/Anti-Spam](#).


- **Internetverbindung**

Wenn Sie einen Proxy-Server im Netzwerk verwenden, können Sie hier entsprechende Angaben machen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Proxy-Server verwenden**, und geben Sie die **Adresse** und die **Port** nummer Ihres Proxy-Servers ein.

Wenn der Server eine Anmeldung zum Herstellen der Verbindung benötigt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Authentifizierung**, und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.

9.3.4. Reiter "E-Mail"

Dieser Reiter enthält folgende Optionen:



The screenshot shows the 'AVG Admin-Server-Einstellungen' dialog box with the 'E-Mail' tab selected. The dialog has four tabs: 'Allgemein', 'AVG Data Center', 'UpdateProxy', and 'E-Mail'. The 'E-Mail' tab contains two main sections. The first section, 'Kopfzeile der Nachricht', has six text input fields labeled 'An:', 'Kopie:', 'Blindkopie:', 'Von:', 'Antwort an:', and 'Betreff:'. The second section, 'Server für E-Mail-Versand (SMTP)', has four text input fields labeled 'SMTP-Server:', 'SMTP-Port:' (with '25' entered), 'SMTP-Login:', and 'SMTP-Kennwort:'. Below these fields is a 'Test-E-Mail senden' button. At the bottom of the dialog are three buttons: 'Hilfe', 'OK', and 'Abbrechen'.

Um [Grafikberichte](#) per E-Mail senden oder [Benachrichtigungen](#) empfangen zu können, müssen Sie zunächst diesen Reiter konfigurieren.

Hinweis: Die wichtigen auszufüllenden Felder befinden sich im Bereich **Server für E-Mail-Versand (SMTP)** (siehe unten). Im Assistent zum Erstellen von Berichtszeitplänen können Sie auch andere Felder (An/Betreff/Text) auswählen; alle hier eingegebenen Werte werden jedoch als Standardwerte angesehen.

Der Abschnitt **Kopfzeile der Nachricht** enthält folgende Felder:

- **An** – Geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen an, an die der/die Bericht(e) geschickt werden soll(en). Trennen Sie die verschiedenen Adressen durch ein Komma voneinander ab. Dieses Feld kann auch während des Erstellens von Berichtszeitplänen ausgefüllt werden.
- **Kopie** – Dieser Wert ist optional. Geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen an, an die der/die Bericht(e) geschickt werden soll(en). Trennen Sie die verschiedenen Adressen durch ein Komma voneinander ab.
- **Blindkopie** – Dieser Wert ist optional. Geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen an, an die der/die Bericht(e) als Blindkopie gesendet werden soll(en). (Kein anderer Empfänger kann dann diese E-Mail-Adressen sehen.) Trennen Sie die verschiedenen Adressen durch ein



Komma voneinander ab.

- **Von** – Dieser Wert ist optional. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders und/oder den Namen und die E-Mail-Adresse in spitzen Klammern ein (<benutzer@adresse.de>).
- **Antwort an** – Dieser Wert ist optional. Geben Sie die E-Mail-Adresse für eine Antwort an.
- **Betreff** – Geben Sie einen aussagekräftigen Betreff für die Berichte ein.

Der Abschnitt **Server für E-Mail-Versand (SMTP)** enthält folgende Felder, die vom Benutzer angepasst werden können:

- **SMTP-Server** – Geben Sie die Adresse des SMTP-Servers (IP-Adresse oder Domainname) an.
- **SMTP-Port** – Geben Sie die Portnummer für den SMTP-Server an. Der Standardwert ist 25.

Falls Ihr SMTP-Server eine Authentifizierung zum Senden von E-Mails erfordert, geben Sie die Anmeldedaten unten ein:

- **SMTP-Login** – Geben Sie den Benutzernamen an.
- **SMTP-Kennwort** – Geben Sie das Kennwort an.

Um die E-Mail-Einstellungen zu testen, können Sie über die Schaltfläche **Test-E-Mail senden** eine Testnachricht über den angegebenen SMTP-Server an vorher festgelegte Empfänger senden.

Bestätigen Sie alle Änderungen an der Serverkonfiguration durch Klicken auf **OK**. Die Änderungen werden jedoch erst wirksam, nachdem der Server wieder mit der neuen Konfiguration gestartet wurde. Wenn der **AVG Admin-Server** ausgeführt wird, werden Sie über einen Dialog aufgefordert, den Server neu zu starten (während des Neustarts ist der Server für einige Minuten nicht verfügbar).

9.4. Verbindungszeichenkette

Die Verbindung zwischen Stationen und dem AVG DataCenter wird über eine sogenannte **Verbindungszeichenkette** hergestellt. Diese Zeichenkette besteht aus der Adresse des **AVG Admin-Servers** und einer Portnummer. Zum Beispiel:

localhost:4158

Um eine Verbindung zwischen einer Station und dem AVG DataCenter herstellen (und diese über die AVG Admin-Konsole verwalten) zu können, muss die Komponente **Remote-Verwaltung** auf der/ den betreffenden Station(en) installiert sein. Während der Installation dieser Komponente werden Sie aufgefordert, die Verbindungszeichenkette für das AVG DataCenter einzugeben. Sobald eine Verbindung zwischen der Station und dem AVG DataCenter hergestellt wurde, können Sie die Station über die **AVG Admin-Konsole** verwalten. Sie können die Verbindungszeichenkette auch zu einem späteren Zeitpunkt über die AVG-Benutzeroberfläche auf der Station (unter Tools/Erweiterte Einstellungen) ändern.

Gehen Sie wie folgt vor, um von der AVG Admin-Konsole eine Verbindung zum AVG DataCenter herzustellen:

1. Klicken Sie in der **AVG Admin-Konsole** oben auf das Menü „DataCenter“, und wählen Sie



den Eintrag **Mit AVG DataCenter verbinden** aus.

2. Geben Sie eine neue Serveradresse und Portnummer oder auch einen Benutzernamen und ein Kennwort ein, falls erforderlich.
3. Klicken Sie zur Bestätigung auf die Schaltfläche **OK**.

9.5. Proxy-Server

In diesem Kapitel werden Einstellungen für Internet-Proxy-Server behandelt.

Im Allgemeinen bezieht sich der Begriff Proxy-Server auf einen Server in einem privaten Netzwerk, der den Zugriff auf externe Netzwerkressourcen ermöglicht.

In AVG Internet Security Business Edition stehen grundsätzlich zwei Optionen für die Verwendung von Proxy-Servern zur Auswahl:

1. Verwenden Sie einen eigenen Proxy-Server, um eine Verbindung zu den AVG-Aktualisierungsservern herzustellen. In diesem Fall müssen Sie die Proxy-Server-Einstellungen für alle Stationen definieren. Führen Sie dazu folgende Schritte aus:
 - Wählen Sie in der **AVG Admin-Konsole im oberen Menü Tools** den Eintrag **Gemeinsame Einstellungen für Stationen** aus.
 - Navigieren Sie zu **Aktualisierung**, und wählen Sie **Proxy** aus.
 - Wählen Sie rechts im Dialog **Proxy verwenden** aus, und geben Sie je nach Ihren Netzwerkeinstellungen **Manuell** oder **Automatisch** als Konfigurationsoption an.
 - Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Änderungen zu bestätigen.
 - Warten Sie, bis alle Stationen synchronisiert wurden. (Eine Synchronisierung wird standardmäßig alle 60 Minuten gestartet.)

Sie können auch die sofortige Synchronisierung aller Stationen erzwingen: Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Eintrag **Stationen**, und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option **Einstellungen synchronisieren** aus.

2. Stellen Sie die **UpdateProxy-Rolle** für den **AVG Admin-Server** als Vermittler (d. h. als Proxy-Server) zwischen den offiziellen AVG-Aktualisierungsservern und Ihren Stationen bereit. Dieser lädt alle erforderlichen Aktualisierungsdateien für die AVG-Stationen herunter, die mit Ihrem DataCenter verbunden sind. Mit dieser Option sparen Sie Bandbreite. Sie können auch mehrere UpdateProxy-Server bereitstellen und so die Arbeitsleistung auf zwei oder mehrere Server (je nach Netzwerkgröße) verteilen.

Um die UpdateProxy-Rolle für Ihren AVG Admin-Server bereitzustellen, navigieren Sie im Windows-Startmenü zu **Alle Programme/AVG 2013 Remote-Verwaltung/AVG Admin-Server-Implementierungsassistent**, aktivieren Sie im zweiten Schritt des Assistenten das Kontrollkästchen **UpdateProxy-Rolle**, und führen Sie die folgenden Schritte aus.

Wenn Sie Ihren Internet-Proxy-Server noch konfigurieren müssen, damit der AVG Admin-Server die entsprechenden Dateien von den AVG-Aktualisierungsservern herunterladen kann, gehen Sie wie folgt vor:



- Öffnen Sie die **AVG Admin-Server-Einstellungen** im Menü **Tools** der AVG Admin-Konsole.
- Navigieren Sie zum Reiter **UpdateProxy**, und aktivieren Sie im Abschnitt **Internetverbindung** die Option **Proxy-Server verwenden**. Geben Sie die Proxy-Server-Daten ein, und klicken Sie auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

9.6. AVG Admin-Konsole

9.6.1. Kontextmenü

Wenn Sie im linken Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf **Stationen** klicken, wird ein Kontextmenü mit folgenden Optionen angezeigt:

- **Neue Gruppe** – Ermöglicht das Erstellen einer neuen Gruppe. (Weitere Informationen über Gruppen erhalten Sie im Kapitel [Stationsgruppen](#).)
- **Einstellungen synchronisieren** – Fordert Sie zum unmittelbaren Synchronisieren der Einstellungen mit den Stationen auf.
- **Zur Programmaktualisierung auffordern** – Fordert alle Stationen zum Programmupdate auf.
- **Zur Aktualisierung der Virendatenbank auffordern** – Fordert alle Stationen zum Update der Virendatenbank auf.
- **Zur Rückkehr zum letzten Update der Virendatenbank auffordern** – Fordert alle Stationen auf, zur vorherigen Version der Virendatenbank zurückzukehren.
- **Temporäre Aktualisierungsdateien löschen** – Sendet eine Anfrage an alle Stationen, die temporären Aktualisierungsdateien zu löschen.
- **Testergebnisse anfordern** – Fordert alle Stationen zur Übermittlung der Scan-Ergebnisse auf.
- **Neuen Bericht erstellen** – Startet den Dialog zur Erstellung von [Grafikberichten](#).


Wenn Sie im linken Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf **Neue Stationen** oder auf eine bestehende Gruppe klicken, wird ein Kontextmenü mit folgenden Optionen angezeigt:

- **Neue Gruppe** – Ermöglicht das Erstellen einer neuen Gruppe. (Weitere Informationen über Gruppen erhalten Sie im Kapitel [Stationsgruppen](#).)
- **Gruppe bearbeiten** – Ermöglicht das Ändern des Namens und der Beschreibung der Gruppe (mit Ausnahme der Gruppe **Neue Stationen**).
- **Gruppe löschen** – Ermöglicht das Löschen der ausgewählten Gruppe (mit Ausnahme der Gruppe **Neue Stationen**).
- **Zugriffssteuerung für eine Gruppe**

Wenn Sie die Funktion für uneingeschränkte Zugriffssteuerung (**Menüeintrag DataCenter-Einstellungen** in DataCenter im oberen Hauptmenü der **AVG Admin-Konsole**) verwenden und mindestens ein Benutzerkonto vorhanden ist, können Sie mit Hilfe dieser Funktion die Zugriffsrechte der ausgewählten Gruppe von Stationen festlegen.

Durch Doppelklicken auf einen Kontonamen wird ein Dropdown-Menü geöffnet (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um das Kontextmenü mit demselben Inhalt zu öffnen). Aus diesem Menü können Sie die Art der Berechtigung wählen:

- **Uneingeschränkter Zugriff** – Das ausgewählte Benutzerkonto hat uneingeschränkten Zugriff auf die Gruppe.
- **Schreibgeschützt** – Das ausgewählte Benutzerkonto kann die Gruppe nur einsehen.
- **Kein Zugriff** – Das ausgewählte Benutzerkonto hat keinen Zugriff auf die Gruppe.
- **Gruppeneinstellung**
 - **Gemeinsame Einstellungen für die Gruppe** – Öffnet die [gemeinsamen Einstellungen](#) für eine Gruppe.
 - **Gemeinsame Einstellungen von Firewall für die Gruppe** – Öffnet die gemeinsamen Firewall-Einstellungen für eine Gruppe.
 - **Einstellungen synchronisieren** – Fordert Sie zum unmittelbaren Synchronisieren der Einstellungen mit den Stationen auf.
 - **Einstellungen kopieren nach...** – Öffnet einen neuen Dialog:



Verwenden Sie diesen Dialog, um Gruppeneinstellungen zwischen Gruppen, Stationen und/oder Anwendungsservern zu kopieren. Sie können Objekte auswählen, für die die Konfiguration gespeichert werden soll, indem Sie eine Gruppe aus dem Rolldown-Menü und/oder eine einzelne Gruppe oder Station durch Aktivieren des entsprechenden


Kontrollkästchens auswählen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf OK.

- **Einstellungen importieren...** – Ermöglicht Ihnen, Einstellungen aus einer Konfigurationsdatei zu laden und diese auf eine bestimmte Stationsgruppe anzuwenden. Diese Datei (im .pck-Format) kann Firewall-Einstellungen enthalten (oder aber auch nicht, abhängig von der Station oder Stationsgruppe, die zuvor für die Erstellung verwendet wurde). Wenn Sie weitere Informationen über die Erstellung einer Konfigurationsdatei benötigen, beachten Sie die Beschreibung zum Feld Einstellungen exportieren... unten.
- **Einstellungen exportieren...** – Ermöglicht Ihnen, Einstellungen für die ausgewählte Stationsgruppe in einer einzelnen Konfigurationsdatei (im .pck-Format) zu speichern (einschließlich Firewall-Einstellungen, wenn die Firewall auf mindestens einer Station vorhanden ist). Sie werden aufgefordert, festzulegen, wo Sie die Datei speichern möchten. Einstellungen aus der Konfigurationsdatei können auf jede Station oder Stationsgruppe angewendet werden (über das oben genannte Feld "Einstellungen importieren...").
- **Mit Update verwandte Aufgaben**
 - **Zur Programmaktualisierung auffordern** – Fordert alle Stationen zum Programmupdate auf.
 - **Zur Aktualisierung der Virendatenbank auffordern** – Fordert alle Stationen zum Update der Virendatenbank auf.
 - **Zur Rückkehr zum letzten Update der Virendatenbank auffordern** – Fordert die ausgewählte Station auf, zur vorherigen Version der Virendatenbank zurückzukehren und die letzte Version zu ignorieren.
 - **Temporäre Aktualisierungsdateien löschen** – Sendet eine Anfrage an alle neuen Stationen, die temporären Aktualisierungsdateien zu löschen.
- **Testergebnisse anfordern** – Fordert alle Stationen zur Übermittlung der Scan-Ergebnisse auf.
- **Neuen Bericht erstellen** – Startet den Dialog zur Erstellung von [Grafikberichten](#).

Weitere Kontextmenüoptionen sind verfügbar, wenn Sie in der aktuellen Ansicht mit der rechten Maustaste auf eine Station klicken:

- **Stationsübersicht** – Öffnet den Dialog „Stationsübersicht“, der detaillierte und übersichtliche Informationen über die ausgewählte Station enthält. Der Dialog enthält folgende Schaltflächen:
 - **Einstellungen** – Öffnet die Stationseinstellungen.
 - **Firewall-Einstellungen** – Zeigt die Firewall-Einstellungen der aktuell ausgewählten Station an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Komponente „Firewall“ installiert ist.


- **Exportieren** – Ermöglicht den Export von Informationen in eine .csv-Datei.
- **Schließen** – Schließt den Dialog.
- **Stationseinstellungen:**
 - **Einstellungen** – Öffnet die Stationseinstellungen.
 - **Firewall-Einstellungen** – Zeigt die Firewall-Einstellungen der aktuell ausgewählten Station an. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Komponente „Firewall“ installiert ist.
 - **Einstellungen synchronisieren** – Fordert Sie zum unmittelbaren Synchronisieren der Stationseinstellungen mit dem AVG DataCenter auf.
 - **Komponentenstatus aktualisieren** – Aktualisiert den Status aller Komponenten.
 - **Einstellungen kopieren nach...** – Öffnet einen neuen Dialog:



Verwenden Sie diesen Dialog, um Einstellungen des Anwendungsservers zwischen Gruppen, Stationen und/oder Anwendungsservern zu kopieren. Sie können Objekte auswählen, für die die Konfiguration gespeichert werden soll, indem Sie eine Gruppe aus dem Roll-down-Menü und/oder eine einzelne Gruppe oder Station durch Aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens auswählen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Auswahl auf **OK**.


- **Einstellungen importieren...** – Ermöglicht Ihnen, Einstellungen aus einer ausgewählten Konfigurationsdatei zu laden und diese auf einem bestimmten Anwendungsserver anzuwenden. Diese Datei (im **.pck**-Format) kann Firewall-Einstellungen enthalten (oder aber auch nicht, abhängig von der Station oder Stationsgruppe, die zuvor für die Erstellung verwendet wurde). Wenn Sie weitere Informationen über die Erstellung einer Konfigurationsdatei benötigen, beachten Sie die Beschreibung zum Feld **Einstellungen exportieren...** unten.

- **Einstellungen exportieren...** – Ermöglicht Ihnen, Einstellungen für den ausgewählten Anwendungsserver in einer einzelnen Konfigurationsdatei (im **.pck**-Format) zu speichern (einschließlich Firewall-Einstellungen, wenn die Firewall auf mindestens einer Station vorhanden ist). Sie werden aufgefordert, festzulegen, wo Sie die Datei speichern möchten. Einstellungen aus der Konfigurationsdatei können auf jede Station, jeden Anwendungsserver oder jede Stationsgruppe angewendet werden (über das oben genannte Feld **Einstellungen importieren...**).
- **Stationsbeschreibung**



Geben Sie einfach eine kurze Beschreibung in das Textfeld des Dialogs ein, und klicken Sie auf OK.

- **Beschreibung von Station anfordern** – Fordert die ausgewählte Station auf, ihre Beschreibung zu übermitteln. Wenn eine Beschreibung vorhanden ist, wird sie in der Spalte **Beschreibung** angezeigt.
- **Stationsabschaltung oder -neustart**




Mithilfe dieses Dialogs können Sie die ausgewählte Station ausschalten oder neu starten. Wählen Sie die Aktion aus dem ersten Dropdown-Menü und die Verzögerung aus dem zweiten Menü aus.

- **Mit Scan verwandte Aufgaben:**

- **Testergebnisse anfordern** – Fordert die ausgewählte Station zur Übermittlung der Scan-Ergebnisse auf.
- **Zeige Scan-Ergebnisse mit Infektionen** – Zeigt nur die Scan-Ergebnisse mit

Infektionen auf der ausgewählten Station an.

- o **Virenquarantäne anzeigen** – Zeigt den Inhalt der Virenquarantäne der ausgewählten Station an.




Infektionsart	Virename	Dateipfad	Speicherdatum
Hoch	Virus identifiziert: EICAR_Test	C:\virs\eicar.com	2012-10-09 12:05:56
Hoch	Virus identifiziert: EICAR_Test	C:\virs\eicar_com.zip	2012-10-09 12:05:57

Verwenden Sie die Schaltfläche **Aktualisieren**, um die neuesten Funde in der Virenquarantäne anzuzeigen. Verwenden Sie die folgenden Schaltflächen, um mit individuellen Bedrohungen zu arbeiten:

- **Wiederherstellen** – Wählen Sie eine oder mehrere Bedrohungen aus, die Sie auf der Station wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf diese Schaltfläche.
- **Löschen** – Verwenden Sie diese Schaltfläche, um die gewählten Bedrohungen zu löschen.

- o **Scans verwalten** – Zur Anzeige und Verwaltung der Scans mithilfe dieser Funktion muss die entsprechende Station eingeschaltet und mit dem DataCenter verbunden sein. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:



Scan-Name	Aktueller Sta...	Scan gestartet	Gescannte ...	Gesamtzahl ...	Beenden erf...
Anti-Root...	Scan kann g...	Nicht verfüg...	Nicht verfüg...	Nicht verfüg...	Nicht verfüg...
Geplanter...	Scan kann g...	Nicht verfüg...	Nicht verfüg...	Nicht verfüg...	Nicht verfüg...
Gesamten...	Scan kann g...	Nicht verfüg...	Nicht verfüg...	Nicht verfüg...	Nicht verfüg...

- **Aktualisieren** – Ruft die aktuellsten Scan-Informationen von der Station ab.
- **Starten** – Startet die ausgewählten Scans auf der Remote-Station.
- **Fortsetzen** – Setzt die ausgewählten Scans auf der Remote-Station fort.
- **Unterbrechen** – Unterbricht die ausgewählten Scans auf der Remote-Station.
- **Anhalten** – Stoppt die ausgewählten Scans auf der Remote-Station.

Schließen Sie das Fenster mithilfe der Schaltfläche **Schließen**.

- **Scan auf den ausgewählten Stationen starten**



Ein neuer Dialog wird angezeigt. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Gesamten Computer scannen“, „Geplanter Scan“ oder „Anti-Rootkit-Scan“ aus. Klicken Sie anschließend auf OK, um Ihre Anfrage an die ausgewählte Station zu senden.


- **Mit Update verwandte Aufgaben:**

- **Zur Programmaktualisierung auffordern** – Fordert die ausgewählte Station zum Programmupdate auf.
- **Zur Aktualisierung der Virendatenbank auffordern** – Fordert die ausgewählte Station zum Update der Virendatenbank auf.
- **Zur Rückkehr zum letzten Update der Virendatenbank auffordern** – Fordert die ausgewählte Station auf, zur vorherigen Version der Virendatenbank zurückzukehren und die letzte Version zu ignorieren.
- **Temporäre Aktualisierungsdateien löschen** – Sendet eine Anfrage an alle ausgewählten Stationen, die temporären Aktualisierungsdateien zu löschen.


- **Stationsstatistik:**

- **Protokoll von Firewall anzeigen** – Zeigt das Firewall-Kommunikationsprotokoll der ausgewählten Station an.
- **Ereignisse von ausgewählten Stationen anzeigen** – Zeigt die Ereignisse an, die mit der gewählten Station zusammenhängen.
- **Ereignisprotokoll anzeigen** – Zeigt das Ereignisprotokoll der ausgewählten Station an.


- **Statistiken für die Komponenten "E-Mail-Scanner" und "Anti-Spam" anzeigen** – öffnet die Statistiken für die Komponenten "E-Mail-Scanner" und "Anti-Spam".
- **Diagnosedaten sammeln** – Fordert die ausgewählte Station auf, Diagnosedaten auszugeben, die Sie dann entweder direkt an den technischen Support von AVG senden oder zur weiteren Bearbeitung lokal speichern können:



Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**, um die Diagnosedaten herunterzuladen. Warten Sie, da es einige Zeit dauern kann, bis alle notwendigen Daten heruntergeladen wurden. Nach Abschluss der Aktion wird folgender Dialog angezeigt:



Verwenden Sie die Schaltfläche „Speichern“, um die Daten zur späteren Verwendung (d. h. zum Versenden per E-Mail) auf Ihrer Festplatte zu speichern. Klicken Sie auf **Senden**, um die Inhalte direkt zu senden:



Diagnosedaten werden zur Analyse versendet

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein (erforderlich)

Beschreiben Sie kurz das Problem der Station

Liste der angehängten Dateien

Liste der angehängten Dateien

6504870b-392d-4759-a002-353c7fac0943[3101413e-9dc0-47d1-942b-d16b5fc2ab77]_A.txt
6504870b-392d-4759-a002-353c7fac0943[3101413e-9dc0-47d1-942b-d16b5fc2ab77]_A.zip

[Proxy-Einstellungen...](#)


Senden Anhängen Entfernen Abbrechen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und beschreiben Sie im nächsten Feld kurz das Problem mit der Station. Wenn Sie zusätzliche Dateien anhängen müssen (z. B. einen Screenshot oder bereits vom technischen Support von AVG angeforderte Protokolle), wählen Sie diese über die Schaltfläche **Anhängen** aus. Um ungewollte Anhänge zu löschen, wählen Sie diese aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Entfernen**.

Wenn Sie in Ihrem Netzwerk einen Proxy-Server verwenden, können Sie Einstellungen hierzu über den Dialog **Proxy-Einstellungen** eingeben.

Klicken Sie auf **Senden**, um den Vorgang abzuschließen.

- **Neuen Bericht erstellen** – Startet den Dialog zur Erstellung von [Grafikberichten](#).
- **Einer Gruppe hinzufügen** – Fügt die ausgewählte Station einer Gruppe hinzu.
- **Aus einer Gruppe entfernen** – Entfernt die ausgewählte Station aus einer benutzererstellten Gruppe.
- **Station löschen** – Löscht die Station aus dem AVG DataCenter.
- **Verfügbarkeit der Stationen überprüfen**



In diesem Dialog können Sie ermitteln, welche Stationen verfügbar (online) und welche nicht verfügbar (offline) sind. Der Status jeder Station wird in der Spalte rechts neben dem Stationsnamen angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erneut überprüfen** oder doppelklicken Sie auf den Stationsnamen, um die Verfügbarkeit erneut zu prüfen.

9.6.2. Stationsgruppen

Stationsgruppen können vom Administrator nach Bedarf definiert werden. Alle Objekte einer Gruppe übernehmen dann die Konfigurationseinstellungen für diese Gruppe.

Auf diese Weise kann der Administrator eine Gruppenkonfiguration festlegen und ältere Konfigurationen für eine bestimmte Station durch Zuweisen der Station zu einer Gruppe ändern. Das Zuweisen von Stationen zu Gruppen erleichtert die Verwaltung erheblich. Diese Vorgehensweise wird empfohlen, wenn die Anzahl der Stationen die Anzahl der Datensätze übersteigt, die auf dem Bildschirm angezeigt werden können (etwa 20 bis 25 Objekte).

Das Erstellen und Verwalten von Stationsgruppen ist in beiden Fällen gleich. Im Folgenden wird das entsprechende Verfahren für Stationen beschrieben:

- **Neue Gruppe...**

Befolgen Sie diese Schritte zum Erstellen einer neuen Gruppe:

- Klicken Sie im Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf die Gruppe **Stationen**.
- Wählen Sie **Neue Gruppe** aus dem Kontextmenü aus, und geben Sie einen Namen ein.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die Erstellung der Gruppe zu bestätigen.

Sobald Sie die Gruppe erstellt haben, wird ein neues Objekt der gemeinsamen Einstellungen im AVG DataCenter erstellt, das weiter bearbeitet werden kann. Alle Mitglieder einer neuen Gruppe haben dann automatisch die Konfigurationseinstellungen dieses Objekts gemein.

- **Gruppe löschen**

Das Verfahren zum Löschen einer Gruppe ist vergleichbar dem der Erstellung.



- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Gruppennamen, den Sie löschen möchten.
- Wählen Sie aus dem neu geöffneten Kontextmenü den Eintrag **Gruppe löschen** aus.

Über das gleiche Kontextmenü können Sie auch Gruppen umbenennen (Option **Gruppe bearbeiten**).

- **Stationen zwischen Gruppen verschieben**

Sie können schnell eine oder mehrere Stationen zwischen einzelnen Gruppen verschieben. Wählen Sie dazu eine oder mehrere Stationen aus, und ziehen Sie den Cursor bei geklickter linker Maustaste in die Zielgruppe, und lassen Sie die Maustaste los.

Stationen können mithilfe der Kontextmenü-Option **Einer Gruppe hinzufügen** auch einer Stationsgruppe zugewiesen werden. Sie können gleichzeitig mehrere Workstations markieren und zuweisen.

Die Gruppe **Neue Stationen** ist eine Systemgruppe, die nicht gelöscht werden kann. Stationen, die zum ersten Mal mit dem AVG DataCenter verbunden sind, werden dieser Gruppe automatisch zugewiesen; es sei denn, Sie weisen sie bei der Remote-Installation einer anderen Gruppe zu. Alle Stationen werden in der Hauptgruppe **Stationen** angezeigt.

9.7. Sidebar/Desktop-Gadgets


Sie können optional eine Sidebar bzw. ein Desktop-Gadget mit Informationen zu AVG Remote-Verwaltung einbeziehen.

Hinweis: Die Desktop-Gadgets für Windows (in Windows Vista „Windows-Sidebar“ genannt) sind für die Betriebssysteme Windows Vista und Windows 7 verfügbar. Dabei handelt es sich um eine Seitenleiste, die am Rand des Desktops verankert ist. Diese Gadgets können verschiedene Aufgaben ausführen, wie z. B. die Anzeige von statistischen Informationen oder Anmeldebildschirmen usw.

Zur Anzeige einer Windows-Sidebar bzw. eines Desktop-Gadgets für AVG Remote-Verwaltung müssen Sie diese/s zunächst installieren, d. h. dass Kontrollkästchen im Setup-Dialog aktivieren (Standardoption) (siehe Kapitel [Installationstyp](#) für weitere Informationen).

Öffnen Sie zur Aktivierung der Sidebar/des Gadgets unter Windows den Abschnitt **Gadgets** (meistens Rechtsklick auf dem Desktop und Auswahl der Option **Gadgets** aus dem Kontextmenü). Wählen Sie auf dem Bildschirm das Gadget für AVG Remote-Verwaltung (AVG-Logo) aus, und ziehen Sie es an eine beliebige Position auf Ihrem Desktop.

Es sollte ein unverankertes Fenster ähnlich dem folgenden auf Ihrem Desktop angezeigt werden:



Durch Klicken auf den Link **Nicht konforme Stationen** wird ein Browser-Fenster mit der Liste der Stationen mit diesem Status geöffnet. Durch Klicken auf das Symbol **Optionen** () wird das Anmeldefenster für das AVG DataCenter geöffnet:



Verwenden Sie das Formular, um schnell eine Verbindung mit einem anderen DataCenter herzustellen und die passenden Ergebnisse im Gadget anzuzeigen.



10. So können Sie...

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie ausgewählte Aufgaben in AVG Internet Security Business Edition ausgeführt werden. Momentan enthaltene Themen:

- [Stationen mit dem AVG DataCenter verbinden](#)
- [Stationen von/zu einem anderen AVG DataCenter migrieren](#)
- [Stationen synchronisieren](#)
- [Probleme bei der Aktualisierung lösen](#)
- [Die Sprache der Benutzeroberfläche ändern](#)
- [Verwenden des Microsoft SQL Server-Datenbanksystems](#)
- [So können Sie die Aktionen der Benutzer der Stationen steuern](#)
- [Anforderungen und Statusmeldungen](#)
- [So verwalten Sie Zugriffsrechte](#)
- [So pflegen Sie die DataCenter-Datenbank](#)
- [Liste der AVG-Setup-Parameter](#)

Hinweis: Sollten bei der Remote-Verwaltung/-Installation/-Verbindung selbst nach dem Nachschlagen in den folgenden Kapiteln Probleme auftreten, versuchen Sie bitte, die passende Antwort im Bereich FAQ (Häufig gestellte Fragen) unter <http://www.avg.com> zu finden.

10.1. So können Sie Stationen mit dem AVG DataCenter verbinden

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Stationen mit dem AVG DataCenter zu verbinden:

- [**AVG Assistent für die Netzwerkinstallation**](#)
- [**Manuelle Verbindung**](#)

10.1.1. Stationen manuell verbinden


Bei der direkten Installation können Sie AVG manuell auf jeder Station bzw. auf jedem Server im Netzwerk installieren und anschließend manuell eine Verbindung mit AVG Internet Security Business Edition herstellen. Diese Option kann für alle Windows-Plattformen genutzt werden.

Um die AVG-Stationen per Remote-Zugriff verwalten zu können, müssen Sie die Komponente **Remote-Verwaltung** in die Installation von **AVG** einschließen. Nachdem Sie diese Komponente installiert haben, müssen Sie die richtige Verbindungszeichenkette für das AVG DataCenter manuell angeben.

Weitere Informationen über die Verbindungszeichenkette erhalten Sie im Kapitel [**Verbindungszeichenkette**](#).



Eine ausführliche Beschreibung der Installation von **AVG** finden Sie im Benutzerhandbuch für AVG-2013 Internet Security (oder Ihre entsprechende Edition), das Sie im **Downloadbereich** der Website von AVG (<http://www.avg.com>) herunterladen können.



Hinweis: Sie können die Verbindungszeichenkette für das AVG DataCenter auch direkt während der Installation von AVG auf der Station eingeben.

Um die Verbindungszeichenkette auf der Station einzugeben, öffnen Sie die Benutzeroberfläche von AVG und navigieren Sie zu den Erweiterten Einstellungen (im oberen Menü **Optionen/Erweiterte Einstellungen**). Wählen Sie die Gruppe **Remote-Verwaltung** aus.

Füllen Sie rechts im Dialog folgende Felder aus:

- **Server** – Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Servers mit dem AVG DataCenter ein.
- **Port** – Geben Sie den Port des Servers mit dem AVG DataCenter ein (Standardwert: 4158).

Falls ein Benutzername und ein Kennwort für das AVG DataCenter erforderlich sind, können Sie diese Daten hier eingeben:

- **Anmeldename** – Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.
- **Kennwort** – Geben Sie das Kennwort ein.

Es wird empfohlen, den Standardwert für den **Port für eingehende Nachrichten** beizubehalten.

Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein, und wählen Sie dann **Testverbindung**, um die



Verbindung zu überprüfen. Sollte die Verbindung fehlschlagen, können Sie im Kapitel [Netzwerkanforderungen](#) die möglichen Lösungen zu diesem Problem nachlesen.

10.2. So können Sie Stationen von/zu einem anderen AVG DataCenter migrieren

In diesem Kapitel wird die Migration von Stationen von einem anderen AVG DataCenter beschrieben. Dies enthält die folgenden zwei Themen:

- [Stationen und Einstellungen aus dem AVG DataCenter 2012 importieren](#)
- [Stationen zu einem anderen AVG DataCenter migrieren](#)

10.2.1. Stationen und Einstellungen aus dem AVG DataCenter 2012 importieren

Obwohl die neue Version von AVG Internet Security Business Edition mit den früheren Versionen abwärts kompatibel ist, können Sie bei der Erstellung einer neuen Datenbank auch AVG DataCenter 2012-Stationen mithilfe des [Admin-Server-Implementierungsassistenten](#) importieren.

Importieren:

1. Bereiten Sie einen Export von AVG DataCenter 2012 vor.

Öffnen Sie hierzu die AVG Admin-Konsole 2012, und wählen Sie im Menü **DataCenter** die Option **Datenbankexport**. Wählen Sie den gewünschten Ordner aus, und klicken Sie auf **OK**.

***Hinweis:** Es wird empfohlen, einen leeren Zielordner zu wählen, da mehrere Dateien gleichzeitig exportiert werden.*

2. **Öffnen Sie den AVG Admin-Implementierungsassistenten 2013.** Wählen Sie die Option, eine neue, leere DataCenter-Datenbank zu erstellen, und wählen Sie beim [Datenimport](#) den Ordner aus, in den Sie Ihre früheren Daten der Version 2012 exportiert haben.
3. Schließen Sie den Implementierungsvorgang wie gewohnt ab.

10.2.2. Stationen zu einem anderen AVG DataCenter migrieren

Um Ihre Stationen zu einem anderen **AVG DataCenter** zu migrieren, müssen Sie ggf. zunächst den **AVG Admin-Server** auf dem Zielcomputer bereitstellen.

Sobald Ihr neues AVG DataCenter bereit ist, müssen Sie eine neue Verbindungszeichenkette für alle Stationen angeben, die damit verbunden werden sollen.

Führen Sie folgende Schritte aus, um die neuen Einstellungen Ihrer Stationen zu spiegeln:

1. Wählen Sie in der **AVG Admin-Konsole** aus dem oberen Hauptmenü **Tools** und anschließend **Gemeinsame Einstellungen für Stationen** aus.
2. Wählen Sie **Remote-Verwaltung**.
3. Geben Sie die neue Serveradresse und Portnummer ein. Klicken Sie auf **OK**, um den Dialog



zu schließen.

4. Warten Sie, bis alle Stationen synchronisiert sind. (Eine Synchronisierung wird standardmäßig alle 60 Minuten gestartet.)

Sie können auch die sofortige Synchronisierung aller Stationen erzwingen: Klicken Sie im Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf den Knoten **Stationen**, und wählen Sie **Einstellungen synchronisieren** aus dem Kontextmenü aus.

Um die erfolgreiche Migration der Stationen zu überprüfen, stellen Sie eine Verbindung zum **neuen** AVG DataCenter her:

1. Klicken Sie in der **AVG Admin-Konsole** auf das obere Menü **DataCenter**, und wählen Sie **Mit AVG DataCenter verbinden** aus.
2. Geben Sie die neue Serveradresse und Portnummer oder auch einen Benutzernamen und ein Kennwort ein, falls erforderlich.
3. Klicken Sie zur Bestätigung auf die Schaltfläche **OK**.

Sie können gegebenenfalls den gesamten vorhandenen Inhalt Ihres AVG DataCenter exportieren und in das neu erstellte DataCenter importieren. Führen Sie dazu folgende Schritte aus:

1. Um den Inhalt eines vorhandenen DataCenter zu exportieren, wählen Sie im oberen Menü den Eintrag **DataCenter/Datenbankexport** aus.
2. Sie werden dazu aufgefordert, einen Zielordner auszuwählen: Sobald Sie Ihre Auswahl bestätigen, beginnt der Export.
3. Um die Daten in das neue AVG DataCenter zu importieren, starten Sie **AVG Admin-Server-Implementierungsassistenten** auf dem Server, auf den Sie die Daten importieren möchten. Führen Sie den Assistenten bis Schritt **Datenbank aktualisieren/erstellen** aus und wählen Sie **Neue, leere DataCenter-Datenbank erstellen**.
4. Klicken Sie auf **Datenimport**, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten aus einem Verzeichnis in die Datenbank importieren**, und geben Sie den Pfad zum eben exportierten/gespeicherten Backup-Verzeichnis an.
5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl und beenden Sie den Assistenten. Nach Abschluss des Vorgangs stehen die Originaldaten im neuen AVG DataCenter zur Verfügung.

10.3. So können Sie Stationen synchronisieren

Der Synchronisierungsvorgang wird im Kapitel **AVG Admin-Konsole/Synchronisierungsvorgang** beschrieben.

10.4. So können Sie Probleme bei der Aktualisierung lösen

Falls Ihre Stationen nicht auf dem aktuellsten Stand sind, müssen Sie möglicherweise überprüfen, ob sie korrekt mit Ihrem DataCenter verbunden sind und ob Aktualisierungen über Remote-Zugriff ausgelöst werden können. Folgende Schritte werden empfohlen:

Versuchen Sie zunächst, die Stationen manuell zu aktualisieren, um festzustellen, ob die Stationen



korrekt reagieren. Klicken Sie dazu in der **AVG Admin-Konsole** mit der rechten Maustaste auf den Knoten **Stationen** oder auf eine bestimmte Station in der Stationsansicht, und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Mit Update verwandte Aufgaben/Zur Aktualisierung der Virendatenbank auffordern** aus. Überprüfen Sie das Statusfenster in der AVG Admin-Konsole auf Fehlermeldungen.

Um sich zu vergewissern, ob die Aktualisierung erfolgreich war, synchronisieren Sie die Einstellungen (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten **Stationen** oder eine bestimmte Station in einer Stationsansicht, und wählen Sie im Kontextmenü **Stationseinstellungen/Komponentenstatus aktualisieren**), und öffnen Sie dann in der **Stationsansicht** den Reiter **Versionen**. Hier können Sie sehen, ob alle Datenbanken aktualisiert wurden.

Wenn die Aktualisierung erfolgreich war, die Stationen jedoch nach einiger Zeit wieder nicht auf dem aktuellen Stand sind, überprüfen Sie die folgenden Einstellungen:

1. Wählen Sie im oberen Menü **Tools** die Option **Gemeinsame Einstellungen für Stationen...** aus.
2. Navigieren Sie zu **Zeitpläne**, und wählen Sie die Option **Zeitplan für Update der Virendatenbank** aus.
3. Überprüfen Sie im rechten Bereich des Dialogs, ob das Kontrollkästchen **Diese Aufgabe aktivieren** aktiviert ist und ob der Zeitplan gemäß Ihren Anforderungen vordefiniert ist. Klicken Sie auf **OK**, um den Dialog zu schließen und die Änderungen zu bestätigen.

Hinweis: Wiederholen Sie diesen Vorgang auch für die Option **Zeitplan für Update des Programms**.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten **Stationen** oder auf eine bestimmte Station in einer Stationsansicht und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option **Stations-(Gruppen)einstellungen/Einstellungen synchronisieren** aus.

Wenn während der vorherigen Schritte eine Fehlermeldung angezeigt wird oder die angezeigten Bedingungen der Stationen weiterhin nicht mit den Updates übereinstimmen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie im oberen Menü **Tools** die Option **Gemeinsame Einstellungen für Stationen...** aus.
2. Navigieren Sie zu **Aktualisierung** und wählen Sie **URL** aus.
3. Stellen Sie im rechten Bereich des Dialogs sicher, dass die korrekten Aktualisierungsadressen eingegeben wurden. Das heißt, dass Sie die UpdateProxy-Rolle des AVG Admin-Servers verwenden. Die Adresse Ihres AVG Admin-Servers sollte zu sehen sein. Andernfalls wird der standardmäßige Aktualisierungsserver von AVG angezeigt (siehe unten).
4. Korrigieren Sie die Adressen, falls erforderlich, und klicken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
5. Warten Sie, bis alle Stationen synchronisiert sind. (Eine Synchronisierung wird standardmäßig alle 60 Minuten gestartet.)

Sie können auch die sofortige Synchronisierung aller Stationen erzwingen: Klicken Sie dazu mit der



rechten Maustaste auf den Eintrag **Stationen**, und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option **Einstellungen synchronisieren** aus.

Wenn Sie überhaupt keine Aktualisierungen für die UpdateProxy-Rolle Ihres AVG Admin-Servers erhalten und Ihre Internetverbindung korrekt funktioniert, überprüfen Sie zunächst die Statusseite des AVG Admin-Servers. Öffnen Sie dazu im Webbrowser die IP-Adresse oder den Domainnamen Ihres AVG Admin-Servers mit der richtigen Portnummer (Standardeinstellung ist 4158). Zum Beispiel:

<http://localhost:4158/>

Im Bereich **Rolle des UpdateProxy-Servers** finden Sie den UpdateProxy-Status sowie statistische Daten über Downloads und Uploads.

Falls diese Angaben fehlerhaft erscheinen oder Sie der Meinung sind, dass ein Fehler besteht, versuchen Sie, die UpdateProxy-Rolle des AVG Admin-Servers erneut zu implementieren. Führen Sie dazu den AVG Admin-Server-Implementierungsassistenten erneut aus: Folgen Sie den Schritten im Kapitel [AVG Admin-Implementierungsassistent](#).

Überprüfen Sie im Schritt **Konfiguration von Aktualisierungsservern**, ob der Aktualisierungsserver richtig eingestellt ist. Standardmäßig sind folgende Downloadquellen definiert:

Adresse des primären Aktualisierungsservers:

<http://update.avg.com/softw/13/update> – für Stationen mit AVG 2013

<http://update.avg.com/softw/12/update> – für Stationen mit dem älteren AVG 2012

Adresse des Backup-Aktualisierungsservers:

<http://backup.avg.cz/softw/13/update> – für Stationen mit AVG 2013

<http://backup.avg.cz/softw/12/update> – für Stationen mit dem älteren AVG 2012

Beenden Sie den Assistenten, indem Sie alle Schritte bestätigen.

10.5. So können Sie die Sprache der Benutzeroberfläche ändern

Während der Installation von AVG können Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Benutzeroberfläche auswählen. Wenn Sie die Sprache zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, können Sie dies wie folgt tun:

Beim Starten von AVG-Komponenten können Sie mit diesem Befehlszeilenparameter die Sprache der Benutzeroberfläche ändern:

Parameter	Bedeutung
/LNG=xxxx	Wenn die angeforderte Sprachversion verfügbar ist, wird diese verwendet. Ansonsten wählt die Anwendung die Sprache entsprechend der Sprache des Betriebssystems aus. Folgende Werte sind verfügbar:

CZ – Tschechische Benutzeroberfläche
US – Englische Benutzeroberfläche
GE – Deutsche Benutzeroberfläche
FR – Französische Benutzeroberfläche
PB – Portugiesische Benutzeroberfläche (Brasilien)
IT – Italienische Benutzeroberfläche
ES – Spanische Benutzeroberfläche
PL – Polnische Benutzeroberfläche
JP – Japanische Benutzeroberfläche
KO – Koreanische Benutzeroberfläche
PT – Portugiesische Benutzeroberfläche
RU – Russische Benutzeroberfläche
TR – Türkische Benutzeroberfläche
ZT – Chinesische Benutzeroberfläche (traditionell)
ZH – Chinesische Benutzeroberfläche (vereinfacht)

Beispiel:

Klicken Sie im Startmenü von Windows auf „Ausführen“, und geben Sie die gewünschte Komponente zusammen mit dem Pfad und dem entsprechenden Parameter ein. Zum Beispiel:

Hinweis: Im Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie AVG im folgenden Verzeichnis installiert haben:

C:\Programme\AVG\AVG2013 Admin\

Andernfalls müssen Sie die nachfolgenden Pfade entsprechend anpassen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die **AVG Admin-Konsole** auf Deutsch zu starten:

"C:\Programme\AVG\AVG2013 Admin\Console\AVGAdminConsole.exe" /lng=ge

So starten Sie den **AVG Assistent für die Netzwerkinstallation** auf Deutsch:



"C:\Programme\AVG\AVG2013 Admin\Console\AVGNetworkInstaller.exe" /lng=ge

So starten Sie den **AVG Admin-Implementierungsassistenten** auf Deutsch:

"C:\Programme\AVG\AVG2013 Admin\Server\AVGAdminServerWizard.exe" /lng=ge


So starten Sie den **AVG Admin Server Monitor** auf Deutsch:

"C:\Programme\AVG\AVG2013 Admin\Server\AVGAdminServerMonitor.exe" /lng=ge

10.6. Verwenden des Microsoft SQL Server-Datenbanksystems

Wenn Sie Microsoft SQL Server (oder Microsoft SQL Server Express) zum Speichern von DataCenter-Daten verwenden möchten, müssen Sie die Anwendung zunächst installieren. SQL Server ist kein Bestandteil der AVG Internet Security Business Edition-Installation. Daher können seine Parameter mit dem AVG Admin-Implementierungsassistenten nicht generiert werden.

Des Weiteren ist beim Installieren von SQL Server zu beachten, dass **AVG 2013 Remote-Verwaltung** Administratorrechte für den Zugriff auf die Microsoft SQL-Datenbank benötigt. Im Schritt **Datenbankmodulkonfiguration** der SQL Server-Installation müssen Sie den **gemischten Authentifizierungsmodus** auswählen (**NICHT** den vorausgewählten Authentifizierungsmodus von Windows) und das Kennwort für das Systemadministratorkonto (oder die Konten) des SQL Servers angeben.



Dieses Kennwort müssen Sie in das Feld **Administratorkennwort** des Dialogfensters [Anmeldeinformationen für Microsoft SQL Server](#) eingeben.

10.7. So können Sie die Aktionen der Benutzer der Station steuern

In diesem Abschnitt werden Beispiele beschrieben, wie ein Administrator per Remote-Zugriff Aktionen von AVG-Benutzern auf Stationen steuern kann.

Standardmäßig dürfen Benutzer der lokalen Station alle Aktionen der Benutzeroberfläche von AVG ändern/unterbrechen.

Es gibt drei Hauptmöglichkeiten, Benutzerzugriffe zu verwalten:

- **Zugelassene Aktionen**

Es ist möglich, einzelne Aktionen auf einer lokalen Station über die Verwaltung zugelassener Aktionen zu sperren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **Konfiguration/Gemeinsame Einstellungen für Stationen und Gruppen/Zugelassene Aktionen**.

- **Mandatorische Einstellungen**

Die mandatorische/optionalen Einstellungen können bei den Stationseinstellungen für die Deaktivierung/Aktivierung verschiedener Aktionen benutzt werden. Wenn Sie einen Eintrag als mandatorisch kennzeichnen, kann ein Benutzer an einer lokalen Station diesen Eintrag nicht ändern.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **Konfiguration/Gemeinsame Einstellungen für Stationen und Gruppen/Allgemeine Steuerung und Prioritätsstufen**.

- **Geplanten Scan widerrufen**

Sie können entscheiden, ob Sie einem lokalen Benutzer den Abbruch eines geplanten Scans erlauben wollen oder nicht. Dies können Sie über Gemeinsame Einstellungen für Gruppen/Stationen oder Einstellungen für die jeweilige Station festlegen. Navigieren Sie hierzu zum Eintrag **Zeitpläne/Geplanter Scan**, und aktivieren Sie im rechten Bereich des Dialogs das Kontrollkästchen **Benutzer kann eine laufende Aufgabe anhalten**.

10.8. Anforderungen und Statusmeldungen

Dieser Abschnitt erklärt Anfragen und ihre Verarbeitung im AVG DataCenter.

- **Anfragen an eine einzelne Station**

Bei einer Anforderung der AVG Admin-Konsole (z.B. Anfrage zum Synchronisieren von Einstellungen, Start eines Updates, etc.) zeigt das Statusfenster eine Meldung und gleichzeitig wird die Anforderung im AVG DataCenter gespeichert.

Dann wird der Station die Anfrage mitgeteilt und der Vorgang wird, wenn die Station online ist, unverzüglich gestartet. Informationen über das Ergebnis werden an das AVG DataCenter zurückgesendet und sofort im Statusfenster angezeigt. Fehlermeldungen werden in Rot angezeigt.

In bestimmten Situationen können zwei Fälle eintreten:

- Die Station ist online, kann aber aus irgendwelchen Gründen die Anfrage nicht

annehmen (z.B. kann der Benachrichtigungsport aus irgendwelchen Gründen gestört sein); der Server wird periodisch versuchen, die Anfrage zu senden (Standardintervall ist fünf Minuten).

Hinweis: Das Intervall kann über das Dropdown-Menü **Abrufen von Nachrichten vom Server alle** unter „Gemeinsame Einstellungen für Stationen/Gruppen“, Element „Remote-Verwaltung“, Bereich „Erweiterte Einstellungen“ geändert werden.

- Die Station ist offline und wird die Anfrage beantworten, sobald sie online ist.

Bei zeitaufwändigen Anfragen zeigt das Statusfenster eine Meldung, dass die Station die Anfrage gestartet hat. sobald die Anfrage beendet ist, wird das Ergebnis angezeigt.

- **Anfrage an Gruppen/alle Stationen gesendet**

Manche Anfragen können an eine Gruppe oder alle Stationen gesendet werden (mit rechtem Mausklick auf Gruppen- oder Stationsnamen oder vom Kontextmenü ausgeführt werden).

Solche Anforderungen werden im AVG DataCenter gespeichert und dann durch AVG Admin-Server an die einzelnen Stationen der ausgewählten Gruppe verteilt. Ebenso wird das Ergebnis später für jede Station individuell angezeigt.

- **Mehrfache Anfragen**

Wenn eine Anfrage mehrmals an eine Station gesendet wird, werden sie nicht im AVG DataCenter gespeichert und die Station wird nur die erste Anfrage bearbeiten.

Dies gilt ebenso für ausgeschaltete Stationen. Das bedeutet, es ist nicht nötig, mehr als eine Anforderung zu senden, weil doppelte Anfragen ignoriert werden.

- **Anforderung abgelaufen**

Anforderungen, die nicht innerhalb von 30 Tagen bearbeiten wurden, werden aus dem AVG DataCenter gelöscht.

10.9. So verwalten Sie Zugriffsrechte

Wenn mehrere Personen auf die AVG Admin-Konsole zugreifen und Stationen/Einstellungen auf einer anderen Stufe verwalten sollen, können Sie verschiedene Benutzerkonten mit unterschiedlichen Zugriffsrechten erstellen.

Um den Zugriff auf das AVG DataCenter über die AVG Admin-Konsole zu verwalten, wählen Sie aus dem oberen Menü DataCenter den Eintrag **AVG DataCenter-Einstellungen** aus.

AVG Data Center-Einstellungen

Stationsidentifizierung

Wählen Sie ein Merkmal zur Stationsidentifizierung:

Name der Station und Domäne

Optionen für Scan-Ergebnisse

Nur Scan-Ergebnisse mit ausgewähltem Schweregrad speichern

Mittlerer oder höherer Schweregrad

einschließlich Rootkits

Scan-Ergebnisse maximal

30 Tage

Zugriff auf AVG Data Center über AVG Admin-Konsole


Uneingeschränkter Zugriff

Einfacher Kennwortschutz...

Uneingeschränkte Zugriffssteuerung...

? OK Abbrechen

Wählen Sie unten im Dialog die Option **Uneingeschränkte Zugriffssteuerung** aus. Ein neuer Dialog wird angezeigt:



Der Abschnitt **Liste der Konten** enthält eine Liste der gegenwärtig verfügbaren Benutzernamen und deren Status. Standardmäßig steht nur ein Konto zur Verfügung – administrator mit leerem Kennwort. Wenn Sie dieses Konto weiter verwenden möchten, wird dringend empfohlen, zunächst ein geeignetes Kennwort auszuwählen (Informationen hierzu finden Sie unten). Über das Kontextmenü, das durch Klicken auf die rechte Maustaste angezeigt wird, erhalten Sie folgende Optionen:

- **Aktiv**

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen vorhandenen Kontonamen klicken, können Sie ihn mit Hilfe dieser Funktion aktivieren oder deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass mindestens ein Konto aktiviert sein muss!

- **Neues Konto**

Wählen Sie diese Option aus, um ein neues Benutzerkonto zu erstellen:



Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort (zur Überprüfung zwei Mal) ein.

Das Feld **Zugeordnetes Windows-System-Login für SSO** kann verwendet werden, um einen vorhandenen Windows-System-Login-Namen einzugeben. Wenn Sie sich anschließend mit diesem Benutzernamen bei Windows anmelden, können Sie sich auch beim AVG DataCenter anmelden, ohne ein Kennwort eingeben zu müssen. Beachten Sie, dass der Kontoname und das Kennwort nicht mit dem Windows-System-Login-Namen übereinstimmen müssen.

Optional können Sie auch eine Kontobeschreibung hinzufügen.

- **Konto bearbeiten**

Mit dieser Option können Sie ein vorhandenes Konto bearbeiten.

- **Konto klonen**

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein vorhandenes Konto, und wählen Sie diese Option aus, um die Einstellungen in ein neues Konto zu klonen. Sie werden aufgefordert, einen neuen Kontonamen, ein neues Kennwort usw. einzugeben..

- **Konto löschen**

Mit dieser Option können Sie ein vorhandenes Konto löschen.

Jedem Konto entspricht eine Anzahl an Kontorechten und Optionen für den Gruppenzugriff. Standardmäßig sind alle Aktionen zulässig. Um die Einstellungen zu ändern, klicken Sie einfach auf den Kontonamen, den Sie ändern möchten, und ändern Sie den Eintrag auf der rechten Seite des Dialogs, entweder auf dem Reiter **Kontorechte** oder dem Reiter **Gruppenzugriff**.

- **Reiter Kontorechte**

Dieser Reiter enthält eine Liste der Aktionen, die für den ausgewählten Kontonamen verfügbar sind. Deaktivieren Sie zum Unterbinden einer Aktion das Kontrollkästchen neben dem Aktionsnamen. Durch Deaktivieren des Kontrollkästchens neben dem Namen der Kategorie (z. B. Stationen, Scans usw.) unterbinden Sie alle Aktionen dieser Kategorie.


- **Reiter Gruppenzugriff**

Über den Reiter Gruppenzugriff können Sie Zugriffsrechte für benutzerdefinierte Gruppen von Stationen festlegen. Doppelklicken Sie auf eine dieser Gruppen, um ein Dropdown-Menü zu öffnen (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um das Kontextmenü mit demselben Inhalt zu öffnen). Wählen Sie nun die Art der Berechtigung aus.

Sie können dem Benutzer des Kontos **Uneingeschränkter Zugriff** auf die Gruppe erlauben, ihm durch Auswahl von **Schreibgeschützt** nur das Anzeigen der Gruppe erlauben oder durch Auswahl von **Kein Zugriff** den Zugriff auf die Gruppe vollständig unterbinden.

10.10. So pflegen Sie die DataCenter-Datenbank

Die Wartung der AVG DataCenter-Datenbank kann aufgrund des vordefinierten Skripts einfach durchgeführt werden. Sie können auf das Skript über das Menü **Tools/Datenbankwartung** zugreifen.



Die folgenden vordefinierten Skripte sind verfügbar:

- **Stationen mit ähnlicher Erkennung zusammenführen**

Bei Auswahl dieses Skripts werden duplizierte Stationen entsprechend gewählter Stationserkennungsmethoden aus dem AVG DataCenter entfernt (beispielsweise werden alle Stationen mit derselben IP-Adresse entfernt, wenn die IP-Adresse die Erkennungsmethode ist). Individuelle Einstellungen von entfernten Stationen werden gelöscht, und nur die neuesten



Stationen bleiben erhalten.

- **Objekte löschen, deren Eigentümer nicht mehr im AVG DataCenter verfügbar ist**

Bei Auswahl dieses Skripts werden alle Einstellungen, Tests, Regeln und geplante Aufgaben, die zu Stationen gehören, die nicht mehr im AVG DataCenter vorhanden sind, aus dem AVG DataCenter entfernt.

- **Nicht verwendete Update-Server entfernen**

Bei Auswahl dieses Skripts werden alle Update-Server aus AVG DataCenter entfernt, die seit mehr als 7 Tagen nicht mehr kommuniziert haben.

- **Alte Ereignisse des Alarmmanagers aus dem AVG DataCenter entfernen**

Bei Auswahl dieses Skripts werden alle Alarmmanager-Ereignisse aus dem AVG DataCenter entfernt, die älter als 7 Tage sind.

Aktivieren Sie die Skripte, die Sie anwenden möchten, und klicken Sie auf **Skripte ausführen**. Beachten Sie, dass der Prozess der Datenbankwartung einige Zeit in Anspruch nimmt.

Sie können auch auf die Schaltfläche **Benutzerdefiniertes Skript laden** klicken, um eine benutzerdefinierte SQL-Skriptdatei manuell auszuwählen. Diese Option wird nur fortgeschrittenen Benutzern empfohlen.

10.11. Liste der AVG-Setup-Parameter

In den folgenden Tabellen sind die AVG-Setup-Parameter aufgelistet, die von erfahrenen Benutzern für die Anpassung der AVG-Installation (d. h. Bearbeiten der enthaltenen Installationsskripte oder Erstellen neuer Skripte) verwendet werden können. Die meisten Parameter werden von [AVG Netzwerk Installer](#) automatisch verwendet, um AVG mit den gewünschten Komponenten, Einstellungen usw. im unbeaufsichtigten Modus zu installieren.

Syntax:

`Setup /Parameter_Name=<Parameterwert>`

oder

`Setup /Parameter_Name`

Verwendungsbeispiele:

`setup.exe /UILevel=silent`

`avg_ipw_x86_all_2013_1109a3125.exe /SelectedLanguage=1033`

Sie können auch die Datei „mfaconf.txt“ mit einer Liste Ihrer gewünschten Parameter und Werte erstellen (ändern):

`AppMode=Setup`

`UILevel=silent`

`SelectedLanguage=1033`

Hinweis: Die Abkürzung „MFA“ steht für „MSI-Frontend-Anwendung“, die die GUI für MSI-Installationen bereitstellt und diese überwacht. Sie akzeptiert die nachfolgend aufgeführten Parameter, die (wenn nicht anders angegeben) entweder in der Befehlszeile oder in der MFA-Konfigurationsdatei eingegeben werden können.

Es gibt verschiedene Parametertypen. Die individuelle Verwendung wird in Klammern angegeben und entspricht einer der folgenden Optionen:

- **Boolescher Operator** – Erfordert den numerischen Wert 0 oder 1 (wahr/falsch). *Beispiel:* `/InstallToolbar=1` installiert die Toolbar.
- **Ganze Zahl** – Erfordert einen numerischen Wert. *Beispiel:* `/Maintenance=2`
- **Zeichenfolge** – Erfordert eine Zeichenfolge, die entweder mit den zulässigen Werten bestimmt oder innerhalb der Beschreibung beschrieben wird.

Beispiel: `/TemporaryPath="C:\Temporary Folder\MFATemp"`

- **Kein Wert** – Einige Parameter können ohne einen bestimmten Wert verwendet werden. *Beispiel:* `/EnableWinFW`

Name des Parameters	Beschreibung	Zulässige Werte
<code>TemporaryPath=<Zeichenfolge></code>	Gibt den vollständigen Pfad zum temporären Installationsordner an.	
<code>LoggerPath=<Zeichenfolge></code>	Gibt den vollständigen Pfad zum Ordner des Installationsprotokolls an.	
<code>UILevel=<Zeichenfolge></code>	Definiert, welche Stufe der Benutzeroberfläche angezeigt werden soll.	<p>Minimal – Zeigt nur den Fortschritt an.</p> <p>Silent – Es werden keine Dialoge angezeigt.</p> <p>Normal – reguläre Dialoge.</p>
<code>ConfigFilePath=<Zeichenfolge></code>	Definiert einen vollständigen Pfad zu einer alternativen MFA-Konfigurationsdatei (nur über die Befehlszeile verwendbar).	
<code>InstallFeatures=<Zeichenfolge></code>	Listet die zu installierenden Features auf.	Die Liste enthält Feature-IDs, die durch Komma oder Semikolon voneinander getrennt sind. Die möglichen IDs sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.
<code>RemoveFeatures=<Zeichenfolge></code>	Listet die zu deinstallierenden oder nicht installierten Features auf.	Die Liste enthält Feature-IDs, die durch senkrechten Strich (), Komma oder Semikolon voneinander getrennt sind. Die IDs

		sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.
RestartDelay=<Ganze Zahl>	Verzögerung vor dem Neustart des Computers. Bevor der Computer neu gestartet wird, wird ein Systemdialog mit einem Countdown angezeigt (selbst wenn „silent UILevel“ verwendet wird).	Der Wert (Zeit) wird in Sekunden angegeben.
AppMode=<Zeichenfolge >	Definiert die Funktion, die ausgeführt werden soll.	SETUP – Startet den Setup der Anwendung. UPDATE – Startet das Update der Anwendung.
TargetInstallationPath=< Zeichenfolge>	Definiert den Installationspfad. Der Standardwert ist „C:\Programme\AVG\AVG2013“	
LicenseKey=<Zeichenfolge>	Definiert einen Lizenzschlüssel für die Installation.	
InstallToolbar=<Boolescher Operator>	Legt fest, ob die Toolbar installiert wird.	1 – wird installiert 0 – wird nicht installiert
ChangeBrowserSearchProvider=<Boolescher Operator>	Legt fest, ob die Standardsuchmaschine geändert werden soll. (Nur gültig mit dem Parameter InstallToolbar=1)	1 – Suchmaschine wird geändert 0 – Suchmaschine wird nicht geändert
SelectedLanguage=<Ganze Zahl>	Ein numerischer Wert der für die Installation verwendeten Sprache (IDs sind in der Tabelle am Ende dieses Kapitels aufgelistet).	
InstallSidebar=<Boolescher Operator>	Legt fest, ob das Sidebar-Gadget installiert werden soll.	1 – wird installiert 0 – wird nicht installiert
ParticipateProductImprovement=<Boolescher Operator>	Legt fest, ob die Station am Programm zur Produktverbesserung teilnimmt.	1 – Teilnahme 0 – Keine Teilnahme
DataCenterSpec=<Zeichenfolge>	Definiert die DataCenter-Verbindungszeichenkette.	myserver:4158
EnableWinFW	Schaltet die Windows-Firewall ein. Wenn die AVG Firewall installiert ist, wird dieser Parameter ignoriert.	
DisableWinFW	Schaltet die Windows-Firewall aus.	
DontRestart	Nach einer Installation oder Deinstallation ist kein Neustart möglich.	



Maintenance=<Ganze Zahl>	Startet das Setup in einer der unterstützten Wartungsmodi: „Deinstallieren“, „Features hinzufügen/entfernen“ oder „Erneut installieren/Reparieren“.	0 – startet den Modus „Features hinzufügen/entfernen“ 1 – startet den Modus „Reparieren“ 2 – startet den Modus „Deinstallieren“
DisableScan	Deaktiviert nach der Installation alle standardmäßigen Scan-Pläne.	
KillProcessesIfNeeded	Stoppt Prozesse, die eine Installation verhindern.	

In der nachfolgenden Liste sind die verfügbaren Feature-Werte (Komponenten) für die Parameter **InstallFeatures** und **RemoveFeatures** aufgeführt.

Hinweis: Die erfolgreiche Installation einer Funktion hängt hauptsächlich davon ab, ob die Funktion im Installationspaket enthalten ist. Sie kann aber auch von der Lizenznummer und in einigen Fällen (Plugins) auch von einer anderen Software abhängen, die auf dem Zielcomputer vorhanden sein muss.

Name der Funktion	Funktionsbeschreibung
fea_FW	AVG Firewall
fea_OnInSc	AVG Online Shield
LinkScnFea	AVG Link Scanner
fea_SrchSrf__Surf	AVG Surf-Shield
fea_AntiRk	AVG Anti-Rootkit
fea_SysTool	AVG System-Tools
fea_Client	Bibliothek der AVG Remote-Verwaltung
LanguagesFea	Alle Sprachen (oder für das Produkt zulässige Sprachen)
EmailPluginsFea	AVG E-Mail-Plugins
fea_Emails__Bat	AVG E-Mail-Plugin für TheBat!
fea_Emails__Outlook	AVG E-Mail-Plugin für Microsoft Outlook
fea_Emails__Thunder	AVG E-Mail-Plugin für Mozilla Thunderbird



fea_Emails__EMC	AVG E-Mail-Scanner
fea_AntiSpm	AVG Anti-Spam
fea_Office	Plugin für MS Office 2000 bis 2007
fea_SrvAddl__ExAS	AVG Anti-Spam für MS Exchange Server
fea_SrvAddl__ExSmtp	E-Mail-Scanner für MS Exchange Server (SMTP-TA)
fea_SrvAddl__ExRte	E-Mail-Scanner für MS Exchange Server (Routing-TA)
fea_SrvAddl__ExVS	E-Mail-Scanner für MS Exchange Server (VSAPI)
fea_SrvAddl__Shrp	Datei-Scanner für MS SharePoint Server

In der nachfolgenden Liste sind die Sprachcodes für den Parameter **SelectedLanguage** aufgeführt.

1029	Tschechisch
1036	Französisch
1031	Deutschland
1038	Ungarisch
1040	Italienisch
1041	Japanisch
1043	Niederländisch
1046	Portugiesisch (BR & PT)
2070	Portugiesisch (Portugal)
1045	Polnisch
2074	Serbisch

1051	Slowakisch
1034	Spanisch
1030	Dänisch
1033	Englisch (US)
1049	Russisch
1042	Koreanisch
1057	Bahasa (Indonesisch)
16393	Englisch (Indien)
1086	Malaiisch
1055	Türkisch
3076	Chinesisch (vereinfacht)
2052	Chinesisch (traditionell)



11. AVG DataCenter

Das AVG DataCenter besteht aus einer Datenbank und dem **AVG Admin-Server**. Der **AVG Admin-Server** fungiert als Vermittler zwischen dem AVG DataCenter und den AVG-Stationen. Die AVG Admin-Konsole verwendet den AVG Admin-Server, um auf die Datenbank AVG DataCenter zuzugreifen und die Einstellungen für Stationen sowie die Systemparameter zentral festzulegen. Die AVG-Stationen greifen auf den AVG Admin-Server zu, um die Einstellungsparameter abzurufen und die aktuellen Einstellungen sowie die Scan-Ergebnisse im AVG DataCenter zu speichern.

Die Kommunikation mit Stationen ist nur möglich, wenn die Komponente **Remote-Verwaltung** auf allen Stationen ordnungsgemäß installiert und mit dem AVG DataCenter verbunden ist.

Das AVG DataCenter enthält eine implementierte SQL-Datenbank oder kann mit einem separaten Datenbank-Server verbunden werden, der entweder auf dem gleichen oder auf einem anderen Computer des lokalen Netzwerks läuft.

Achtung: Bestimmte Datenbank-Engines können nur eine begrenzte Anzahl an verbundenen Computern bedienen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel [DataCenter-Rolle](#).

11.1. Wartung

Nach einem langen Nutzungszeitraum von AVG Internet Security Business Edition (d. h. der Nutzung der AVG Admin-Konsole) kann es zu einigen Inkonsistenzen oder doppelten Einträgen im AVG DataCenter kommen. Eine solche Situation stellt eine zunehmende Belastung für das Netzwerk dar und die Wartungsoptionen werden erschwert. Es wurden mehrere Skripte für eine einfache AVG DataCenter-Wartung vorbereitet, die Ihnen beim Ausführen der regelmäßig benötigten Wartungsaufgaben helfen. Während der Wartung (d. h. wenn ein Skript aktiv ist) ist das AVG DataCenter gesperrt und die Benutzer können nicht darauf zugreifen.

Die Wartungsskripte sind in der AVG Admin-Konsole im Menü **Tools/Datenbankwartung** verfügbar.

11.2. Kennwortschutz

Der Zugriff auf die AVG DataCenter-Datenbank und den AVG Admin-Server kann durch ein Kennwort geschützt werden.

- **Zugriff auf die AVG DataCenter-Datenbank**

Der Benutzername und das Kennwort für den Zugriff auf die Datenbank sind obligatorisch und können in den [AVG Admin-Server-Einstellungen](#) auf dem Reiter **DataCenter** im Abschnitt **Datenbankzugriff** geändert werden.

Hinweis: Die Anmeldeinformationen für die interne Firebird-Datenbank sind vordefiniert und können nicht geändert werden.

- **Zugriff auf den AVG Admin-Server**

Optional können Sie auch einen Benutzernamen und ein Kennwort für den Zugriff auf den AVG Admin-Server festlegen. Diese können Sie in den [AVG Admin-Server-Einstellungen](#) auf dem Reiter **Allgemein** im Bereich **Serverzugriff** festlegen.



Der Benutzername und das Kennwort werden für das Herstellen von Verbindungen zwischen Stationen und dem AVG DataCenter verwendet. Um (über den AVG Assistent für die Netzwerkinstallation oder manuell) eine Verbindung zwischen Stationen und dem AVG DataCenter herstellen zu können, müssen diese Werte ordnungsgemäß eingegeben werden.

Wenn mehrere Personen auf die AVG Admin-Konsole zugreifen und Stationen/Einstellungen auf einer anderen Stufe verwalten sollen, können Sie verschiedene Benutzerkonten mit unterschiedlichen Zugriffsrechten erstellen.

Um den Zugriff auf das AVG DataCenter über die AVG Admin-Konsole zu verwalten, wählen Sie aus dem oberen Menü DataCenter den Eintrag **AVG DataCenter-Einstellungen** aus. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel [So können Sie.../So verwalten Sie Zugriffsrechte](#).

11.3. AVG DataCenter in eine andere Datenbank umwandeln

Der AVG Admin-Server-Implementierungsassistent ist in der Lage, ein vorhandenes AVG DataCenter in ein anderes Datenbankformat zu konvertieren.

Es ist außerdem möglich, das AVG DataCenter mithilfe der Funktionen „Exportieren/Importieren“ von einem AVG DataCenter in ein anderes umzuwandeln. Mit der AVG Admin-Konsole ist es möglich, das AVG DataCenter in ein portables Textformat zu exportieren (Menü **DataCenter/ Datenbankexport**) und Daten mit dem AVG Admin-Implementierungsassistenten zu importieren.

Weitere Informationen zum Assistenten finden Sie im Kapitel [AVG Admin-Implementierungsassistent](#).

11.4. Weboberfläche

Der AVG Admin-Server verfügt über eine Weboberfläche, auf der eine Übersicht über seinen Status, seine Rolleninformationen und andere Informationen angezeigt werden.

Sie können auf die Statusseiten zugreifen, indem Sie in Ihrem Internetbrowser die folgende Verbindungszeichenfolge eingeben:

<http://localhost:4158/>

localhost entspricht der Adresse des AVG Admin-Servers und **4158** ist eine Standard-Portnummer.

Neben einer Übersicht über grundlegende Informationen, DataCenter- und UpdateProxy-Rollen stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

- **Liste aller Stationen** – Enthält alle Stationen, die sich derzeit im DataCenter befinden.
- **Liste aller nicht konformen Stationen** – Enthält alle Stationen, die sich derzeit in einem Fehlerstatus befinden.
- **Liste der vom Server bedienten Stationen** – Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn eine UpdateProxy-Rolle installiert ist. Mit Hilfe dieser Schaltfläche werden alle Stationen aufgeführt, die Updates von diesem Server erhalten.



12. Updates

12.1. Allgemeine Informationen

Sie können in AVG eine von zwei Updatestufen auswählen:

- **Die Definitionsaktualisierung** enthält die Änderungen, die für einen zuverlässigen Viren-, Spam- und Malware-Schutz benötigt werden. In der Regel umfasst sie keine Änderungen am Code und es wird nur die Virendatenbank aktualisiert. Dieses Update sollte durchgeführt werden, sobald es verfügbar ist.
- **Das Programmupdate** enthält verschiedene Programmänderungen, -ausbesserungen und -verbesserungen.

Beim Planen von Updates können Sie auswählen, welche Prioritätsstufe heruntergeladen und angewendet werden soll.

Sie können zwischen zwei Aktualisierungstypen wählen:

- **Eine Aktualisierung On-Demand** ist ein sofortiges Update von AVG, das bei Bedarf jederzeit durchgeführt werden kann.
- **Geplante Aktualisierung** – Innerhalb von AVG können Sie auch einen Aktualisierungsplan voreinstellen. Die geplante Aktualisierung wird dann regelmäßig zu den festgelegten Zeiten ausgeführt. Immer wenn neue Aktualisierungsdateien an dem angegebenen Speicherort verfügbar sind, werden sie entweder direkt über das Internet oder das Netzwerkverzeichnis heruntergeladen. Wenn keine neuen Aktualisierungen verfügbar sind, passiert nichts.

Hinweis: Wenn sich ein geplantes Programm-Update und ein geplanter Scan zeitlich überschneiden, wird der Scan unterbrochen, da das Update eine höhere Priorität hat.

12.2. Aktualisierung im lokalen Netzwerk

AVG-Stationen können direkt über die Webserver von AVG Technologies aktualisiert werden. Ebenso können Sie die Aktualisierungsdatei auf einen LAN-Server herunterladen und die AVG-Stationen für lokale Aktualisierungen konfigurieren.

Bei kleineren Netzwerken (mit 20 bis 25 Stationen) wird eine Aktualisierung direkt über das Internet empfohlen. AVG-Aktualisierungsdateien sind so aufgebaut, dass stets die erforderlichen Dateien mit der geringsten Größe heruntergeladen werden.

Bei Netzwerken mit mehr als 50 Stationen sollte eine regelmäßige Spiegelung aller verfügbaren Aktualisierungsdateien im lokalen Netzwerk erfolgen. Alle Aktualisierungsdateien (die für ein Update aller früheren AVG-Versionen verwendet werden können) müssen auf diese Weise heruntergeladen werden, damit die AVG-Stationen die aktuelle Datei für die Aktualisierung des Programms oder der Virus-Datenbank verwenden können.

Für gewöhnlich gibt es zwei Möglichkeiten der Dateiaktualisierung durch lokale Spiegelung. Es wird empfohlen, die UpdateProxy-Rolle zu verwenden, die auf mehreren Servern implementiert werden kann. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel [Mehrere UpdateProxy-Rollen implementieren](#)



Auf diese Weise können die benötigten Aktualisierungsdateien automatisch vom AVG Admin-Server heruntergeladen werden. Die AVG-Stationen suchen dann die Aktualisierungsdateien auf dem Computer mit AVG Admin-Server. Diese Option ist die bevorzugte Methode zur Verteilung der Aktualisierungsdateien im lokalen Netzwerk.

Für diese Art der Aktualisierung kann jedoch auch jeder andere Webserver verwendet werden. Auf dem Server muss nur ein Ordner für die AVG-Stationen freigegeben werden. Wenn Sie beispielsweise Microsoft Information Server verwenden, ist der freigegebene Stammordner in aller Regel unter dem Pfad C:\inetPub\wwwroot zu finden. Angenommen, der Ordner C:\inetPub\wwwroot\avgupdate, auf den über die Weboberfläche zugegriffen werden kann, ist auf dem Webserver „localweb“ vorhanden. Web- bzw. HTTP-Clients können über die URL <http://localweb/avgupdate> auf Dokumente und Dateien in diesem Verzeichnis zugreifen. Wenn Sie diese Schritte befolgen, kann die gleiche URL von AVG-Stationen für Aktualisierungen verwendet werden.

Update-Dateien zur Verteilung können von der Website <http://www.avg.com> im Bereich **Support Center/Downloads** heruntergeladen werden.



13. FAQ und technischer Support

Wenn bei der Installation oder Verwendung von AVG Internet Security Business Edition betriebliche oder technische Probleme auftreten, finden Sie im Bereich FAQ der AVG-Website unter <http://www.avg.com/faq> hilfreiche Informationen.

Falls Sie auf diese Weise keine Lösung für Ihr Problem finden, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den technischen Support. Verwenden Sie dazu bitte das Kontaktformular, das im Systemmenü der AVG-Anwendung unter **Hilfe/Support per E-Mail** zur Verfügung steht.

Sollten Sie nach dem Lesen dieser Dokumentation immer noch nicht sicher sein, welche Funktionen von **AVG Internet Security Business Edition** für Sie am besten geeignet sind, wenden Sie sich an den technischen Support von AVG Technologies geändert unter <http://www.avg.com/support-existing>.

Sie können uns bei der Suche nach der optimalen Lösung für die AVG-Implementierung in Ihrem Netzwerk helfen, indem Sie folgende Informationen bereithalten:

- Größe Ihres Netzwerks (Art des Fileservers, Anzahl der Stationen im Netzwerk)
- Betriebssystem auf den Stationen im Netzwerk
- Durchschnittliche HW-Parameter der Stationen (oder zumindest die minimalen Parameter)
- LAN oder WAN und die Verbindungsqualität des WAN
- Ihre Anforderungen an AVG Internet Security Business Edition (Anforderungen des Administrators und Verwaltungsumfang)